Chương 17

Khí thực và chuyển pha

Bài giảng Vật lý đại cương

Tác giả: PGS. TS Đỗ Ngọc Uấn

Viện Vật lý kỹ thuật

Trường ĐH Bách khoa Hà nội

§1. Phương trình trạng thái của khí thực

- Phương trình trạng thái Clapayron-Medeleev đối với 1 mol khí lý tưởng: pV=RT (Các phân tử không kích thước, không tương tác)
- Thực tế phân tử khí có kích thước ~3.10⁻⁸cm chiếm thể tích ~1,4.10⁻²³cm³ chiếm 1/1000 thể tích khối khí
- thay V bằng V-b; b -cộng tích m³/mol để ý
 đến thể tích do các phân tử chiếm
 Ç p(V-b)=RT
- Thực tế có tương tác giữa các phân tử
 Ç nội áp p_i bổ chính vào áp suất:

a-N.m⁴/mol² (phụ thuộc bản chất chất khí) p_i làm " Một mol khí thực: $(p + \frac{a}{r^2})(V - b) = RT$ p giảm m kg khi $v = \frac{m}{V}V$ $\frac{m}{m}$ là số mol và $V = \frac{\mu}{v}$ thuc: m $(p + \frac{m^2}{\mu^2} \frac{a}{v^2})(v - \frac{m}{\mu}b) = \frac{m}{\mu}RT$ a, b là các hằng số phụ thuộc vào chất khí (tra bảng Trang 192 sách bài tập) Áp suất càng cao thì ảnh hưởng của nội áp và công tích càng rõ.


p_i~n₀ mật độ hạt lớp I và p_i~n₀ lớp II

 $->p_i\sim n_0^2 => p_i\sim (\frac{N}{V})^2 \Rightarrow \frac{a}{V^2}$

§2. Đường đẳng nhiệt lý thuyết Van-der-Waals và đường đẳng nhiệt thực nghiệm Andrews

1. ĐƯỜNG ĐẨNG NHIỆT LÝ THUYẾT

• Khi $T=T_K$ đường có điểm uốn K (tới hạn) tại p_K , V_K - tiếp tuyến song song với trục hoành.



- •Khi $T>T_K$ đường đẳng nhiệt giống của khí lý tưởng (hypecbol).
 - Khi $T < T_K$ đường đẳng nhiệt có đoạn lồi lõm khác với của khí lý tưởng

$$p = \frac{RT}{V - b} - \frac{a}{V^2}$$

$$\frac{d^{2}p}{dV^{2}} = 0 \qquad \frac{2RT}{(V_{K} - b)^{3}} - \frac{6a}{V_{K}^{4}} = 0 \qquad \frac{V_{K}RT}{3(V_{K} - b)^{3}} = \frac{a}{V_{K}^{3}}$$

$$\frac{dp}{dV} = 0 \qquad -\frac{RT}{(V_K - b)^2} + \frac{2a}{V_K^3} = 0$$

$$V_{0K} = 3b; \ p_K = \frac{a}{27b^2}; T_K = \frac{8a}{27bR}$$

$$a = \frac{27R^2T_K^2}{64P_K}$$
; $b = \frac{RT_K}{8P_K}$

2.ĐƯỜNG ĐẮNG NHIỆT THỰC NGHIỆM ANDREWS

Nén đẳng nhiệt khí CO₂ tại T khác nhau

• T>T_K không thể hoá lỏng->

giống hypecbol như khí LT •T-> T_K thì BC->K. T_K = 304K,

 $p_K = 73$ at $V_K = 9,6.10^{-5}$ m³/mol T<T_K:AB-Khí; BC-Khí &Hơi (hạt lỏng)=trạng

thái bão hoà; Bắt đầu từ C-hoá lỏng hoàn toàn. Chuông BKC & T_K tạo thành 4 vùng: 1- $T > T_K$ không thể hoá lỏng; 2- T<T_K khí có thể hoá

lỏng; 3- Hơi bão hoà; 4- Khí hoá lỏng;

3. SO SÁNH ĐƯỜNG ĐẮNG NHIỆT LÝ THUYẾT VAN-DER-WAALS VÀ ĐƯỜNG ĐẮNG NHIỆT THỰC NGHIỆM ANDREWS:

Phương trình Van-der-Waals cho đường đẳng nhiệt của khí thực trừ trạng thái hơi bão hoà:

- T>T_K giống nhau;
- T_K giống nhau: Cùng có điểm tới hạn K với tiếp tuyến song song với OV
- T<T_K Khác nhau chỗ lồi lõm và vùng hơi bão hoà, nhưng nếu khí sạch trên đường thực nghiệm có đoạn chậm hoá lỏng và chậm bay hơi giống một đoạn của lý thuyết
- Úng dụng: Hoá lỏng khí ở T<T_K và p cao

§3. Nội năng của khí thực, hiệu ứng Joule-Thompson

$$\frac{1. \ \text{N\^OI NĂNG C\'UA}}{\text{KH\'I THỰC:}} \ U = W_{dn} + W_{tn} = \sum_{j} W_{dnj} + \sum_{j} W_{tnj}$$

Động năng:
$$\sum_{i} W_{dnj} = \frac{m}{\mu} \frac{1}{2} RT$$

δA_i- công do nội áp p_i của phân tử gây ra dV:

$$\delta A_i = p_i dV = \frac{a}{V^2} dV$$

$$W_{tn(V)} - W_{tn(\infty)} = \int_{V}^{\infty} \delta A_i = \int_{V}^{\infty} \frac{a}{V^2} dV = -\frac{a}{V}$$

$$U = \frac{m}{\mu} \frac{i}{2} RT - \frac{m^2}{\mu^2} \frac{a}{V}$$

2. HIỆU ƯNG JOULE-THOMPSON


Là hiện tượng nhiệt độ của khí thực thay đổi khi giãn nở đoạn nhiệt và không trao đổi công với bên ngoài

 $(\Delta T < 0 \text{ hiệu ứng dương -> làm lạnh,}$

 $\Delta T > 0$ hiệu ứng âm)

HƯ âm, dương phụ thuộc vào nhiệt độ xảy ra đối với khí cụ thể:

HƯ dương đối với H₂ ở T<200K, He₂ ở T<40K



1, 2 -pit t ng

$$V_1$$
 V_2
 P_2
 P_1
 P_2
 P_2
 P_1
 P_2
 P_2
 P_1
 P_2
 P_2
 P_3
•Khí ở bên trái M, 1 nén, 2 giãn. p_1 , p_2 không đổi và $p_1 > p_2$. Pit tông 1 ép sát $M - V_1 = 0$

Trạng thái đầu (p_1, V_1, T_1) Trạng thái cuối (p_2, V_2, T_2)

Bên trái khối khí nhận công: $A_1 = -p_1(0-V_1) = p_1V_1$ Bên phải nhận công: $A_2 = -p_2(V_2 - 0) = -p_2V_2$

Tổng công cả bộ nhận
$$A = A + A = 0$$

- Tổng công cả hệ nhận: $A=A_1+A_2=0$
- Nôi năng: $\Delta U = Q + A = 0$ mà U = U(T, V)dV > 0 - dT < 0 $dU = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_{V} dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{T} dV = 0$ $\Delta V \neq 0 - > \Delta T \neq 0$.

Giãn: $V_2 > V_1 - V_1 \neq T_2 - V_1 = T_2 - T_1$

- Không xảy ra đối với khí lý tưởng
- Úng dụng:
- Làm lạnh: nén khí ở nhiệt độ phù hợp với hiệu ứng dương và cho giãn nở trong các ống kín.
- Hoá lỏng khí ở T&p phù hợp.
- Tự đọc: §4. Sự chuyển pha:
- " Định nghĩa pha, chuyển pha
- Chuyển pha loại I: ẩn nhiệt chuyển pha
- Diều kiện cân bằng 2 pha, 3 pha
- Số pha trong hệ nhiều cấu tử:
 Qui tắc pha của Gibbs: r ≤ n+2
- E Phương trình Clapayron-Clausius:

Xác định sự phụ thuộc của nhiệt độ chuyển pha vào áp suất:

 $\Rightarrow \frac{dT}{dP} = \frac{1}{Q} \Delta V$ ong trình Clapayron-

2 pha

Ý nghĩa, ứng dụng của phương trình Clapayron-Clausius.

§4. Sự chuyển pha

1. KHÁI NIỆM VỀ CHUYỂN PHA: Ö ĐN: Pha là tập hợp các phần vĩ mô đồng tính (cùng tính chất) cùng tồn tại trong một hệ nhiệt động.

ö Chuyển pha: Quá trình biến đổi hệ từ pha này sang pha khác. Hơi -

> Lỏng ->Rắn

- •Chuyển pha loại I: Thuận nghịch, có hấp thụ hoặc toả nhiệt, V và S thay đổi đột ngột: Đạo hàm bậc nhất của các hàm nhiệt động thay đổi đôt ngột.
- Chuyển pha loại II: V,U,S Biến đổi liên tục không có nội ma sát: Kim loại ↔Siêu dẫn: Đạo hàm bậc hai của các hàm nhiệt động thay đổi đột ngột:


$$S = \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{p} \text{ và } V = \left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_{T} \text{ loại II}$$

$$C_{p} = -T\left(\frac{\partial^{2}G}{\partial T^{2}}\right)_{p} \text{ loại II}$$

$$C_{p} = \frac{\partial G}{\partial T} = \frac{\partial G}{\partial T}$$

Chuyển pha loại I


$$S = \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_p$$




$$\mathbf{C}_{\mathbf{p}} = -\mathbf{T}(\frac{\partial^{2}\mathbf{G}}{\partial \mathbf{T}^{2}})_{\mathbf{p}}$$


$$C_p$$
 T_1
 T

$$V = \left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_{T}$$



Chuyển pha





2. ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG PHA. PHƯƠNG TRÌNH CLAPEYRON-CLAUSIUS

a. Điều kiện cân bằng 2 pha: Chuyển pha xảy ra ở nhiệt độ và áp suất xác định -> đường cân bằng giữa 2 pha: *

$$T_1=T_2$$
; $p_1=p_2$. * dG=0

- =>Số hạt hai pha $n_1+n_2=n=const$
- =>dn= dn₁+dn₂=0

$$dG = Vdp - SdT + \sum_{i=1}^{2} \mu_i dn_i = 0$$

$$dG = \mu_1 dn_1 + \mu_2 dn_2 = 0$$

$$\mu_1(p,T) = \mu_2(p,T)$$

b. Điều kiện cân bằng 3 pha: Trạng thái Tới hạn $T_1=T_2=T_3$; $p_1=p_2=p_3$; $\mu_1=\mu_2=\mu_3$ $p_1=\mu_2=\mu_3$ $p_2=\mu_3$

$$\mu_1 = \Gamma_2 = \Gamma_3$$
; $p_1 = p_2 = p_3$; $\mu_1 = \mu_2 = \mu_3$ $\mu_1 = \mu_2$ $\mu_1 = \mu_2$ $\mu_1 = \mu_3$ $\mu_1 = \mu_2$ $\mu_1 = \mu_3$ $\mu_1 = \mu_2$ $\mu_2 = \mu_3$ $\mu_1 = \mu_2$ $\mu_1 = \mu_3$ $\mu_1 = \mu_2$ $\mu_2 = \mu_3$ $\mu_$

T<T_c: chuyển pha RK liên tục. c. Số pha trong hệ nhiều cấu tử:

Gọi N là số nguyên/phân tử của cấu tử k trong

pha i. Nồng độ của pha thứ i là:
$$k=1,2,3...n \text{ cấu tử}$$

$$c_i^{(k)} = \frac{N_i^{(k)}}{\sum_k N_i^{(k)}}$$

$$i=1,2,3,...r \text{ pha}$$

$$\sum_{k} C_{i}^{(k)} = 1 \text{ Suy ra có (n-1)r nồng độ độc lập.}$$

$$\text{Số thông số độc lập (biến) của hệ là}$$

$$(n-1)r+2 \quad (số 2 là của p,T)$$

$$\text{Số phương trình cân bằng là (r-1)n:}$$

$$\mu_{1}^{(k)}(p,T) = \mu_{2}^{(k)}(p,T) = ... = \mu_{n}^{(k)}(p,T)$$
Qui tắc pha của Gibbs (n-1)r+2 \geq (r-1)n (số biến \geq số phương trình), hay: $r \leq n+2$
2. PHƯƠNG TRÌNH CLAPEYRON-CLAUSIUS:
XÁC ĐỊNH SỰ PHỤ THUỘC CỦA NHIỆT ĐỘ CHUYỂN PHA VÀO ÁP SUẤT

Xét chu trình Carnot với chất lỏng và hơi bão hoà của nó: p=const -> T= const

Vùng bão hoà khí thực

$$T_1 = T_2 + dT$$

$$p_1 = p_2 + dp$$

$$T_1 - T_2 = \frac{dT}{dp}(p_1 - p_2)$$

$$A_1 = p_1(V_1 - V_2)$$

Công nén 34:
$$A_2 = -p_2(V_4 - V_3) = -p_2(V_1 - V_2)$$

Công cả chu trình: A'=
$$A_1+A_2=(p_1-p_2)(V_1-V_2)$$

(Công giãn, nén đoạn nhiệt 23,41:

$$\delta A_{23} \approx \delta A_{41} \approx 0; \ \delta U \approx 0)$$

$$\eta = \frac{A'}{Q_1} = \frac{T_1 - T_2}{T_1} = \frac{dT}{dP} \frac{(p_1 - p_2)}{T_1} = \frac{(p_1 - p_2)(V_1 - V_2)}{Q_1}$$

$$\frac{dT}{dP} = \frac{T_1}{Q_1} \Delta V \qquad \Rightarrow \frac{dT}{dP} = \frac{T}{Q} \Delta V$$

Nhiệt độ chuyển pha T>0 $\frac{dT}{An}$ nhiệt Q>0: nhiệt toả ra hoặc thu vào trong quá trình chuyển pha $\frac{dT}{dP} \sim \Delta V$

O Kết luận: Nhiệt độ chuyển pha tỷ lệ với áp suất.

Úng dụng: trong nồi hơi, nồi áp suất, P cao nhiệt độ sôi cao (đến 200°C)

Trên núi cao P thấp, nước sôi dưới 100°C