## 上节课重点:

- 1. 进程通信: 低级通信和高级通信。
- 2. 线程: 一个基本的CPU执行单元,也是程序执行流的最小单位。处理机的分配单元。
- 3. 处理机调度的层次:高级调度(作业调度)、中级调度(内存调度)、低级调度(进程调度).
- 4. 调度队列模型和调度准则: CPU利用率、系统吞吐量、周转时间、等待时间和响应时间等。

- 3.2 作业与作业调度
- · 0S中调度的实质是一种资源分配,因而调度算法是指: 根据系统的资源分配策略所规定的资源分配算法。
- 有的调度算法适用于作业调度,有的算法适用于进程调度,有的两者都适应。

- 一、先来先服务和短作业(进程)优先调度算法
- 二、高优先权优先调度算法

- FCFS算法
  - 算法描述
    - ·按照作业提交或进程变为就绪状态的先后次序,分派 CPU。当前作业或进程占用CPU,直到执行完或阻塞, 才出让CPU(非抢占方式)。
    - 在作业或进程唤醒后(如I/0完成),并不立即恢复 执行,而是进入就绪队列排队。
    - 最简单的算法。
  - FCFS的特点
    - 比较有利于长作业,而不利于短作业。
    - · 有利于CPU繁忙的作业,而不利于I/0繁忙的作业。

下表列出了A、B、C、D四个作业分别到达系统的时间、要求服务的时间、开始执行的时间及各自的完成时间,并计算出各自的周转时间和带权周转时间。

进程名	到达时间	服务时间	开始执行 时间	完成时间	周转时间	带权周转 时间
A	0	1				
В	1	100				
С	2	1				
D	3	100				

从表上可以看出,其中短作业C的带权周转时间竟高达100,这是不能容忍的;而长作业D的带权周转时间仅为1.99。FCFS调度算法比较有利于长作业,而不利于短作业;有利于CPU繁忙型的作业,而不利于I/0繁忙型的作业(进程)

CPU繁忙型作业:如通常的科学计算。

I/0繁忙型作业: 指CPU进行处理时, 需频繁的请求I/0。

例:	进程	<u>到达时间</u>	执行时间
	$P_1$	0.0	24
	$P_2$	1.0	3
	$P_3$	2.0	3

• Gantt 图:



- 平均等待时间: (0 + 23 + 25)/3 = 16
- 平均周转时间: (24+26+28)/3=26
- 平均带权周转时间: (24/24+26/3+28/3)/3=6.33

主要从"公平"的角度考虑(类似于我们生活中排队买东 算法思想 西的例子) 按照作业/进程到达的先后顺序进行服务 算法规则 用于作业调度时,考虑的是哪个作业先到达后备队列;用 用于作业/进程调度 于进程调度时,考虑的是哪个进程先到达就绪队列 非抢占式的算法 是否可抢占? **FCFS** 优点:公平、算法实现简单 优缺点 缺点:排在长作业(进程)后面的短作业需要等待很长时 间,带权周转时间很大,对短作业来说用户体验不好。即, 某进程/作业长期 FCFS算法对长作业有利,对短作业不利(Eg:排队买奶茶...) 得不到服务 是否会导致饥饿 不会


- 短作业(进程)优先调度算法(Shortest Job/Process First, SJF/SPF)
  - 算法描述
    - 对预计执行时间短的作业(进程)优先分派处理机。通常后来的短作业不抢先正在执行的作业。
    - · 是对FCFS算法的改进,其目标是减少平均周转时间。
  - · SJF的特点
    - 优点:
      - 比FCFS改善平均周转时间和平均带权周转时间,缩短作业的等 待时间;
      - 提高系统的吞吐量;
    - 缺点:
      - 对长作业非常不利, 可能长时间得不到执行;
      - 未能依据作业的紧迫程度来划分执行的优先级;
      - 难以准确估计作业(进程)的执行时间,从而影响调度性能。

作业情况	进程名	Α	В	С	D	E	平均
调度算法	到达时间	0	1	2	3	4	
	服务时间	4	3	5	2	4	
F0F0	完成时间						
FCFS	周转时间						
	带权周转时间						
	完成时间						
SJF	周转时间						
	带权周转时间			•	•	•	

采用SJF算法后,不论是平均周转时间还是平均带权周转时间,都较FCFS调度算法有明显的改善,尤其是对短作业D。而平均带权周转时间从2.8降到了2.1。这说明SJF调度算法能有效的降低作业的平均等待时间,提高系统吞吐量。

进程	到达时间	执行时间
$P_1$	0.0	7
$P_2$	2.0	4
$P_3$	4. 0	1
$P_4$	5. 0	4

· 非抢先式SJF




- 平均等待时间 = (0 + 6 + 3 + 7)/4 = 4
- 平均周转时间 = (7 + 4 + 10 + 11)/4= 8
- 平均带权周转时间=

# · SJF的变型

- "最短剩余时间优先" SRT (Shortest Remaining Time) (允许比当前进程剩余时间更短的进程来抢占)
- "最高响应比优先"HRRN(Highest Response Ratio Next)(响应比R = (等待时间 + 要求执行时间) / 要求 执行时间,是FCFS和SJF的折衷)

进程	到达时间	执行时间
$P_1$	0.0	7
$P_2$	2. 0	4
$P_3$	4.0	1
$P_4$	5. 0	4

· 最短剩余时间优先(抢先式SJF)



- 平均等待时间 = (9 + 1 + 0 +2)/4 = 3
- 平均周转时间=(16+5+1+6)/4=7

#### 短作业优先(SJF)

#### 注意几个小细节:

- 1. 如果题目中未特别说明,所提到的"短作业/进程优先算法"默认是非抢占式的
- 2. 很多书上都会说"SJF 调度算法的平均等待时间、平均周转时间最少" 严格来说,这个表述是错误的,不严谨的。之前的例子表明,最短剩余时间优先算法得到的平均等待时间、平均周转时间还要更少
- 应该加上一个条件"在<mark>所有进程同时可运行</mark>时,采用SJF调度算法的平均等待时间、平均周转时间最少";
- 或者说"在所有进程都几乎同时到达时,采用SJF调度算法的平均等待时间、平均周转时间最少";

如果不加上述前提条件,则应该说"抢占式的短作业/进程优先调度算法(最短剩余时间优先, SRNT算法)的平均等待时间、平均周转时间最少"

- 3. 虽然严格来说,SJF的平均等待时间、平均周转时间并不一定最少,但相比于其他算法(如 FCFS),SJF依然可以获得较少的平均等待时间、平均周转时间
- 4. 如果选择题中遇到"SJF 算法的平均等待时间、平均周转时间最少"的选项,那最好判断其他选项是不是有很明显的错误,如果没有更合适的选项,那也应该选择该选项

### 短作业优先(SJF)

算法思想

追求最少的平均等待时间,最少的平均周转时间、最少的平均平均带权周转时间

算法规则

最短的作业/进程优先得到服务(所谓"最短",是指要求服务时间最短)

用于作业/进程调度

即可用于作业调度,也可用于进程调度。用于进程调度时称为"短进程优先(SPF, Shortest Process First)算法"

是否可抢占?

SJF和SPF是非抢占式的算法。但是也有抢占式的版本——最短剩余时间优先算法(SRTN, Shortest Remaining Time Next)

优缺点

优点: "最短的"平均等待时间、平均周转时间

缺点:不公平。对短作业有利,对长作业不利。可能产生饥饿现象。另外,作业/进程的运行时间是由用户提供的,

并不一定真实,不一定能做到真正的短作业优先

是否会导致饥饿

会。如果源源不断地有短作业/进程到来,可能使长作业/进程长时间得不到服务,产生"饥饿"现象。如果一直得不到服务,则称为"饿死"

**SJF** 

#### 对FCFS和SJF两种算法的思考...



FCFS 算法是在每次调度的时候选择一个等待时间最长的作业(进程)为其服务。但是没有考虑到作业的运行时间,因此导致了对短作业不友好的问题

SJF 算法是选择一个执行时间最短的作业为其服务。但是又完全不考虑各个作业的等待时间,因此导致了对长作业不友好的问题,甚至还会造成饥饿问题

能不能设计一个算法,即考虑到各个作业 的等待时间,也能兼顾运行时间呢?



厉害了, 我的哥

高响应比优先算法

高响应比优先调度算法 (Highest Response Ratio Next,HRRN)

算法思想: 要综合考虑作业/进程的等待时间和要求服务的时间

高响应比优先算法: 非抢占式的调度算法, 只有当前运行的进程 主动放弃CPU时(正常/异常完成, 或主动阻塞), 才需要进行调度。 在每次调度时, 计算所有就绪进程的响应比, 选择响应比最高的 进程上处理机。

- 响应比R
  - = (等待时间 + 要求执行时间) / 要求执行时间
  - =1+等待时间/要求执行时间
- · 是FCFS和SJF的折衷:
  - · 作业等待时间相同,服务时间越短,优先权越高--SJF;
  - · 要求服务时间相同,等待时间越长,优先权越高一FCFS; 长作业随着等待时间的增加,优先权增加。
- 缺点:
  - 响应比的计算增加系统开销

高响应比优先调度算法 (Highest Response Ratio Next,HRRN)

例题:各进程到达就绪队列时间、需要的运行时间如下表所示。使用<mark>高响应比优先</mark>调度算法,计算各进程的等待时间、平均等待时间、周转时间、平均周转时间、带权周转时间、平均带权周转时间。

进程	到达 时间	运行 时间
P1	0	7
P2	2	4
P3	4	1
P4	5	4

高响应比优先算法:非抢占式的调度算法,只有当前运行的进程主动放弃CPU时(正常/异常完成,或主动阻塞),才需要进行调度,调度时计算所有就绪进程的响应比,选择响应比最高的进程上处理机。



0时刻: 只有P1到达就绪队列, P1上处理机。

7时刻(P1主动放弃CPU):就绪队列中有P2(响应比=(5+4)/4=2.25), P3(响应比=(3+1)/1=4)

P4(响应比=(2+4)/4=1.5)

8时刻(P3完成): P2(2.5)、P4(1.75)

12时刻(P2完成): 就绪队列中只剩下P4

P2和P4要求服务时间一样,但 P2等待时间长,所以必然是P2 响应比更大

070

高响应比优先调度算法 (Highest Response Ratio Next,HRRN)

例:如表所示四个作业进入系统,分别计算HRRN算法下的平均周转时间和带权周转时间。

作业	提交时间(时)	运行时间(分)
1	8:00	120
2	8:50	50
3	9:00	10
4	9:50	20

# Job1完成后的响应比:

Job2: 70/50=1.4

Job3: 60/10=6

Job4: 10/20=0.5

所以调度Job3执行。

Job3完成后的响应比:

Job2: 80/50=1.8

Job4: 20/20=1

所以调度Job2执行

作业	开始时间	完成时间	周转时间
1	8:00	10:00	120
2	10:10	11:00	130
3	10:00	10:10	70
4	11:00	11:20	90


平均周转时间=102.5

带权周转时间W= T(周转)/(CPU执行)

平均带权周转时间= (120/120 + 130/50

+70/10 + 90/20)/4 = 3.775

# 高响应比优先调度算法 (Highest Response Ratio Next,HRRN,HRN)



- 例:满足短作业优先且不会发生饥饿现象的调度算法是:
- A FCFS B 高响应比优先
- · C 时间片轮转
- · D 非抢先式SJF

#### 知识回顾与重要考点

算法	思想& 规则	可抢占?	优点	缺点	考虑到等待时 间&运行时间?	会导致 饥饿?
FCFS	自己回 忆	非抢占式	公平; 实现简单	对短作业不利	等待时间v 运行时间×	不会
SJF/S PF	自己回忆	默认为非抢占式, 也有SJF的抢占式 版本最短剩余时间 优先算法(SRTN)	"最短的"平均等待 /周转时间;	对长作业不利,可能导致饥饿;难以做到真正的短作业优先	等待时间× 运行时间√	会
HRRN	自己回忆	非抢占式	上述两种算法的权衡 折中,综合考虑的等 待时间和运行时间		等待时间v 运行时间v	不会

注:这几种算法主要关心对用户的公平性、平均周转时间、平均等待时间等评价系统整体性能的指标,但是不关心"响应时间",也并不区分任务的紧急程度,因此对于用户来说,交互性很糟糕。因此这三种算法一般适合用于早期的批处理系统,当然,FCFS算法也常结合其他的算法使用,在现在也扮演着很重要的角色。而适合用于交互式系统的调度算法将在下个小节介绍...

提示:一定要动手做课后习题!这些算法特性容易考小题,算法的使用常结合调度算法的评价指标在大题中考察。

## 3.3 进程调度

- 时间片轮转法(Round Robin, RR)
  - 本算法主要用于微观调度(进程调度)
  - 设计目标是提高资源利用率
  - 基本思路是通过时间片轮转,提高进程并发性和响应时间特性,从而提高资源利用率
  - · 是否可抢占? 若进程未能在时间片内运行完,将被强行剥夺处理机使用权,因此时间片轮转算法属于抢占式的算法,由时钟装置发出时钟中断来通知CPU时间片已到

- 算法描述
  - · 将系统中所有的就绪进程按照FCFS原则,排成一个队列。
  - 每次调度时将CPU分派给队首进程,让其执行一个时间片。 在一个时间片结束时,发生时钟中断。调度程序据此暂停 当前进程的执行,将其送到就绪队列的末尾,并通过上下 文切换执行当前的队首进程。
  - 时间片的长度从几个ms到几百ms。
  - · 进程可以未使用完一个时间片,就出让CPU(如阻塞)。
- 时间片长度的确定
  - 时间片长度变化的影响
    - · 过长一〉退化为FCFS算法
    - 过短一>用户的一次请求需要多个时间片才能处理完,上下文切换次数增加,响应时间长。
  - 就绪进程的数目: 数目越多, 时间片越小
  - 系统的处理能力:应当使用户输入通常在一个时间片内能处理完,否则使响应时间,平均周转时间和平均带权周转时间延长。

- 例: 降低进程优先级的合理时机是
  - A 进程的时间片用完
  - B 进程刚完成IO, 进入就绪队列
  - · C 进程长期处于就绪队列中
  - D 进程从就绪态转为运行态

例题: 各进程到达就绪队列的时间、需要的运行时间如下表所示。

使用时间片轮转调度算法,分析时间片大小分别是2、5时的进程运

时间片轮转调度算法:轮流让就绪队列中的进程依

行情况。

14 114 6	) L 0		\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\					
进程	到达时间 运行时间		次执行 <sup>一</sup> 头的进程		时片(每次)	选择的都是	排在就绪队列队	
$P_1$	0	5	人的处理	E) •				
$P_2$	2	4	P1	P2	P1	P3		
$P_3$	4	1	1	1	<b>1</b>	1		
$P_{\scriptscriptstyle A}$	5	6	0	2	4	6		

时间片大小为2(注:以下括号内表示当前时刻就绪队列中的进程、进程的剩余时间)

0时刻(P1(5)):0时刻只有P1到达就绪队列,让P1上处理机运行一个时间片

2时刻(P2(4)→P1(3)):2时刻P2到达就绪队列,P1运行完一个时间片,被剥夺处理机,重新放回队尾。此时P2排在队头,因此让P2上处理机。

4时刻(P1(3)→P3(1)→P2(2)): 4时刻, P3到达, 先插到就绪队尾, 紧接着, P(2)下处理机也插到队尾。

5时刻(P1(3)→P3(1)→P2(2)→P4(6)): 5时刻,P4到达插入到就绪队尾(注意:由于P1的时间片还没用完,因此暂时不调度。另外,此时P1处于运行态,并不在就绪队列中)

01

<u>进程</u>	<u>到达时间</u> <u>运行时间</u> 0		人的进程 <b>)</b> 。	· [中]		三升17工机	4 M 2 J M
$P_2$	2	P1	P2	P1	P3 P2	P4	P1
$P_3$	4	1	1	1	<b>↑ ↑</b>	1	<b>↑ ↑</b>
$P_4$	5	$\mathbf{Q}_{\!5}$	2	4	6 7	9	11 12

时间片大小为2(注:以下括号内表示当前时刻就绪队列中的进程、进程的剩余时间) 6时刻( $P3(1) \rightarrow P2(2) \rightarrow P4(6) \rightarrow P1(1)$ ):6时刻,P1时间片用完,下处理机。重新放回就绪队尾,发生调度。

7时刻(P2(2)→ P4(6)→P1(1)):虽然P3时间片没用完,但是由于P3只需运行1一个单位时间,运行完了会主动放弃处理机,因此也会发生调度。队头进程P2上处理机。

9时刻(P4(6)→P1(1)): 进程P2时间片用完,并刚好运行完,发生调度,P4上处理机。


11时刻(P1(1)→ P4(4)): P4时间片用完, 重新回到就绪队列。P1上处理机。

例题:各进程到达就绪队列的时间、需要的运行时间如下表所示。使用时间片轮转调度算法,分析时间片大小分别是2、5时的进程运

行情况。

进程	到达时间	运行时	加
$P_1$		0	5
$P_2$		2	4
$P_3$		4	1
$P_4$		5	6

时间片轮转调度算法:轮流让就绪队列中的进程依次执行一个时间片(每次选择的都是排在就绪队列队头的进程)。



时间片大小为2(注:以下括号内表示当前时刻就绪队列中的进程、进程的剩余时间)

12时刻(P4(4)):P1运行完,主动放弃处理机,此时就绪队列中只剩P4,P4上处理机。

14时刻(P4(2)):就绪队列为空,因此让P4接着运行一个时间片。

16时刻: 所有进程运行结束。

例题:各进程到达就绪队列的时间、需要的运行时间如下表所示。使用时间片轮转调度算法,分析时间片大小分别是2、5时的进程运行情况。 时间片轮转调度算法:轮流让就绪队列中的进程依



时间片大小为5(注:以下括号内表示当前时刻就绪队列中的进程、进程的剩余时间)

0时刻(P1(5)):0时刻只有P1到达就绪队列,让P1上处理机运行一个时间片。

2时刻(P2(4)):P2到达,但P2时间片尚未结束,因此暂不调度。

4时刻(P2(4)→P3(1)): P3到达,但P1时间片尚未结束,因此暂不调度。

5时刻(P2(4)→P3(1)→P4(6)):P4到达,同时,P1运行结束。发生调度,P2上处理机。

9时刻(P3(1)→P4(6)): P2运行结束,虽然时间片没用完,但是会主动放弃处理机。发生调度。

10时刻(P4(6)): P3运行结束,虽然时间片没用完,但是会主动放弃处理机,发生调度。

15时刻(): P4时间片用完,但就绪队列为空,因此会让P4继续执行一个时间片。

例题:各进程到达就绪队列的时间、需要的运行时间如下表所示。使用时间片轮转调度算法,分析时间片大小分别是2、5时的进程运行情况。
时间片轮转调度算法:轮流让就绪队列中的进程依次执行一个时间片(每次选择的都是排在就绪队列队

进程 到达时间 运行时间			次执行 <sup>一</sup> 头的进程	_	可用斤(母伙选择的都是排任肌猪队列队				
$P_1$	0	5 P <sub>1</sub>		P <sub>2</sub>	P <sub>3</sub> P <sub>4</sub>	P <sub>4</sub>			
$P_2$	2			1	and the same of th	<b>† †</b>			
$P_3$	4	0		5	9 10	15 16			
$P_4$	5	6							

若按照先来先服务调度算法...

如果时间片太大,使得进程都可以在一个时间片内就完成,则时间片轮转调度算法退化为先来先服务调度算法,并且会增大进程响应时间。因此时间片不能太大。

比如:系统中有10个进程在并发执行,如果时间片为1秒,则一个进程被响应可能需要等待9秒...也就是说,如果用户在自己进程的时间片外通过键盘发出调试命令,可能需要等待9秒才能被系统响应。

例题:各进程到达就绪队列的时间、需要的运行时间如下表所示。使用时间片轮转调度算法,分析时间片大小分别是2、5时的进程运行情况。 时间片轮转调度算法:轮流让就绪队列中的进程依



若按照先来先服务调度算法...

如果时间片太大,使得进程都可以在一个时间片内就完成,则时间片轮转调度算法退化为先来先服务调度算法,并且会增大进程响应时间。因此时间片不能太大。

另一方面,进程调度、切换是有时间代价的(保存、恢复运行环境),因此如果时间片太小,会导致进程切换过于频繁,系统会花大量的时间来处理进程切换,从而导致实际用于选品执行的时间比例减少。可见时间片也不能太小。

一般来说,设计时间 片时要让切换进程的 开销占比不超过**1%**。 轮转调度算法(时间片=20)

进程	执行时间
$P_1$	53
$P_2$	17
$P_3$	68
$P_4$	24

• The Gantt chart is:

	P <sub>1</sub>	P <sub>2</sub>	P <sub>3</sub>	P <sub>4</sub>	P <sub>1</sub>	P <sub>3</sub>	P <sub>4</sub>	P <sub>1</sub>	P <sub>3</sub>	P <sub>3</sub>	
(	) 2	0 37	7 5	7 7	77 9	7 11	7 1:	21 13	34 18	54 16	62

# 轮转调度算法(时间片=20)

进程	到达时间	<u>执行时间</u>
$P_1$	0	3
$P_2$	1	6
$P_3$	4	4
$P_4$	6	2
时间片 = 2		

P1	P2	P3	P4	P1	P2	P3	P2
2	4	6	8	9	11	13	15

### 时间片轮转(RR, Round-Robin)

算法思想

公平地、轮流地为各个进程服务, 让每个进程在一定时间 间隔内都可以得到响应

算法规则

按照各进程到达就绪队列的顺序,轮流让各个进程执行一 个时间片(如 100ms)。若进程未在一个时间片内执行完, 则剥夺处理机,将进程重新放到就绪队列队尾重新排队。

用于作业/进程调度

用于进程调度(只有作业放入内存建立了相应的进程后,

才能被分配处理机时间片)

是否可抢占?

若进程未能在时间片内运行完,将被强行剥夺处理机使用 权,因此时间片轮转调度算法属于抢占式的算法。由时钟

装置发出时钟中断来通知CPU时间片已到

优缺点

优点:公平:响应快,适用于分时操作系统:

缺点:由于高频率的进程切换,因此有一定开销:不区分

任务的紧急程度。

是否会导致饥饿

不会

补充

时间片太大或太小分别有什么影响?

优先 级调 度

- 本算法适用于作业调度和进程调度。
- 算法用于作业调度时,系统从后备队列中选择 优先权最高的作业装入内存。
- 算法用于进程调度时,系统把处理机派发给就 绪队列中优先权最高的进程。

- 优先权调度算法的类型分为抢占式和非抢占式
  - · 非抢占式方式:除非自愿或时间片到,当前的进程不可以被优先级更高的进程抢用CPU。
  - 抢占方式: 当前的进程在其时间片未用完时就可被优 先级更高的进程抢用CPU(自己则进入就绪状态)。
  - 可抢占程度越高,对实时系统的满足越好。



- 完全不可抢占或用户态不可抢占:无论在用户态或核心态下执行代码,都不可被抢用CPU。WINDOWS95,98。这种0S可能会出现某个进程长期独占CPU的情况,如死循环,这样会影响其他进程执行的公平和及时。
- 内核完全不可抢占: 在用户态下执行代码可以随时被抢用CPU, 但在核心态下执行代码,则完全不可以被抢用CPU。例如传统的UNIX(SVR3和4.3BSD UNIX及其以前的版本)、WINDOWS NT。这些OS通常在系统调用或中断处理时屏蔽大部分中断,系统调用返回或中断返回时再开放大部分中断。

- 内核部分可抢占: 在用户态下执行代码可以随时被抢用CPU, 但在核心态时则大部分时间都不可以被抢用CPU, 而只在某些时刻(称为可抢占点, Preemption Point), 可以被抢用CPU。例如 UNIX SVR4。
- 完全可抢占或内核完全可抢占: 无论处于用户态还是核心态,都可以随时被抢用CPU。例如: Solaris、Windows 2000 / XP。实际上,Solaris和Windows 2000 / XP并不是100%完全可抢先,它只是将内核中不可抢先的代码段尽量减少而已。任何0S都不可能是100%的完全可抢先的。

例题:各进程到达就绪队列的时间、需要运行的时间、进程优先数如下表所示。 使用非抢占式的优先级调度算法,分析进程运行情况。使用<mark>非抢占式的优先级</mark>调度算法,分析进程运行情况。(注:优先数越大,优先级越高)

进程	到达 时间	运行 时间	优先 数
P1	0	7	1
P2	2	4	2
P3	4	1	3
P4	5	4	2

非抢占式的优先级调度算法:每次调度时选择<mark>当前已到达且优先级最高</mark>的进程。当前进程主动放弃处理机时发生调度。



注: 以下括号内表示当前处于就绪队列的进程。

0时刻(P1): 只有P1到达,P1上处理机。

7时刻(P2、P3、P4): P1运行完成主动放弃处理机,其余进程都已到达,P3优先级最高,P3上处理机。

8时刻(P2、P4): P3完成,P2、P4优先级相同,由于P2先到达,因此P2优先上处理机


12时刻(P4): P2完成,就绪队列只剩P4,P4上处理机。

16时刻(): P4完成,所有进程都结束。

例题:各进程到达就绪队列的时间、需要运行的时间、进程优先数如下表所示。 使用非抢占式的优先级调度算法,分析进程运行情况。使用抢占式的优先级调度 算法,分析进程运行情况。(注:优先数越大,优先级越高)

进程	到达 时间	运行 时间	优先 数
P1	0	7	1
P2	2	4	2
P3	4	1	3
P4	5	4	2

抢占式的优先级调度算法:每次调度时选择<mark>当前已到达</mark>且<mark>优先级最高</mark>的进程。当前进程<u>主动放弃处理机</u>时发生调度。另外,当就绪队列发生改变时也需要检查是否会发生抢占。



注: 以下括号内表示当前处于就绪队列的进程。

0时刻(P1): 只有P1到达,P1上处理机。

2时刻(P2): P2到达就绪队列,优先级比P1更高,发生抢占。P1回就绪队列,P2上处理机。

4时刻(P1、P3): P3到达,优先级比P2更高,P2回到就绪队列,P3抢占处理机。

5时刻(P1、P2、P4): P3完成,主动释放处理机,同时,P4也到达,但是,由于P2比

P4更先进入就绪队列,因此优先选择P2上处理机。

7时刻(P1、P4): P2完成,就绪队列只剩P1、P4,再次调度,P4上处理机(进程优先数)。

11时刻(P1): P4完成,P1上处理机。

16时刻(): P1完成,所有进程均完成。

010

#### 补充:

就绪队列未必只有一个,可以按照不同优先级来组织。另外,也可以把优先级高 的进程排在更靠近队头的位置。

根据优先级是否可以动态改变,可将优先级分为静态优先 I/O设备和CPU可以并行工作。

通常: 系统进程的优先级 高于 用户进

静态优先级: 创建进程时确定, 之后一直不变。

动态优先级: 创建进程时有一个初始值, 之后会根据情况

前台进程的优先级高于后台进会得到提升

操作系统更偏好I/O型进程(或称I/O繁忙型进程)

如果优先让I/O繁忙型进程优 先运行的话,则越有可能让

I/O设备尽早地投入工作,则 资源利用率、系统吞吐量都

注:与I/O型进程相对的是计算型进程(或称CPU繁忙型进程)

如何合理地 设置各类进 程的优先级

如何采用的是 动态优先级, 什么时候应该 调整?

可以从追求公平、提升资源利用率等角度考虑 如果某进程在就绪队列中等待了很长时间,则可以适当提升其 优先级

如果某进程占用处理机运行了很长时间,则可以适当降低其优 先级

如果发现一个进程频繁地进行I/O操作, 则可适当提升其优先级


### 优先权的类型

- 静态优先级
  - 创建进程时就确定,直到进程终止前都不改变。通常是一个整数。
  - 依据:
    - 进程类型 (系统进程优先级较高)
    - ·对资源的需求(对CPU和内存需求较少的进程,优 先级较高)
    - 用户要求(紧迫程度和付费多少)
  - 特点:
    - 简单,系统开销小
    - 不精确, 仅在要求不高的系统中使用

### 优先权的类型

- 动态优先级
  - 在创建进程时赋予的优先级,在进程运行过程中可以自动改变,以便获得更好的调度性能。
  - 如:
    - 在就绪队列中,等待时间延长则优先级提高,从而使优先级较低的进程在等待足够的时间后,其优先级提高到可被调度执行;
    - · 进程每执行一个时间片,就降低其优先级,从而一个进程 持续执行时,其优先级降低到出让CPU。

- 例题: 在单CPU和两台I/0(I1,I2)设备的多道程序环境下,同时投入三个作业运行,它们的执行轨迹如下:
  - Job1: I2(30ms) CPU(10ms) I1 (30ms) CPU (10ms)
  - Job2: I1 (20ms) CPU(20ms) I2(40ms)
  - Job3: CPU(30ms) I1(20ms)
- · 如果CPU、I1、I2都能并行工作,优先级从高到低为Job1、 Job2、Job3,采用可抢占式优先级调度方式。
- 求(1) 每个作业的周转时间(2) CPU的利用率(3) I/0设备 利用率



Job1的周转时间80ms,Job2和Job3周转时间各为90ms

**CPU利用率= 70ms/90ms** = 77.78%

I1 利用率= I2利用率 = 70ms /90ms = 77.78%

随着计算机的发展,特别是实时操作系统的出现,越来越 算法思想 多的应用场景需要根据任务的紧急程度来决定处理顺序 算法规则 调度时选择优先级最高的作业/进程 既可用于作业调度,也可用于进程调度。甚至,还会用于 用于作业/进程调度 在之后会学习的I/O调度中 优先 抢占式、非抢占式都有。做题时的区别在于: 非抢占式只 是否可抢占? 级调 需在进程主动放弃处理机时进行调度即可, 而抢占式还需 度 在就绪队列变化时,检查是否会发生抢占。 优点:用优先级区分紧急程度、重要程度,适用于实时操 优缺点 作系统。可灵活地调整对各种作业/进程的偏好程度。 缺点: 若源源不断地有高优先级进程到来,则可能导致饥 饿 是否会导致饥饿

# 思考中.....

FCFS算法的优点是公平

SJF 算法的优点是能尽快处理完短作业, 平均等待/周转时间等参数很优秀

时间片轮转调度算法可以让各个进程得到及时的响应

优先级调度算法可以灵活地调整各种进 程被服务的机会


能否对其他算法做个折中权衡?得到一个 综合表现优秀平衡的算法呢?

多级反馈队列调度算法



厉害了, 我的哥

- 多级反馈队列调度算法(Round Robin with Multiple Feedback)
  - 多级反馈队列算法是时间片轮转算法和优先级算法的综合和发展。
  - 1) 算法描述
    - 设置多个就绪队列,分别赋予不同的优先级,队列1的优 先级最高。每个队列执行时间片的长度也不同,规定优先 级越低则时间片越长。
    - 假设有三个就绪队列:
      - ·Q1-一时间片为8
      - Q2--时间片为16
      - Q3 FCFS
    - 新进程进入内存后,先投入队列1的末尾,若按队列1一个时间片未能执行完,则降低投入到队列2的末尾,若仍未完成,降低到最后的队列,按FCFS算法调度直到完成。
    - 仅当较高优先级的队列为空,才调度较低优先级的队列中的进程执行。如果进程执行时有新进程进入较高优先级的队列,则抢先执行新进程,并把被抢先的进程投入原队列的末尾。



# • 2) 算法性能

- · 终端型进程: 让其进入最高优先级队列,以及时响应 I/0交互。通常执行一个小时间片,可处理完一次I/0请 求的数据,然后转入到阻塞队列。
- 计算型进程(长批处理作业):每次都执行完时间片, 进入更低级队列。最终采用最大时间片来执行,减少调 度次数。
- · 短批处理作业: 先放入第1级, 一般经过1, 2级即可完成。

多级反馈队列调度算法


## • 3) 优点:

- 为提高系统吞吐量和缩短平均周转时间而照顾短进程
- 为获得较好的I/0设备利用率和缩短响应时间而照顾 I/0型进程
- 不必估计进程的执行时间, 动态调节

### 多级反馈队列调度算法(Round Robin with Multiple Feedback)

例题:各进程到达就绪队列的时间,需要的运行时间如下表所示。使用多级反馈队列调度算法,分析进程运行的过程。

进程	到达时间	运行时间
P1	0	8
P2	1	4
P3	5	1



设置多级就绪队列,各级队列优先级从高到低,时间片从小到大。

新进程到达时先进入第1级队列,按FCFS原则排队等待被分割的时间片。若用完时间 片进程还未结束,则进程进入下一级队列队尾。如果此时已经在最下级的队列,则重新 放回最下级队列队尾。

只有第k级队列为空时,才会为k+1级队头的进程分配时间片。 被抢占处理机的进程重新放回原队列队尾。

### 多级反馈队列调度算法(Round Robin with Multiple Feedback)

算法思想

算法规则

用于作业/进程调度

是否可抢占?

优缺点

是否会导致饥饿

对其他调度算法的折中权衡

- 1. 设置多级就绪队列,各级队列优先级从高到低,时间片从小到大
- 2. 新进程到达时先进入第1级队列,按FCFS原则排队等待被分配时间片,若用完时间片进程还未结束,则进程进入下一级队列队尾。如果此时已经是在最下级的队列,则重新放回该队列队尾
- 3. 只有第 k 级队列为空时,才会为 k+1 级队头的进程分配时间片用于进程调度

抢占式的算法。在 k 级队列的进程运行过程中,若更上级的队列(1~k-1级)中进入了一个新进程,则由于新进程处于优先级更高的队列中,因此新进程会抢占处理机,原来运行的进程放回 k 级队列队尾。

对各类型进程相对公平(FCFS的优点);每个新到达的进程都可以很快就得到响应(RR的优点);短进程只用较少的时间就可完成(SPF的优点);不必实现估计进程的运行时间(避免用户作假);可灵活地调整对各类进程的偏好程度,比如CPU密集型进程、I/O密集型进程(拓展:可以将因I/O而阻塞的进程重新放回原队列,这样I/O型进程就可以保持较高优先级)

 $\triangle$ 

10100

多级

反馈

队列

01.1

### 总结

算法	思想& 规则	可抢占?	优点	缺点	会导致饥饿?	补充
时间 片轮 转		抢占式	公平,适用于分时系统	频繁切换有开销, 不区分优先级	不会	时间片太大或太小有何影响?
优先 级调 度		有抢占式的,也有非 抢占式的。注意做题 时的区别	区分优先级, 适用于实时 系统	可能导致饥饿	会	动态/静态优先级。 各类型进程如何设置优 先级?如何调整优先级?
多级 反馈 队列	较复杂, 注意理 解	抢占式	平衡优秀 666	一般不说它有缺点,不过可能导致饥饿	会	

注:比起早期的批处理操作系统来说,由于计算机造价大幅度降低,因此之后出现的交互式操作系统(包括分时操作系统、实时操作系统等)更注重系统的响应时间、公平性、平衡性等指标。而这几种算法恰好也能较好地满足交互式系统的需求。因此三种算法适合用于交互式系统(比如UNIX使用的就是多级反馈队列调度算法)。

### 多级队列调度算法

系统中按照进程类型设置多个队列,进程创建成功后插入某个队列



队列之间可采取固定优先级,或时间片划分 固定优先级:高优先级空时,低优先级进程才 能被调度

时间片划分:如三个队列分配时间50%,40%,

10%

各队列采用不同的调度策略,如:系统进程队列采用优先级调度;交互式队列采用RR,批处理队列采用FCFS

- 例:假设某操作系统采用时间片轮转调度策略,时间片大小为100ms,就绪进程队列的平均长度为5,如果在系统中运行一个需要在CPU上执行0.8s时间的程序,则该程序的平均周转时间是\_\_\_\_\_。(不考虑10情况及系统调度开销)
  - 答: 排在队列尾的周转时间4s,排在队列第四的周转时间3.9s.....排在头的周转时间3.6s,平均: 3.8s
  - 同理: 平均等待 3.0s

进程	到达时间	执行时间
P1	0	10
P2	1	8
P3	2	2
P4	3	4
P5	4	8

画Gantt图说明使用FCFS、HRRN、RR(时间片=3)调度算法 进程调度情况。并分别求这几种算法的平均周转时间,平均 等待时间。

### 作业

有一个内存中只能装入两道作业的批处理系统。作业调度采用最高优先权算法,进程调度采用抢占式短作业优先算法。表给出了4个进程的到达时间、要求运行时间和优先权,其中数字越小优先权越高。

- 1) 请将表格填写完整;
- 2) 计算系统的平均带权周转时间。

进程	提交时间	运行时间	优先权	开始执行时间	完成时间
P1	2:00	3小时	5		
P2	0:00	5小时	3		
Р3	0:00	1小时	4		
P4	2:00	2小时	6		

### 作业

· 若主存中有3道程序A、B、C,它们按A、B、C优先次序运行,采用可抢占式优先级调度方式。各程序的计算轨迹为:

A: 计算(20)、I/O(30)、计算(10)

B: 计算(40)、I/O(20)、计算(10)

C: 计算(10)、I/O(30)、计算(20)

如果三道程序都使用相同设备运行I/0(即程序用串行方式使用设备,调度开销忽略不计),分别画出单道和多道运行的时间关系图,并计算两种情况下,CPU的平均利用率。