

# 第二章 进程的描述与控制



- 第二章 进程的描述与控制
- 为了描述程序在并发执行时对系统资源的共享,我们需要一个描述程序执行时动态特征的概念,这就是进程或 线程。
  - 进程的基本概念
  - 进程控制
  - ・进程同步
  - 经典进程的同步问题
  - ・进程通信
  - 线程

## 2.1 程序的执行特征

- 程序的执行有两种方式:顺序执行和并发执行。
- 1)顺序执行是单道批处理系统的执行方式。



# • 特征:

- 顺序性:按照程序结构所指定的次序执行(可能有分支或循环)
- 封闭性:独占全部资源,计算机的状态只由于该程序的控制 逻辑所决定,结果不受外界因素的影响
- 可再现性:初始条件相同则结果相同。

#### 2.1.1 程序的执行特征

- 2)并发执行是为了提高资源利用率
- 特征(在不加入任何系统控制情况下):
  - 间断性:表现为"走走停停",一个程序可能走到中途停下来,失去原有的时序关系:
  - 失去封闭性:共享资源,受其他程序的控制逻辑的影响。如:一个程序写到存储器中的数据可能被另一个程序修改,失去原有的不变特征。
  - 失去可再现性:失去封闭性 >失去可再现性;外界环境在程序的两次执行期间发生变化,失去原有的可重复特征。
- 并发执行的条件:达到封闭性和可再现性(正确性的要求)。

## 2.1.1 程序的执行特征

#### 并发程序失去可再现性例子

例:讨论共享公共变量的两个程序,它们执行时可能产生的不同结果。

$$n := 0$$

程序A

. . .

n := n+1;

. .


程序 B

..

print(n);
n := 0;

. .


#### 2.2 进程的描述



3

## 进程:

- 一个具有一定独立功能的程序在一个数据集 合上的一次动态执行过程。
- 处理机、存储器和外设等资源的分配和回收 的基本单位。



mapped segments

**DLL's** 

address space

# 一个进程应该包括:

- •程序的代码;
- 程序处理的数据,堆、栈;
- 程序计数器中的值,指示下一条将运行的指令;
- 一组通用的寄存器的当前值;
- 一组系统资源(如打开的文件)

进程包含了正在运行的一个程序的所有状态信息。

2025/3/13

# • 进程与程序的关系:

- 程序是产生进程的基础;进程是程序功能的体现。
- 程序是静态实体;进程是动态过程。
- 程序是指令、数据及其组织形式的描述;进程是程序(那些指令和数据)的真正运行实例。
- 进程是暂时的,是一个状态变化的过程;程序是永久的,可长久保存。
- 通过多次执行,一个程序可产生多个进程;通过调用关系, 一个进程可包括多个程序。
- · 进程需要一些资源才能完成工作,如 CPU 使用时间、存储器、文件以及 I/O 设备。

- 进程特征:
  - ① 动态性:创建产生,调度执行,受制于资源,撤销消亡。
    - 进程具有动态的地址空间(数量和内容),地址空间上包括:代码、数据、进程控制块(PCB)
  - ② 并发性:多个进程同时存在于内存,宏观上同时运行。
  - ③ 独立性:资源分配的单位。
    - 各进程的地址空间相互独立,除非采用进程间通信手段
  - ④ 异步性:进程按各自独立的、不可预知的速度向前推进。
  - ⑤ 结构化:进程实体由代码段,数据段和进程控制块(PCB)组成。进程控制块(PCB)+程序+数据=进程实体。
    - · 进程控制块包含在核心区。内存核心段通常存放 OS 核心部分,由各个进程共享,包括各进程的 PCB。
    - 程序文件中通常划分为代码段和数据段

例:单处理机系统中,可并行的是 I 进程与进程 II 处理机与设备 III 处理机与通道 IV 设备与设备

答: II III IV

# 进程控制块

- · 描述进程的数据结构: 进程控制块 (Process Control Block, PCB)。
- 操作系统为每个进程都维护了一个 PCB ,用来保存 与该进程有关的各种状态信息。

 PCB
 进程控制块
 动态特征的集中反映

 程序段
 描述要完成的功能

 数据段
 操作对象及工作区

## 进程控制块

#### · PCB:

- PCB 是 OS 中最重要的记录型结构,记录用于描述进程执行情况及控制进程运行的全部信息。
- PCB 是进程存在的唯一标志,是每个进程在 OS 中的登记表项, OS 通过对 PCB 的组织管理来对进程进行控制和管理。
- · 进程创建时生成 PCB ; 进程终止时回收 PCB。
- PCB 常驻于由 OS 维护的内存核心区,不能由应用程序自身的代码来直接访问,而要通过系统调用间接访问。
- \* OS 专门开辟 PCB 区将所有的 PCB 组织成若干个链表或队列。

#### PCB 的作用

存放进程管理和控制信息的数据结构称为进程控制块。它是进程管理和控制的最重要的数据结构,在创建时,建立PCB,并伴随进程运行的全过程,直到进程撤消而撤消。

- PCB 就像我们的户口。
- PCB 是进程存在的唯一标志。

系统的所有 PCB 组织成链表或队列,常驻内存的 PCB 区。

## 进程控制块

# PCB 中信息:

- 1. 进程描述信息:进程标识符,唯一内部标识符;进程名,外部标识符;本进程的产生者标识(父进程标识);用户标识符,以指示拥有该进程的用户。
- 2. 处理机状态信息,保存进程运行现场信息:
  - · 通用寄存器 8-32 个,用户程序可使用的数据、地址 等寄存器
  - 指令计数器 要访问的下一条指令地址
  - · 程序状态字 PSW 条件码、执行方式、中断屏蔽标志
  - 用户栈指针 用户进程拥有的系统栈,存放过程和系统 调用参数及调用地址

# 进程控制块

# PCB 中信息(续):

- 3. 进程调度信息,用于操作系统调度进程并占用处理机:
  - 进程的当前状态;
  - · 优先级 (priority);
  - 运行统计信息(执行时间、页面调度);
  - 事件:阻塞原因等。

#### 4. 进程控制信息:

- 程序段和数据段的地址;
- 进程间同步和通信;
- · 资源占用信息:除 CPU 外的进程所需的全部资源及已分配资源清单
- · 链接指针:本进程所在队列的下一个进程的 PCB 首地址。

```
struct task struct {
/* these are hardcoded - don't touch */
           long state; /* -1 unrunnable, 0 runnable, >0 stopped */
           long counter;
           long priority;
           long signal;
           struct sigaction sigaction[32];
           long blocked; /* bitmap of masked signals */
/* various fields */
           int exit code;
           unsigned long start code, end code, end data, brk, start stack;
           long pid, father, pgrp, session, leader;
           unsigned short uid, euid, suid;
           unsigned short gid, egid, sgid;
           long alarm;
           long utime, stime, cutime, cstime, start time;
           unsigned short used math;
/* file system info */
                                   /* -1 if no tty, so it must be signed */
           int tty;
           unsigned short umask;
           struct m inode * pwd;
           struct m_inode * root;
           struct m_inode * executable;
           unsigned long close_on_exec;
           struct file * filp[NR OPEN];
/* ldt for this task 0 - zero 1 - cs 2 - ds&ss */
           struct desc_struct ldt[3];
/* tss for this task */
           struct tss struct tss;// 进程的任务状态段
};
```

process state
process number
program counter

registers

memory limits

list of open files

• • •

#### 2.2.2 进程的基本状态及转换

:正在执行的进程由于件,如申请系统服务或资、 I/O 操作等,而暂时执行时,放弃处理机而进,又称等待状态。

就绪状态:进程已获得除处理 机外的所需资源,等待分配处理 机资源;只要分配到 CPU 就可 执行。在某一时刻,可能有若干 个进程处于该状态

进程调度

时间片完


阻塞

执行

<mark>等待某</mark>事件发生

执行状态:占用处理机资源运行; 处于此状态的进程的数目小于等于 CPU 的数目。

# 2.2.2 进程的基本状态及转换




问题: OS怎么通过 PCB 和定义的进程状态来管理 PCB ,帮助完成进程的调度过程?

排队!

20


- 由操作系统来维护一组队列,用来表示系统当中所有 进程的当前状态
- 不同的状态分别用不同的队列来表示(就绪队列、各种类型的阻塞队列):
  - 作业队列——系统中所有进程集合
  - 就绪队列——驻留主存的所有就绪态进程集合
  - · 设备队列——等待 I/O 设备的进程集合
- 进程在各种队列中迁移:
  - 每个进程的 PCB 都根据它的状态加入到相应的队列当中, 当一个进程的状态发生变化时,它的 PCB 从一个状态队列 中脱离出来,加入到另外一个队列。


## 就绪队列和各种 I/O 队列



#### PCB 组织方式

- \* 将处于同一状态的 PCB 组织在一起,有两种方式:
  - 链表:同一状态的进程其 PCB 构成一个链表,多个状态对应多个不同的链表,如:就绪链表、阻塞链表
  - 索引表:同一状态的进程归入一个 index 表(由 index 指向 PCB),多个状态对应多个不同的 index 表





# 利用 PCB 完成进程间切换

