به نام خدا

آزمایشگاه سیستمهای کنترل خطی سرکار خانم مهندس معروفخانی گروه ۱ گروه ۱ نیما حاجیحیدری ۹۹۲۳۰۱۷ مهدی شاهینی ۹۹۲۳۰۴۰

بهار ۱۴۰۲

مقدمهای بر FVTOOL در محیط نرمافزار Matlab





فهرست مطالب

معرفي اجمالي

- · باز شدن ورودی گرفتن
 - · نتایج و خروجی

فضای آنالوگ

تبدیل آنالوگ به دیجیتال

o مثال (با روش bilinear) •

رفتن به محیط متلب

معرفی اجمالی نحوه باز شدن و ساختار ورودی

مبتنی بر سیستمها و فیلترهای دیجیتال و تجزیه و تحلیل آنها

فرایب صورت و مخرج تابع تبدیل فیلتر دیجیتال (ضرایب
$ullet$
 ullet ullet $fvtool(b,a)$

• ماتریس sos به عنوان ورودی

fvtool(sos)

• فیلتر d ساخته شده با designfilt

$$fvtool(b, a)$$

 $fvtool(b_1, a_1, b_2, a_2, \dots b_n, a_n)$

$$fvtool(sos)$$

$$fvtool(sos_1, sos_2, \dots, sos_n)$$

$$sos = \begin{bmatrix} b_{01} & b_{11} & b_{21} & 1 & a_{11} & a_{21} \\ b_{02} & b_{12} & b_{22} & 1 & a_{12} & a_{22} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ b_{0L} & b_{1L} & b_{L2} & 1 & a_{1L} & a_{2L} \end{bmatrix}$$

$$H(z) = g \prod_{k=1}^{L} H_k(z) = g \prod_{k=1}^{L} \frac{b_{0k} + b_{1k}z^{-1} + b_{2k}z^{-2}}{1 + a_{1k}z^{-1} + a_{2k}z^{-2}}$$

معرفی اجمالی نتایج و خروجی

- ۱. اندازهی پاسخ فرکانسی تابع تبدیل
 - ۲. فاز تابع تبدیل
- ۳. نمایش همزمان اندازهی پاسخ و فاز پاسخ
 - ۴. نمودار صفر-قطب در صفحهی موهومی
- ۵. پاسخ تابع تبدیل به ورودیهای پله یا ضربه
 - ۶. اطلاعاتی از پیادهسازی فیلتر

فضای آنالوگ

```
حروشها:
                            ✓نوشتن مستقیم نام متد
[zd,pd,kd] = bilinear(z,p,k,fs)
[numd,dend] = bilinear(num,den,fs)
[Ad,Bd,Cd,Dd] = bilinear(A,B,C,D,fs)
• [p, z] = pzmap(sys1, sys2, ..., sysn)
o [bz,az] = impinvar(b,a,fs)
o [bz,az] = impinvar(b,a,fs,tol)

√استفاده از دستور C2d

> sysd = c2d(sysc,Ts)
> sysd = c2d(sysc,Ts,method)
Methods: {'zoh', 'foh', 'impulse', 'Tustin', 'matched', 'least-
  squares', 'damped'}
```

```
الزام تبدیل فیلترهای فضای «زمان پیوسته» به فیلترهای فضای «زمان گسسته»

روشهای نمونهبرداری و مبدلهای A2D

فرکانس نمونهبرداری
```

FVTOOL Example

Preparation

```
close all
clear
clc
s = tf('s');
```

Analog

V1

```
N_plant = 5;
D_plant = s^4 + 24*s^3 + 225*s^2 + 900*s + 2500;
G1 = N_plant / D_plant
[N_ct1, D_ct1] = tfdata(G1);
N_ct1 = N_ct1{1}
D_ct1 = D_ct1{1}
```

V2

11

12

13

```
N_ct2 = 5;
D_ct2 = [1 24 225 900 2500];
G2 = tf(N_ct2, D_ct2)
```

G1 =

Continuous-time transfer function.

G2 = 5

 $s^4 + 24 s^3 + 225 s^2 + 900 s + 2500$

Continuous-time transfer function.

حل مثال در متلب

Sampling

14

15

16

17

18

```
%%sampling frequensy
f_s = 10

%%discretized numerator and denominator
[N_d, D_d] = bilinear(N_ct2, D_ct2, f_s)
```

FVTOOI

fvtool(N_d, D_d)

```
f_s = 10

N_d = 1 \times 5


10^{-4} \times 0.1081 \quad 0.4324 \quad 0.6486 \quad 0.4324 \quad 0.1081


D_d = 1 \times 5

1.0000 \quad -2.1146 \quad 1.7189 \quad -0.6097 \quad 0.0919
```


نکته : باز شدن پنجره پنل fvtool پس از دستور

حل مثال در متلب







نمودار Bode تابع تبدیل پیوسته (اندازه با یکای db)




نمودار Bode تابع تبديل گسسته (اندازه نرمالايز شده)




آنالیز خروجی fvtool و مقایسه با زمان پیوسته اندازه) نمودار Bode تابع تبدیل گسسته (اندازه)




نمودار Bode تابع تبديل پيوسته (فاز برحسب Hz و اندازه abs)




نمودار Bode تابع تبدیل گسسته (در فرکانس پایین)




نمودار Bode تابع تبديل پيوسته (فاز)




آنالیز خروجی fvtool و مقایسه با زمان پیوسته نمودار Bode تابع تبدیل گسسته (فاز)







آنالیز خروجی fvtool و مقایسه با زمان پیوسته با نالیز خروجی ایسته با زمان پیوسته با زمان پیوسته با زمان پیوسته با نالیز خروجی استه با نالیز نالیز نالیز نالیز نالیز نالیز خروجی استه با نالیز نالیز




آنالیز خروجی fvtool و مقایسه با زمان پیوسته با نالیز خروجی ایسته با زمان پیوسته با زمان پیوسته با زمان پیوسته با نالیز خروجی استه با نالیز نالیز نالیز نالیز نالیز نالیز خروجی استه با نالیز نالیز




آنالیز خروجی fvtool و مقایسه با زمان پیوسته پارمان پیوسته پاسته با زمان پیوسته




آنالیز خروجی fvtool و مقایسه با زمان پیوسته با نالیز خروجی ا




آنالیز خروجی fvtool و مقایسه با زمان پیوسته پارمان پیوسته پاسته با زمان پیوسته



آنالیز خروجی fvtool و مقایسه با زمان پیوسته با زمان پیوسته با زمان پیوسته با زمان پیوسته با زمان پیوسته





آنالیز خروجی fvtool و مقایسه با زمان پیوسته مکان هندسی تابع تبدیل گسته