Servidor FTP

Instalación de vsftpd	2
Modificación de los permisos de usuarios autentificados y anónimos en vsftpd	2
Solo pueden acceder los usuarios del sistema con permisos de lectura	3
Solo pueden acceder los usuarios del sistema con permisos de lectura y escritura	4
Pueden acceder los usuarios del sistema con permisos de lectura y escritura y los usuarios anónimos (a la carpeta /ftp-anon) con permiso de solo lectura.	4
Pueden acceder los usuarios del sistema con permisos de lectura y escritura y los usuarios anónimos (a la carpeta /ftp-anon) con permiso lectura y escritura.	8
Restricción de usuarios permitidos en el FTP	9
Creamos dos usuarios locales; usuario 1 y usuario 2:	10
Se prohibe el acceso al usuario1	10
Se permite el acceso a usuario1 y a alumno	11
Engaiolamento de usuarios	12
Comprobación de que el usuario puede acceder a todo el árbol de directorios	12
Configuración del encapsulamiento	12
Cotas de disco para usuarios	13
Preparativos previos	13
FTP seguro en Linux	15

Instalación de vsftpd

```
Actualizamos los paquetes de linux.
```

```
user@user1:~$ sudo apt-get update
```

user@user1:~\$ sudo apt-get upgrade

Instalamos el vsftpd.

user@user1:~\$ sudo apt-get install vsftpd

Modificación de los permisos de usuarios autentificados y anónimos en vsftpd

Configurar vsftpd para dotar de diferentes permisos de lectura/escritura aos usuarios autenticados e anónimos. Modificar a configuración do servidor vsftpd para dotar aos usuarios dos seguintes permisos:

- Só poden acceder os usuarios do sistema con permisos de lectura.
- Só poden acceder os usuarios do sistema con permisos de lectura e escritura.
- Poden acceder os usuarios do sistema con permisos de lectura e escritura e os usuarios
- anónimos (ao cartafol /ftp-anon) con permiso de só lectura.
- Poden acceder os usuarios do sistema e os usuarios anónimos (ao cartafol /ftp-anon) con permisos de lectura e escritura.

Solo pueden acceder los usuarios del sistema con permisos de lectura

```
# Allow anonymous FTP? (Disabled by default).
anonymous_enable=N0
#
# Uncomment this to allow local users to log in.
local_enable=YES
#
# Uncomment this to enable any form of FTP write command.
write_enable=N0
```

Con la directiva anonymous_enable autorizamos / restringimos los usuarios anónimos (usuarios no registrados).

Como hemos puesto anonymous_enable=NO no podemos conectarnos con el usuario anonymous.

Estado: Servidor no seguro, no soporta FTP sobre TLS.

Comando: USER anonymous

Respuesta: 331 Please specify the password.

Respuesta: 530 Login incorrect.

Error: Error crítico: No se pudo conectar al servidor

Con la directiva local_enable autorizamos / restringimos los usuarios locales.

Como hemos puesto local_enable=YES debemos conectarnos utilizando un usuario local.

Estado: Conexión establecida, esperando el mensaje de bienvenida...

Estado: Servidor no seguro, no soporta FTP sobre TLS. Estado: El servidor no permite caracteres no ASCII.

Estado: Registrado en

Estado: Recuperando el listado del directorio...

Estado: Directorio "/home/user" listado correctamente

Con la directiva write_enable autorizamos / restringimos el permiso de escritura a los usuarios.


Como hemos puesto write_enable=NO los usuarios conectados no pueden crear archivos.

Comando: MKD Nuevo directorio Respuesta: 550 Permission denied.

Solo pueden acceder los usuarios del sistema con permisos de lectura y escritura

Uncomment this to enable any form of FTP write command.
write enable=YES

Como hemos puesto write_enable=YES los usuarios conectados pueden crear archivos.




Pueden acceder los usuarios del sistema con permisos de lectura y escritura y los usuarios anónimos (a la carpeta /ftp-anon) con permiso de solo lectura.

Creamos la carpeta /ftp-anon con permisos de lectura.

```
sudo mkdir /ftp-anon
sudo chmod 755 /ftp-anon
```

```
Modificamos el archivo de configuración.
# Allow anonymous FTP? (Disabled by default).
anonymous enable=YES
anon root=/ftp-anon
# Uncomment this to allow local users to log in.
local enable=YES
# Uncomment this to enable any form of FTP write command.
write enable=YES
# Default umask for local users is 077. You may wish to change this to 022,
# if your users expect that (022 is used by most other ftpd's)
#local umask=022
# Uncomment this to allow the anonymous FTP user to upload files. This only
# has an effect if the above global write enable is activated. Also, you will
# obviously need to create a directory writable by the FTP user.
anon upload enable=NO
# Uncomment this if you want the anonymous FTP user to be able to create
# new directories.
anon_mkdir_write_enable=N0
```

Entramos como usuario anónimo.



Los usuarios anónimos pueden ver el contenido de ftp-anon.

Como hemos puesto anon_mkdir_write_enable=NO y anon_upload_enable=NO los usuarios anónimos no tienen permisos de escritura ni pueden subir archivos.


Estado: Registrado en

Estado: Recuperando el listado del directorio...


Estado: Directorio "/" listado correctamente

Estado: Creando directorio '/Nuevo directorio'...

Comando: MKD Nuevo directorio Respuesta: 550 Permission denied.




Entramos como usuario local.



El usuario local puede ver todo.

Como hemos puesto write_enable=YES los usuarios locales conectados pueden crear archivos.




Pueden acceder los usuarios del sistema con permisos de lectura y escritura y los usuarios anónimos (a la carpeta /ftp-anon) con permiso lectura y escritura.

Modificamos el archivo de configuración.

```
# Uncomment this to allow the anonymous FTP user to upload files. This only
# has an effect if the above global write enable is activated. Also, you will
# obviously need to create a directory writable by the FTP user.
anon_upload_enable=YES
#
# Uncomment this if you want the anonymous FTP user to be able to create
# new directories.
anon_mkdir_write_enable=YES
```

Entramos como usuario anónimo.

Como hemos puesto anon_mkdir_write_enable=YES y anon_upload_enable=YES los usuarios anónimos tienen permisos de escritura y pueden subir archivos.



Nos da un error al intentar crear un nuevo archivo (debido, creo, a ponerle permisos de escritura a la carpeta).

Estado: Servidor no seguro, no soporta FTP sobre TLS.

Comando: USER anonymous

Respuesta: 500 OOPS: vsftpd: refusing to run with writable root inside chroot()

Error: Error crítico: No se pudo conectar al servidor

Restricción de usuarios permitidos en el FTP

Empregaremos as directivas userlist_enable, userlist_deny e userlist_file para restrinxir o acceso ao FTP a un conxunto de usuarios.

Crear dous novos usuarios locais na máquina onde está o servidor ftp: usuario1 e usuario2.

Modifica a configuración do servidor vsftpd para restrinxir o acceso do seguinte xeito.


- Prohíbese o acceso ao servidor a usuario1.
- Permítese o acceso ao servidor unicamente a usuario1 e alumno (ou outro usuario administrador que teñas no sistema).

Creamos dos usuarios locales; usuario 1 y usuario 2:

```
user@user1:~$ sudo useradd -d /home/usuario1 -m -s /bin/bash usuario1
user@user1:~$ sudo passwd usuario1
Nueva contraseña:
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: contraseña actualizada correctamente
user@user1:~$ sudo useradd -d /home/usuario2 -m -s /bin/bash usuario2
user@user1:~$ sudo passwd usuario2
Nueva contraseña:
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: contraseña actualizada correctamente
```

Se prohibe el acceso al usuario1

Creamos un archivo con los usuarios prohibidos:




Añadimos las directivas que restringen el acceso de usuarios:

```
userlist_enable=YES
#
userlist_deny=YES
#
userlist_file=/etc/blacklist
```

Si intento conectarme al ftp con usuario1 me da un error de permisos:



Si me conecto con usuario2 me deja entrar perfectamente:



Se permite el acceso a usuario1 y a alumno


Creamos un archivo con los usuarios permitidos:



Añadimos las directivas que restringen el acceso de usuarios:

```
userlist_enable=YES
#
userlist_deny=N0
#
userlist_file=/etc/whitelist
```

Si intento conectarme al ftp con usuario2 me da un error de permisos:



Si me conecto con usuario1 o con alumno me deja entrar perfectamente:

Servidor:	10.0.2.5 Nombre de usuario: usuario1
Estado:	Conexión establecida, esperando el mensaje de bienvenida
Estado:	Servidor no seguro, no soporta FTP sobre TLS.
Estado:	El servidor no permite caracteres no ASCII.
Estado:	Registrado en
Estado:	Recuperando el listado del directorio
Estado:	Directorio "/home/usuario1" listado correctamente


Engaiolamento de usuarios

Configurar o engaiolamento de usuarios para evitar o problema de seguridade que supón que os usuarios poidan ter acceso máis aló do seu propio cartafol persoal.

- Comprobar que un usuario do sistema (por exemplo, alumno) pode acceder a toda a árbore de directorios.
- Engaiolar aos usuarios no seu directorio HOME. Vamos a ter un erro que teremos que resolver.

Comprobación de que el usuario puede acceder a todo el árbol de directorios

El usuario "user" tiene acceso a todo el árbol.




Configuración del encapsulamiento

Descomentamos la siguiente linea:


chroot local user=YES

Se nos presentará el siguiente error:



Para resolverlo añadimos la siguiente directiva:

allow writeable chroot=YES



Ahora el usuario "user" no tiene acceso a root.

Cotas de disco para usuarios

- Asigna a usuario1 as cotas por bloques: cota branda: 1MB, cota dura: 2MB
- Sobe arquivos ata que se supere a cota branda. Comproba mostrando as cotas, que se superou e se lle asignou o período de graza.
- Sobe arquivos ata que se supere a cota dura. Comproba que o servidor FTP non che deixa seguir subindo arquivos.
- Copia as cotas de usuario1 a usuario2 e comproba que se copiaron.
- Asigna a usuario1 as cotas por inodos: cota branda: 10, cota dura: 20.
- Sobe ou crea arquivos ou directorios ata que se supere a cota branda e logo a cota dura e compróbao.

Preparativos previos

Instalamos quota:

user@user1:~\$ sudo apt-get install quota

Modificamos el archivo fstab:

```
8 # / was on /dev/sda5 during installation
9 UUID=73a48a32-8d5a-4161-a0ae-fca8bbc03b0c / ext4 usrquota,grpquota,
errors=remount-ro 0 1
```

Utilizamos el comando df -h:

```
user@user1:~$ df -h
S.ficheros
               Tamaño Usados
                              Disp Uso% Montado en
udev
                 1,9G
                           0
                              1,9G
                                     0% /dev
                                      1% /run
tmpfs
                 393M
                        1,5M
                              392M
/dev/sda5
                  49G
                         11G
                               36G
                                   24% /
                                     0% /dev/shm
tmpfs
                 2,0G
                           0
                              2.0G
                 5,0M
                              5,0M
                                      1% /run/lock
tmpfs
                        4,0K
tmpfs
                 2,0G
                           0
                              2,0G
                                     0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop1
                 128K
                        128K
                                 0 100% /snap/bare/5
/dev/loop3
                  62M
                         62M
                                 0 100% /snap/core20/1270
/dev/loop4
                  56M
                         56M
                                 0 100% /snap/core18/2253
                  65M
                         65M
/dev/loop5
                                 0 100% /snap/gtk-common-themes/1514
/dev/loop6
                 248M
                        248M
                                 0 100% /snap/gnome-3-38-2004/87
/dev/loop7
                 219M
                        219M
                                 0 100% /snap/gnome-3-34-1804/72
/dev/loop8
                 55M
                         55M
                                 0 100% /snap/snap-store/558
/dev/loop10
                 219M
                        219M
                                 0 100% /snap/gnome-3-34-1804/77
                                 0 100% /snap/gtk-common-themes/1519
/dev/loop12
                  66M
                         66M
                  51M
                                 0 100% /snap/snap-store/547
/dev/loop13
                         51M
/dev/sda1
                 511M
                                      1% /boot/efi
                        4,0K
                              511M
tmpfs
                 393M
                              393M
                                      1% /run/user/1000
                         36K
/dev/loop14
                  56M
                         56M
                                 0 100% /snap/core18/2284
/dev/loop15
                  62M
                         62M
                                 0 100% /snap/core20/1361
/dev/loop16
                                 0 100% /snap/snapd/14978
                  44M
                         44M
/dev/loop0
                 249M
                        249M
                                 0 100% /snap/gnome-3-38-2004/99
```

Remontamos la unidad:

```
user@user1:~$ sudo mount -o remount /
```

Creamos los archivos de cotas en el sistema:

```
user@user1:~$ sudo quotacheck -ugcvm /
quotacheck: El punto de montaje (o dispositivo) / no se encontró o no tiene quot
a activado.
quotacheck: No se puede encontrar el sistema de ficheros a revisar o el sistema
de ficheros no_se monto con opción de quota.
```

Asigno a usuario1 las cotas por bloques: cota branda: 1MB, cota dura: 2MB:

```
user@user1:~$ sudo setquota -u usuario1 1024 2048 0 0 /dev/sda5
[sudo] contraseña para user:
setquota: No se puede encontrar un punto de montaje para el dispositivo /dev/sda
5
setquota: Punto de montaje especificado incorrecto.
setquota: No se puede inicializar la exploración en el punto de montaje.
```

Vaya, para variar me da un error.

FTP seguro en Linux


Configurar o servidor FTP vsftpd para que empregue o protocolo SSL.

Conectarse con Filezilla dende a máquina cliente forzando a que empregue o protocolo SSL.

Modificamos el archivo de configuración de vsftpd:

```
rsa_cert_file=/etc/ssl/certs/certificado-autofirmado.crt
rsa_private_key_file=/etc/ssl/private/clave-privada.key
ssl enable=YES
```

Creamos un nuevo sitio en el Filezilla del cliente donde forzamos el uso de ssl:



Comprobamos que podemos establecer conexión:

