แบบฝึกปฏิบัติการที่ 6.1

ไฟล์ที่จำเป็น

i. Topology




Figure 1 Lab 6.1

ii. คำอธิบายแบบฝึกปฏิบัติการที่ 6.1

- a. กำหนดค่าพื้นฐานดัง Figure 1
 - 1) กำหนด IP address โดยทุก Subnet มี subnet mask คือ /24 แบบ Classful ให้กับอุปกรณ์ดัง Figure 1
 - 2) กำหนด Default Gateway ให้กับ PC ทุกเครื่อง ไปยัง G0/2 ของ Router ที่ทำการเชื่อมต่อ

b. ให้กำหนดค่า Cost ให้กับ Interface ดัง Figure 1 เพราะ OSPF มีการพิจารณา Cost ในการสร้าง
Shortest-Path ด้วย Link-state Algorithm โดยมีค่า Cost เริ่มต้นอ้างอิง (Default OSPF Cost) จาก
ประเภทของ Interface (แต่ละประเภทมี Bandwidth แตกต่างกัน) ดัง Table 1

Table 1 Interface's cost

$cost = \frac{10^8}{Bandwidth\{bps\}} = \frac{100}{Bandwidth\{M\}}$		1bps}
Interface type	Bandwidth	Cost
Fast Ethernet and Faster	100 Mbps and higher	1
Ethernet	10 Mbps	10
E1	2.048 Mbps	48
Т1	1.544 Mbps	64
64 kbps	64 kbps	1562
56 kbps	56 kbps	1785

- Router(config)# int <ชื่อ interface>
- Router(config-if)# ip ospf cost <ค่า cost>
- c. หลังจากกำหนดค่า Cost แล้วทำการสร้าง OSPF Process ID เป็น 10 (ซึ่งเป็นค่าระหว่าง 1-65535) ที่
 Router แต่ละตัว เช่น Router0 กำหนดดังข้างล่าง โดยสามารถกำหนด OSPF Process ID เท่ากันได้ใน
 Router ตัวอื่น
 - Route0(config)# router ospf 10
- d. ทำการกำหนดค่า Network Address และ Wildcard mask ที่เป็น interface ของ Router รวมถึง กำหนด Area ที่ต้องการให้กับ OSPF เช่น Router0 กำหนดดังข้างล่าง
 - 1) กำหนด Network Address และ Wildcard Masks

Example 1: 172.16.10.0/24

- Router0(config-router)# network <network address> <wildcard mask> area <area>
- Router0(config-router)# network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 10
- Router0(config-router)# network 1.1.5.0 0.0.0.255 area 10
- Router0(config-router)# network 1.1.4.0 0.0.0.255 area 10
- e. ตรวจสอบและสังเกตการกำหนดค่าของ OSPF ได้ด้วยหลาย command (ลองสังเกตค่า Cost สำหรับแต่ ละ Network ปลายทาง)
 - #show ip route ospf
 - #show ip ospf interfaces
 - #show ip protocols
 - #show ip ospf
- f. กำหนดค่า OSPF ตาม Figure 1 ให้กับ Router ตัวอื่น
- iii. Checkpoint#1 ทำการสร้างและเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตาม Topology ที่กำหนด
 - a. ให้ Show routing table แล้วชี้จุดที่ OSPF สร้างขึ้นที่ Router1
 - Router1# show ip route ospf
 - b. ให้ใช้ tracert จาก PC0 ไปยัง PC1 พร้อมอธิบาย (ทำไม Router ถึงเลือกส่ง packet ไปในเส้นทางนั้นๆ)

แบบฝึกปฏิบัติการที่ 6.2

i. Topology




Figure 2 Lab6.2




Figure 3 Intra A




Figure 4 Intra B

ii. คำอธิบายแบบฝึกปฏิบัติการที่ 6.2

- a. ไฟล์ Lab6-2 Std.pkt ได้กำหนด IP address และ Default Route ของ PC ให้แล้ว
- b. ไฟล์ Lab6-2_Std.pkt ได้กำหนด IP address, Cost, Speed ของ interface ของ Router ให้แล้ว
- c. นศ. กำหนดค่าในส่วนของ Routing เพียงอย่างเดียว
- d. ที่ฝั่งซ้ายรวมถึง Intra A จะใช้ EIGRP เป็น AS number 100
 - 1) กำหนดค่า EIGRP ที่ Router2 ดังนี้ (กำหนดค่าคล้ายกับ OSPF ใช้ network address และ wildcard mask ของ interface)
 - Router(config)#router eigrp 100
 - Router(config-router)# network 8.8.8.0 0.0.0.255
 - Router(config-router)# network 2.2.3.0 0.0.0.255
 - Router(config-router)# network 2.2.1.0 0.0.0.255
 - Router(config-router)# no auto-summary

- 2) กำหนดค่า EIGRP ที่ Router0 และ Router1 จากตัวอย่าง Router2
- e. ที่ฝั่งขวารวมถึง Intra B จะใช้ OSPF (แบบมีหลาย Area) โดยให้เป็น ProcessID 10
 - 1) กำหนดค่า Router7 ด้วย OSPF ดังนี้
 - Router(config)# router ospf 10
 - Router(config-router)# network 8.8.9.0 0.0.0.255 area 0
 - Router(config-router)# network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 10
 - Router(config-router)# network 10.0.3.0 0.0.0.255 area 20
 - 2) กำหนดค่า Router5 ด้วย OSPF ดังนี้
 - Router(config)# router ospf 10
 - Router(config-router)# network 10.0.1.0 0.0.0.255 area 10
 - Router(config-router)# network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 10
 - Router(config-router)# network 10.0.4.0 0.0.0.255 area 5
 - 3) ทดลองกำหนดค่าให้ Router6 โดยมี network 10.0.4.0 0.0.0.255 เป็น area 5, network 10.0.2.00.0.0.255 เป็น area 20 และ network 10.0.3.0 0.0.0.255 เป็น area 20
 - 4) ทดลองกำหนดค่าให้ Router8 โดยมี network 10.0.1.0 0.0.0.255 เป็น area 10, network 10.0.2.00.0.0.255 เป็น area 20 และ network 172.55.1.0 0.0.0.255 เป็น area 20
- f. สุดท้ายให้ Intra ทั้งสองทำการแลกเปลี่ยน Routing (OSPF & EIGRP Redistribution) หรือทำการเชื่อมต่อกันด้วย Backbone
- g. วิธีการแลกเปลี่ยน Routing table ของ EIGRP กับ OSPF
 - 1) วิธีการแลกเปลี่ยน Routing แบบ redistribute OSPF routes into EIGRP
 - Router(config)#router eigrp <EIGRP ID>
 - Router(config-router) # redistribute ospf <OSPF procees ID> metric 1000 33 255 1 1500
 - 2) วิธีการแลกเปลี่ยน Routing แบบ redistribute EIGRP routes into OSPF
 - Router(config)#router ospf <OSPF procees ID>
 - Router(config-router) # redistribute eigrp <EIGRP ID>subnets
 - 3) กำหนดค่า Redistribution สำหรับ OSPF และ EIFRP ที่ Router4 ดังนี้
 - Router(config)#router eigrp 100

- Router(config-router)# network 8.8.8.0 0.0.0.255
- Router(config-router)# redistribute ospf 10 metric 1000 33 255 1 1500
- Router(config-router)# exit
- Router(config)# router ospf 10
- Router(config-router)# network 8.8.9.0 0.0.0.255 area 0
- Router(config-router)# redistribute eigrp 100 subnets

iii. Checkpoint#2 กำหนดค่าให้ PC0 สามารถติดต่อ PC1 ได้

- a. ทำการ Show routing table แล้วชี้จุดที่ OSPF และ EIGRP สร้างขึ้นของ Router4 (#show ip route) ตั้องมี การเรียนรู้ subnet จาก intra A (172.16.1.0/24) และ intra B (172.55.1.0/24)
- b. ทำการ Show routing table แล้วชี้จุดที่ EIGRP ได้จากการแลกเปลี่ยนกับ OSPF ของ Router2
- c. ทำการ Show routing table แล้วชี้จุดที่ OSPF ได้จากการแลกเปลี่ยนกับ EIGRP ของ Router7

	d. PC0 สามารถติดต่อไปยัง PC1 ได้ (Ping หรือ tracert ก็ได้)
iv.	ทำไมต้องมีการ Routing Redistribution