

แบบฝึกปฏิบัติการที่ 7.1

i. Topology

ไฟล์ที่จำเป็น -




Figure 1 Lab 7.1

ii. คำอธิบายแบบฝึกปฏิบัติการที่ 7.1

- 1) กำหนดค่า IPv6 Addresses ตาม Figure 1 (ไฟล์ Lab7-1_Std.pkt)
 - 🕨 กำหนด IPv6 address และ Prefix length (/48 หรือ /64) ตาม Figure 1
 - > Default Gateway ของ Network A ใช้ 2001:bed:12:a::1/64
 - Default Gateway ของ Network B และ C เป็นแบบ Modified EUI-64

	2) กาหนดคา Route Table ของ Router0, Router1, Router2 เพอเห PC เนเครอขายหลง Router แต ละเครือข่ายสามารถติดต่อกันได้
	ต้องเปิดการทำงานของ IPv6 แบบ unicast ก่อนดังนี้
	■ Router0(config) # ipv6 unicast-routing
	ตัวอย่างการกำหนดค่า IPv6 address และ Routing Table ที่ Router0
	Router0(config-if) #ipv6 address 2001:bed:1::1/48
	Router0(config) # ipv6 route 2001:bed:23:a::/64 2001:bed:2::2
	ตัวอย่างการกำหนดค่า IPv6 address แบบ EUI-64 ที่ Router2
	Router0(config-if) #ipv6 address 2001:BED:13:A::/64 eui-64
	🕨 สามารถตรวจสอบค่าที่กำหนดด้วยคำสั่ง
	# show ipv6 route
	# show ipv6 interface brief
	<pre># show ipv6 interface <int_number></int_number></pre>
iii.	Checkpoint#1 ทำการสร้างและเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตาม Topology ที่กำหนด
	1) แสดง Traceroute จาก PC0 ไป PC2
	2) แสดง Traceroute จาก PC4 ไป PC3
	3) ให้ทดลอง Ping จาก PC4 ไป Link-local address ของ PC5
iv.	คำถามหลังการทดลอง IPv6 address แบบ Modified EUI-64 แตกต่างจากกำหนดค่าทั้ง IPv6 address อย่างไร

แบบฝึกปฏิบัติการที่ 7.2 OSPF∨3

i. Topology




Figure 2 Lab 7.2

ii. คำอธิบายแบบฝึกปฏิบัติการที่ 7.2

- 1) ไฟล์ Lab7-2_Std.pkt ได้กำหนดค่าของ PC ด้วย IPv6 Auto Configuration แล้วจึงไม่จำเป็นต้อง กำหนดค่า Default Gateway ด้วยตัวเอง
- 2) ให้นักศึกษากำหนดค่า IPv6 Addresses และ IPv6 Prefix length ให้กับ Router ตาม Figure 2
 - ≽ ไม่จำเป็นต้องกำหนดค่า Router ของ ISP, Server www.sut.ac.th และ DNS Server
- 3) กำหนดค่า Routing Table แบบ Static ที่ Router0 เพื่อไปยัง ISP
- กำหนดค่า OSPFv3 Area 0 ทุก interface ของ Router0, Router1, Router2 ยกเว้น interface
 ร0/0/0 ของ Router0
 - 🏲 ตัวอย่างการกำหนดค่า OSPFv3 process ID 10 ของ Router0

- Router0(config)# ipv6 router ospf cprocess ID>
- Router ID จะกำหนดเป็น 32 bits เหมือน OSPFv2 สื่อถึง ID ของ Router แต่ละตัว ซึ่งจะไม่เหมือนกัน (Router1 อาจเป็น 2.2.2.2 เป็นต้น)
 - Router0(config-rtr)# router-id 1.1.1.1
- 🕨 กำหนดค่า OSPFv3 ที่ interfaceg0/0 ของ Router0
 - Router0(config-if)# ipv6 ospf process ID> area <area number>

5) ทำการ Redistribution ในส่วน Static Route ไปให้ OSPF area 0


- Router0(config)# ipv6 router ospf cprocess_ID>
- Router0(config-rtr)# redistribute static

6) สามารถตรวจสอบค่าที่กำหนดด้วยคำสั่ง

- # show ipv6 route
- # show ipv6 interface brief
- # show ipv6 ospf neighbor
- # show ipv6 ospf database

7) ลอง Ping จาก PC1 ไปยัง www.sut.ac.th หรือ 2002::77

ถ้าไม่สามารถ ping ด้วย www.sut.ac.th ให้ลองเลือกกำหนดค่าแบบ Static ที่ IPv6 DNS Server ด้วย IP address ของ DNS Server และกลับมากด Auto Config อีกครั้ง



•••			0	ല വ	ע
iii.	Check	point#2	ทาการเ	พลเ	NP.
		O			,,,

- 1) แสดง Traceroute จาก PC1 ไป www.sut.ac.th
- 2) แสดง Traceroute จาก PC2 ไป PC3
- 3) Show routing table ที่ Router0 และ Router2 ว่ามาการเรียนรู้ Routing ครบทุก Network รวมถึงที่ Redistribution เข้ามาใน OSPF

iv.	คำถามหลังการทดลอง Stateful IPv6 Auto Configuration และ Stateless IPv6 Auto
	Configuration คืออะไร