

AJX页面config文件

关键字：页面config page.config 页面配置

为了提高用户体验，增加一个config配置，在加载ajax页面的之前native读取配置

参数名称	类型	描述	是否必选	支持版本
------	----	----	------	------

lcpX	number	参数作用：配置此参数表示「当前页面」将启用「LCP白屏」检测，请谨慎配置 (配置错误会导致「页面白屏误报」，且「误报量级」和页面流量正相关，可能达到百万或千万级别，配之前建议找容器同学咨询) 参数含义： 当页面打开后渲染的「label、img、svg」总个数达到「lcpX」个时，支撑会记录其耗时（单位：毫秒）并通过页面销毁日志page_destroy上报耗时信息 Sura平台会判定「耗时」是否 > 0，耗时 > 0 则认为页面正常渲染，否则认为「页面出现白屏」 适合配置此参数的场景： 如果页面白屏时，依然渲染了「少量节点」，则适合配置此参数来监控白屏 取值建议：	否	1318
------	--------	--	---	------

		业务侧评估页面在「非白屏」状态下渲染的「label、img、svg」总个数最小值 比如页面「非白屏」状态下「label、img、svg」总个数「始终 > 30」，则「lcpX参数」可配置 30 详细说明文档： LCP识别方案 AJX容器性能指标定义		
yogaVersion	string	是否使用新版 yoga, 值"outdated"为旧 yoga, "up-to-date"为新yoga, 不写或者写错默认使用旧yoga	否	1212
useList2	BOOL	是否使用List2 特别说明：该配置打开，页面级别配置，list waterfall scroller 标签会在引擎层自动替换成新的实现 详细文档 切List2常见问题	否	1212
enablePerfDowngrade	BOOL	是否开启页面性能降级，默认不开启	否	120311
ignoreBlankCheck	BOOL	是否忽略白屏检测	否	1202
supportPipMode	BOOL	是否支持画中画	否	1201

showMap	BOOL	是否显示地图	否	826
dsl	JSON	虚拟地图描述信息	否	1030+
launchMode	string	配置页面的加载模式，目前支持 "standard"/"singleTop"/"singleTask"/"singleInstance" 四种设置，默认为 "standard" 优先级：动态配置 > 静态配置。不可以跟 isDialogPage 共用!!!	否	1035
maxCount	number	当前页面在页面栈中最大数量（默认：uniqueID = returnUrl）	否	1035
maxCountID	string	页面栈中当前页面唯一标识符 需要配合 maxCount 一起使用 场景： maxCount=6, A、B两个页面配置 maxCountID="AB",即A、B两个页面总数最多存在6个	否	1035
splash	JSON	配置显示 splash view	否	1015

spm	string	UT埋点专用，此字段不为空时，会在当前页面pageShow/pageHide时自动触发UT页面曝光埋点	否	910
isCoverMapView	BOOL	地图渲染机制会根据这个值为true时，来做自动降帧处理 true表示AJX页面会完全遮盖主图，false表示不会。 如果未实现isCoverMapView配置，支撑层会把当前页的isCoverMapView值设置为上一页的值 如果是第一页时则为NO。	否	-
废弃 recoveryMapState	BOOL	根据判断是否恢复进入当前页面之前的地图状态 如果 是Vmap2的页面， 严禁配置此属性。 会引发严重bug。 如果你的业务在使用这个属性，请尽快切 Vmap2。！！！！	否	-
locationMode	number	表示当前页面定位模式 不写或0表示默认，1=无定位，2=GPS，3=网络，4=GPS+网络。	否	-

transitionAnimationStyle	string	表示目标Page页的打开动画样式；有以下5种可选值；"default"、"pageToPage"、"mapToMap"、"pageToMap"、"mapToPage"；注意：该参数仅支持ios；	否	1100+
loading	JSON	根据配置生成一个native的loading过渡页	否	-
overlay	JSON	配置地图通用图层	否	905
popPageGesture	BOOL	配置页面返回的手势	否	1010
needBackgroundLocation	BOOL	当前页面切换到后台是否需要开启定位功能	否	1020 Android
loadingVisible	BOOL	配置是否加载过度页（iOS端默认加载过渡页）	否	1025 iOS
fcWindowOption	int	配置人机弹窗能力	否	1030
radiusPerformance	BOOL	值为true时对当前页面4角弧度相同的border-radius开启高性能方案（1055临时变量，验证稳定性后会废弃此字段并在所有页面默认开启）	否	1055
magicInfo	JSON	神奇移动配置信息	否	1083
orientation	string	配置页面支持旋转方向	否	1116

theme	string	页面主题静态配置 默认default 另：支持通过页面参数动态设置	否	1116
appearanceMode	string	页面模式静态配置 默认light light 白天模式 (statusBarStyle=dark) dark 黑夜模式 (statusBarStyle=light) auto 跟随用户设置 (statusBarStyle=auto) 另：支持通过页面参数动态设置	否	1116
statusBarStyle	string	根据配置设置页面顶部状态栏样式 light 白色字体 dark 黑色字体 (默认dark) auto 跟随主题自动 支持页面内动态更新 示例： ajx.screen.setStatusBarStyle('dark')	否	1117

hideStatusBar	BOOL	根据配置显隐页面顶部状态栏 支持页面内动态更新 示例： <pre>ajx.screen.enterFullscreen() ajx.screen.exitFullscreen()</pre>	NO	1117
screenStyle	string	页面是否支持分屏配置，full：不支持分屏，split：支持分屏 默认split 另：支持通过页面参数动态设置	否	1119
avoidSafeAreaInFullscreenMode	BOOL	全屏模式是否避让安全区 默认false 另：支持通过页面参数动态设置 仅手机生效，pad永远不避让	否	1119

phoneSupportAutoRotate	BOOL	手机是否支持横竖屏切换与手机分屏模式是否避让的配置 默认false 另：支持通过页面参数动态设置，业务未配置orientation且设备支持旋转的前提下，读取phoneSupportAutoRotate配置，如果配置false则可以强制手机竖屏，pad默认都支持横竖屏切换	否	1119
forbidOrientation	BOOL	用于dialogPage，是否禁止当前dialog页面更改横竖屏 默认为false即允许更改横竖屏；为true是禁止当前dialog页面更改，跟随宿主页面设置的方向生效 另：支持通过页面参数动态设置	否	1119
废弃：iosStatusBar	JSON	会根据配置设置页面iPhone顶部状态 1117版本，建议使用statusBarStyle	否	-

废弃: <code>androidStatusBar</code>	JSON	会根据配置设置页面android顶部状态 1117版本，建议使用 <code>statusBarStyle</code>	否	1015
<code>enableAnimateFPS</code>	BOOL	iOS单端接口，页面是否支持设置动画帧率，需配合 <code>ajx.app.enableAnimate30FPS</code> 使用	否	1216
<code>disableDefaultHover</code>	BOOL	控制是否打开click容器默认高亮效果 (设置透明度0.85)，默认不打开	否	1310
<code>initialXmlUri</code>	string	Native UI 配置。 鸿蒙暂不支持	否	1606
<code>initialCssUri</code>	string	Native UI 配置。 鸿蒙暂不支持	否	1606
<code>initialData</code>	string	Native UI 配置。 鸿蒙暂不支持	否	1606

config 文件说明

- 自动引入（编译器 3.5.0 开始支持）：文件名称和页面名称相同，扩展名为 `.json`。示例：`src/a.page -> src/a.json`
- 手动引入：文件名为 `页面名称 + 页面扩展名（页面扩展名不为 .js 时增加 .js） + .config`，需要在页面代码中 `require` 此文件
 - `src/a.js -> src/a.js.config`
 - `src/b.page -> src/b.page.js.config`
- 注意
 - 两种方式不能同时使用，会报错
 - `.config` 文件必须在对应的页面 `require`，示例：`require('b.page.js.config')`

模板语法

背景：由于部分字段需要传入文件路径（文件路径编译后会发生变化），但此文件内容为 json 格式，不支持 js 语法，故增加模板语法来解决此类问题

环境：编译器 3.6.1 或 $\geq 4.0.1$

语法：

- `{{path(fileName)}}` 此结构编译后会被替换为 `fileName` 在当前项目的真实路径

示例：

  复制代码

```
// 编译前：
{
  "dsl": {
    "items": [
      {
        "itemId": 12,
        "icon": "{{path(point_icon.png)}}"
      }
    ]
  }
}
// 编译后：
{
  "dsl": {
    "items": [
      {
        "itemId": 12,
        "icon": "path://bundleName/src/some_path/point_icon.png"
      }
    ]
  }
}
```

示例

  复制代码

```
{
```

"showMap":true, //true表示当前ajx页面需要显示地图, false时不需要显示地图。

"locationMode":1, //不写或0表示默认, 1=无定位, 2=GPS, 3=网络, 4=GPS+网络, 注意是数字! 不要写字符串

```
"loading": {
  "needLoading": true,
  "barType": "title_d13",
  "title": "消息中心",
  "bgcolor": "#f4f4f4",
  "bgOpacity": 1,
  "hasLogo": true,
  "AMap": {
    "controlOpacity": 1
  }
},
```

```
"iOSStatusBar": {
  "style": "lightContent"
},
```

```
"androidStatusBar": {
  "style": "lightContent"
},
```

"isCoverMapView": true, //true表示AJX页面会完全遮盖主图, false表示不会。

```
"popPageGesture": {
  "disableSwipe": true,
  "disablePan": true
},
```

"needBackgroundLocation":false // true:表示页面切换到后台需要定位, false:表示切换到后台不需要定位, 默认为false

说明

- 如果未实现loading配置, 默认客户端会添加title_b类型的过渡效果, 如需修改则需按如上配置, 如不需要过渡效果, 也需要提供配置, 设置needLoading:false
- 如果未实现iOSStatusBar配置, iOS客户端默认不设置statusBar的背景色, 文字颜色为默认黑色。
- 如果未实现isCoverMapView配置, 支撑层会把当前页的isCoverMapView值设置为上一页的值, 如果是第一页时则为NO。
- 如果未实现showMap配置, 则默认显示白色背景覆盖在地图之上。

loading字段

loading支持可配置的参数列表

参数名称	类型	描述	是否必选
needLoading	BOOL	是否显示loading	否
barType	string	过渡页的NaviBar类型，根据实际的页面效果选择过渡页类型	否
title	string	过渡页的NaviBar中的title文案，根据实际的页面效果设置	否
bgcolor	string	过渡页的底色，不设置时默认为“#ffffff”白色（注：showMap值为true时无效）	否
bgOpacity	string	过渡页的底色透明度，不设置时默认为1.0不透明（注：showMap值为true时无效）	否
hasLogo	BOOL	过渡页的动画小飞机，不设置时默认为false	否
AMap	JSON	设置过渡页时，地图的各种状态	否

needLoading

- 是否展示过渡页，如不传，默认为true
- 为false时，过渡效果为白屏，不推荐使用
- 例如有特殊场景需要过渡为透明时，此字段需设置true，背景色设置透明
- **Android 需要指定非空的 barType，loading 才能真正展示出来**

barType

- 过渡页的NaviBar类型，根据实际的页面效果选择过渡页类型。为UI标注中的代号
- 如该字段为空，则过渡页不展示bar
- 目前支持如下几种：


- none：不显示navibar
- title_b：白底加黑文案



- title_a1：白底加选择器



- title_d13：蓝底加白文案



- title_feed：feed流定制bar



- 类型扩充需客户端支持，iOS @宋浩波 Android @孙波

title

- 过渡页的NaviBar中的title文案，根据实际的页面效果设置
- 仅当barType设置时，该字段生效，不设置时默认为空串
- 例如消息中心页面，设置为"消息中心"

- 注意：title_a1 类型下，由于有多段文字，用分号隔开，例如离线地图下载页的：“下载管理;城市列表”

AMap

- 设置过渡页时，地图的各种状态
- controlOpacity:
 - 设置过渡页时，地图上各通用控件的透明度
 - 仅当过渡页为透明时有效
 - 805/806版本暂时用不到该字段，打车需求使用

废弃：~~iOSstatusBar~~字段

iOSstatusBar支持可配置的参数列表

参数名称	类型	描述	是否必选
style	string	iOS端statusBar的文字样式 可以传“default”（黑色文字，适用于浅色背景）或者“lightContent”（白色文字，适用于深色背景），默认为default。	否

该配置适用于简单需求场景，即一个ajax页面只有一种statusbar状态，如果状态需要动态变化，可以通过div的“statusbarcolor”“statusbarstyle”属性更新。

废弃：~~androidStatusBar~~字段

androidStatusBar支持可配置的参数列表

参数名称	类型	描述	是否必选
------	----	----	------

style	string	android端statusBar的文字样式 可以传“default”（黑色文字，适用于浅色背景）或者“lightContent”（白色文字，适用于深色背景），默认为default。	否
-------	--------	--	---

该配置适用于简单需求场景，即一个ajax页面只有一种statusbar状态，如果状态需要动态变化，可以通过div的“statusbarcolor”“statusbarstyle”属性更新。

enableAnimateFPS字段

**iOS单端接口，页面是否支持设置动画帧率，需配合
ajax.app.enableAnimate30FPS使用**

参数名称	类型	描述	是否必选
enableAnimateFPS	BOOL	iOS单端接口，开启后可支持使用调节帧率接口调整全局ajax动画帧率，用来做精细的性能控制	否

需配合ajax.app.enableAnimate30FPS 和 ajax.app.disableAnimate30FPS 使用。要注意成对调用，否则会影响其他页面。建议在pageshow中开启，在pagehide中关闭。

示例

▼

复制代码

```
{
  "showMap":true, //true表示当前ajax页面需要显示地图，false时不需要显示地图。
  "enableAnimateFPS":true, //开启帧率调节
}
```

overlay字段

overlay支持可配置的参数列表

参数名称	类型	描述	是否必选
gps	JSON	是否显示gps	否
favorite	JSON	是否显示地图收藏点	否

格式

▼

复制代码

```
{
  "showMap":true, //true表示当前ajax页面需要显示地图，false时不需要显示地图。
  "overlay": {
    "gps": {
      "visible": true
    },
    "favorite": {
      "visible": true
    }
  }
}
```

spm字段

UT埋点相关

注意

注意：不要在Native页面与AJX页面设置相同SPM曝光

注意：Native与AJX混合的页面，Native业务层需确保调用AjxView的pageShow/pageHide

格式

[复制代码](#)

```
{
  "其他字段": ...,
  "spm": "xxxxxx"    // xxxxx为业务申请到的用于埋点的spm值
}
```

launchMode字段

launchMode页面加载模式

在config文件中静态配置Apx页面的加载模式，目前支持 `"standard"/"singleTop"/"singleTask"/"singleInstance"` 四种设置。

更详细的描述请参考：[launchMode页面加载模式](#)

取值	类型	描述	支持版本
standard	string	标准启动模式，也是默认启动模式，同一个页面重复打开后会有多个页面实例	1035
singleTop	string	单顶模式，启动一个新页面时若栈顶存在相同的Page实例则不会重复创建，直接复用	1035
singleTask	string	启动新页面时会检查当前页面栈里面是否存在相同的页面实例，如果存在的话，会清除当前页面上面的所有Page。	1035

singleton	string	页面单例模式，启动新页面时会检查页面栈，若栈中已存在相同的Page实例则会将该Page实例从页面栈中取出放到栈顶，其他Page顺序不变	1035
-----------	--------	---	------

格式

▼

复制代码

```
{
  "launchMode": "singleTop"
}
```

popPageGesture字段

popPageGesture页面返回手势配置

在config文件中静态配置AJX页面的返回手势，目前支持的子配置项有 "disableSwipe"/"disablePan" 两种。

取值	类型	描述	支持版本
disableSwipe	bool	禁用右滑返回	1010
disablePan	bool	禁用右滑跟手返回，若disableSwipe为true时，此属性值无效	1010

格式

▼

复制代码


```
{
  "popPageGesture": {
    "disableSwipe": true,
    "disablePan": true
  }
}
```

}

fcWindowOption字段

配置人机弹窗能力（有问题咨询@郝仁杰）

为了反爬虫、防攻击、反作弊客户端集成新版无线保镖SDK（v6.4）中的弹窗插件，在网络库结果返回的时候，调用弹窗组件，对结果进行识别，如命中弹窗规则就会阻塞当前请求，触发弹窗，详细逻辑见上图，红色部分为客户端需要实现的，蓝框部分会与业务有交互。



取值	描述	支持版本
0	禁止弹窗和登录，默认	1030
1	接受弹窗、接收登陆	1030

格式

✓

复制代码

```
{
  "fcWindowOption": 1
}
```

magicInfo字段

页面转场神奇移动字段

取值	描述	支持版本
id	节点的关联id	1083
animate	神奇移动动画类型，目前支持"none"，表示保持位置不动	1083

参考[教程文档](#)以及[API](#)

▼

复制代码

```
"magicInfo": [{
  "id": "1",
  "animation": "none"
}, {
  "id": "2",
  "animation": "none"
}]
```

orientation字段

配置页面支持旋转方向

参数类型：string支持页面传参动态配置，可参考[ajx.navigator](#)文档

支持值	描述	说明
portrait-primary	竖屏	-
portrait-secondary	反向竖屏	-
landscape-primary	横屏	-
landscape-secondary	反向横屏	-
portrait	重力感应竖屏，支持2个方向 (Android部分手机禁用反向竖屏，效果等同portrait-primary)	-
landscape	重力感应横屏，支持2个方向	-

auto	四面旋转，支持4个方向	-
sensor	三面旋转，支持43个方向，没有反向竖屏	-



 复制代码

```
{
  "orientation": "auto"
}
```