

LaunchMode页面加载模式

1035及其之前的版本launchMode配置暂不生效

页面栈

不管在Native还是Ajs业务，页面栈是管理多个页面间后退顺序的数据结构，一般来说每个应用程序中有一或多个页面栈结构，我们可以称其为Task，同一时间内只会有一个Task获得焦点。

目前Amap内页面仅有一个默认Task存在，因此我们基于单Task结构来讨论页面顺序关系。

页面启动模式


业务可以在Page的config文件中配置页面的launchMode启动模式，静态声明的启动模式是全局生效在该页面的，它有四个选项可以设置：

1. standard
2. singleTop
3. singleTask
4. singleInstance

standard

标准启动模式，也是默认启动模式，同一个页面重复打开后会有多个页面实例

下图是standard模式下，Page的压栈和回退操作示意图：




img

singleTop

单顶模式，这种页面启动模式，启动一个Page的时候如果发现当前栈顶已经存在相同的Page实例了，就不会去重新创建新的Page，而是复用这个栈顶已经存在的Page，避免栈顶的同一个Page被重复创建。

下图是singleTop模式下，Page的压栈和回退操作示意图：

LaunchMode:singleTop




img

singleTask

开启一个Page的时候，检查当前页面栈里面是否有这个Page的实例存在，如果存在的话，会销毁页面栈里这个Page上所有的其他Page。

下图是singleTask模式下，Page的压栈和回退操作示意图：

LaunchMode:singleTask




img

`singleTask`的适用场景为一般程序的主页面，当回退到主页面的时候，清除页面栈中，它之上的所有Page，这样避免程序导航逻辑的混乱。

singleInstance

页面单例模式，启动新页面时会检查页面栈，若栈中已存在相同的Page实例则会将该Page实例从页面栈中取出放到栈顶，其他Page顺序不变。

LaunchMode:singleInstance



img

`singleInstance`一般适用于需要在系统中只存在一个实例的场景。比如用户登录页面。

页面事件回调


正常的原生页面的事件主要有：`ready/pageShow/pageHide/pageDestroy`四个事件：

下面我们用图来对比一下页面被复用后的一个事件情况。

注意：若页面被复用，仅有被复用页面收到一次`pageShow`的回调，其归属的`transparent`页面(比如：`AjxDialogPage`)不会有`pageShow`的回调

以单个页面的角度表示事件顺序如下：（仅对比关系）

LaunchMode:新创建&复用




img

通过对比图可以看出，复用的page和普通的page对比来说，复用page省去了创建动作，因此不会回调ready事件。

以时序的角度表示事件顺序如下：（交互关系）

singleTop、singleTask、singleInstance都会存在复用栈顶的场景，其页面回调时序如下图所示：



非栈顶复用的情况，只会存在singleTask和singleInstance两种launchMode设置的场景。这两个launchMode复用逻辑的差别目前仅在于压盖其上面的page会不会销毁。下面我们以复用栈底页面为例：

1. 设置为singleTask模式复用栈底页面时，栈顶页面会收到pageHide回调，栈顶以及其他页面相继会被销毁，被复用Page的位置变为栈顶后收到pageShow回调。
2. singleInstance复用栈底页面后，栈中其他页面顺序不变，栈顶页面会收到pageHide，栈底页面直接从栈中取出放到栈顶，回调pageShow事件。

图示为singleTask的一个时序关系。

