reference

int var = 123;
int &rvar = var; //int &var = int& var
/* & erzeugt alias für einen Bezeichner.
=> var und rvar nun absolut identisch.
Referenzen finden ihren Neierenzen tinden ihren Hauptverwendungszweck als Parameter und Rückgabewerte von Funktionen */

int *iptr{nullptr}; //Deklaration
int ival = 123; int ival = 123;
iptr = &ival; //iptr bekommt ival's Adresse
*iptr = 234; //ival = 234

if (ptr != nullptr) //pointer enthält gültige Adresse

definit-, declaration

extern int ivar; //Deklaration extern int ivar; //Deklaration //E⇒ ohne Speicherplatz Reservierung ivar {12345}; //Initialisierung (nach C++11) /* Veralteter Stil: ivar = 12345; Nur noch bei einfachen Datentypen üblich, bei komplexen Typen "{…}" bevorzugen! */

unsigned int ivar{0}; //Ohne Vorzeichen
const int ivar{0}; //Konstant

Datentypen: bool /*logisch*/, auto /*Typinferenz*/
char < short < int < long < long long //Z
float < double < long double //Gleitkomma

//Dynamisch Objekte mit >>new<< anlegen int *iptr = new int{5}; //neues int-Objekt
int *iptr = new int{5}; //Dynamischer Array

macros

#define (@BEZEICHNER)((@repl-list)) (@line) #define ADD(a, b) ((a) + (b)) /* Rechnung Werte in Klammern!!! (vermeidet Fehler) */

casts

double pi{3.14}: //Implizit (durch Compiler)
int ival = pi; //3,14 -> 3 (Verengung)
/*Um eine Verengung zu verbieten, C++11 einheitliche Initialisierung verwenden*/ int ival{pi};//ERROR: Narrowing (Verengung)

//Explizite Typumwandlung:
int ival = static_cast<int>(pi); //Syntax

static_cast /*Wenn ein impliziter cast
existiert. Wird meistens verwendet
(!Verändert die Daten selbst!) */

const_cast /*NUR dazu, const Ref/Zeig die
auf const Daten an Funktionen zu übergeben, auf const Daten an Funktionen zu übergebei welche nichts const erwarten*/ reinterpret_cast /*Verändert wie Daten an ihrer Adresse gelesen ("interpretiert") werden. (Sehr Hardware nah) */ dynamic_cast /*nicht jede Person ist ein wynamic_cast /*micht jede reison ist ein Mitarbeiter. Mit dynamic_cast zur Laufzeit prüfen, ob der Cast im Einzelfall erlaubt ist oder nicht */

/* Benötigen ALLE den namespace der Standard-/* Denoting and the diametric definition of the filter of

//list: shared_ptr, weak_ptr, unique_ptr, auto_ptr //Generische Definition: std::__ptr<(@d)> ptr = std::make__<(@d)>((@p)); /* wobei (@d) der Datentyp, ... der Name des entsprechenden Smartprt und (@p) die vom Konstruktor des Datentyps angeforderten Parameter sind*/ // Alternativ auch: std::__ptr<(@d)> ptr(new (@d)((@p)); //Es_gibt_KEIN_make_weak<>()!

//unique ptr is NOT copyable: ptr2_=_ptr; //ERROR

<u>raw</u> <- **pointer** -> <u>smart</u>

sta::unique_ptr<(@d)>
//stattdessen: std::unique_ptr<(@d)> ptr3(std::move(ptr));

unique_ptr /* Bessere alternative zu auto_ptr (kann man z.B. in std Container packen). Er teilt seinen Speicherbereich nicht. Gibt Re-source frei, wenn Gültigkeitsber. verlassen*/

shared_ptr /* Teilt seinen Speicherbereich
=> mehrere Zeiger verweisen darauf. Enthält
use_count() - Zeiger Anzahl ermitteln
reset() - Zeiger Referenz danach: nullptr)*/ eak ptr /*Unsichtbarer Zugriff auf shared prt (besetzt quasi keine Resource). genseitiges warten zweier shared_ptr*/

//Berspiete:
unique_ptr<Automat> a_ptr(new Automat{});
a_ptr->setdata(data);
unique_ptr<int> ptr = make_unique<int>(5);

/*WICHTIG: JEDES new sollte in einem smart pointer verwendet werden! (man spart sich das explizite freigeben von Speicher)*/

functions

//Funktion_deklarieren:

```
//runktion dektaleren;
int addieren(int, int); //Call-by-Value
int addieren(const int, const int); //C-b-V
int addieren(int&, int&);//C-b-Reference
int addieren(const int&, const int&);//C-b-R
//Default Parameter Werte festlegen
int addieren(int=0, int=0); *Wenn benutzt, dann ALLE param, rechts davon auch festlegen!*/
//Funktion definieren:
int addieren(const int val, const int va2) {
    return val + va2;
/* In der Regel konstante Referenzen als
Parameter und Rückgabewerte verwenden */
```

operators

scope-operator(::): Mit Hilfe des Scope-Operators ist es möglich in einem anderen Namespace anzusprechen. (alias Bereichsoperator)

Zugriffsoperator(.): Greift auf einen Member/ Methoden in von einem Objekt zu.
Elementverweisoperator(->): Macht das gleiche wie der Zugriffsoperator, mit Pointern //(*var).member entspricht also var->m

Ein-/Ausgabeoperator(>>/<<)

this Zeiger

Steht für die Speicheradresse einer Instanz mit der eine Methode aufgerufen wird. Wird in Praxis verwendet um Methodenlokale Variablen von Klassenvariablen zu unterscheiden.

modularized class

```
.h - Headerdatei (Deklaration)
```

```
#define _(@MODUL)_H_
#include <string> //weil im bsp vorhanden
void print((@name) n) { std::cout << n.bsp }</pre>
   int bsp{0}; //bsp = 0
std::string txt{"leer"}; //txt = "leer"
 ublic:
   /*Konstruktoren deklarieren:
   /*Konstruktoren deklarieren:
+ überladene Konst. delegiert*/
(@name)():(@name)(0, "leer"){};
(@n)(jint_bsp):(@n)(_bsp, "leer"){};
(@n)(std:string_txt):(@n)(0, txt){};
(@n)(std:string_txt):(@n)(%, txt){};
    //Methoden deklarieren:
   int get_bsp() const; //verbietet so
void set_Txt(const std::string& s);
                                                                  schreiben
   friend void print((@name) n);
//erlaubt "print" den Zugriff auf "bsp"
```

.cpp - Quelldatei (Definition)

```
#include <iostream> //in JEDER Quelldatei
#include <string> //weil im bsp vorhanden
#include "(@modul.h)" //Header inkludieren
/*Konstruktor definieren
(!nur einen, wegen Delegation!)*/
(@n)::(@n)(int _bsp, std::string _
(@n)::(@n)(int _bsp, std::string _txt)
: (@n)::bsp{ _bsp }, (@n)::txt{ _txt } { };
//Methoden definieren
   nt (@name)::get_bsp() const {
  return (@name)::bsp;
void (@name)::set Txt(const std::string& s){
    (@name)::bsp =
}
//Objekt aufrufen (Instanz):
(@name) bezeichner{69, "echt kb mehr -.-"};
```

//Kopierkonstruktor

```
Automat atm01 = atm02; */
//deklarieren:
//dextarieren:
(@name)( const (@name) & );
//definieren:
(@name)::(@name)( const (@name) &bez )
: datal{bez_datal}, __{}
//kopieren verbieten:
(@name)( const (@name) & ) = delete;
//Movekonstruktor
/* Stiehlt Daten aus Objekt.
&&-Argument stellt temporäres Objekt dar.
```

Parameter <u>dürfen NICHT const sein!</u> */ //definieren:
(@n):(@n) ((@n) &&bez)
: datal{bez.datal}, ... {
bez.datal = /*bsp: 0 oder "" - (leeren)*/;

//verschieben verbieten:
(@name)::(@name)((@name) &&bez) = delete;

Die **FWLe-of-zero** besagt, dass wir das Schreiben von benutzerdefinierten Kopier-/Verschiebungskonstruktoren, Zuweisungsoperatoren oder Destruktoren vermeiden können, indem wir vorhandene Typen verendene, die die entsprechende Kopier-/Verschiebungssemantik unterstützen. (z.8. unique ptr erzwingt Zuweisungsoperator)

constructors destructor

```
Notwendig wenn, Klasse <u>NICHT</u> nur aus Basis
und std:: Datentypen besteht. (z.B. pointer)
//deklarieren:
 ~(@name)(); //NIEMALS Parameter angeben!
```

//definieren: @name)::~(@name)() { //delete – Anweisungen

/* Der Delete-Operator hebt die Zuordnung /* Der betete-beraton nebt die Zubrühung des Arbeitsspeichers für ein Objekt auf. (löst den Destruktor des Objekts aus)*/ delete pointer; //Einzelnes Speicherobjekt delete[] array; //Array löschen

/*MICHTIG: Objekte die mit new explizit erstellt wurden müssen auch explizit mit delete wieder gelöscht werden!*/

/*MICHIG: Wenn sich der Destruktor in einer Basisklasse befindet, muss(/sollte!) er mit virtuel markiert werden!*/

function <- templates -> class

```
template<class T, class T2> //=
T bigger(T n1, T n2) {
    if(n1 > n2) { return n1; }
    return n2;
                                      class T2> //= <typename T>
}
//Spezialisierung:
template⇔ int bigger(int &i1,int &i2) {_}
//Spezialisierung verbieten: = delete;
//dynamic (non-types, types, or templates)
template<class ...T> //variadic templates
```

#else //auch möglich

struct (@name) {
 T data; void set(const T& ob): //Beispiel Methode definieren:
template<class T>
void (@name)<T>::set(const T& obj) {
 data = obj;

template<class T, class T2> //= <typename T>

/* integral types (bool, char, short, int, long, long long, wchar_t, _wchar_t) können auch
als Template Parameter angegeben werden. Müssen aber zur Compilezeit bekannt sein!*/
template<class T, int n> //Beispiel

enum

enum class beispiel{ bsp1, bsp2=5, bsp3 }; beispiel bsp01{ beispiel::bsp1 };

//impliziter cast seit C++11 nicht möglich! int bsp02 = beispiel::bsp1; //ERROR
int bsp02{static_cast<int>(beispiel::bsp1)};

//statt int ALLE integral types möglich: enum class bsp: bool { bsp=true, ... };

using / typedef

//Alias für einen Typ erstellen:
typedef struct Id3_tag Id3_t; // alt
using Id3_t = struct Id3_tag; // C++11
//für Compiler nun: Id3_t = struct Id3_tag

/* WICHTIG: Hierbei handelt es sich um keinen neu erstellten Typen! Wird verwendet um Code übersichtlicher gestallten zu können */

templates: implizite und explizite parameter

template<class T> struct Example { ... }: //Explizite Template instanzierung:

template struct Example<int>: //Explizite Paramter spezifizierung:

Example<float> bsp{ 69, ... };

//Implizite Argument deduction:
Example bsp{ 6.9 }; //double (C++17)

iterator

/*Iteratoren werden in Containern verwendet um, /*Iteratoren werden in Containern verwendet um, durch diese zu interieren, auf Elemente zu zeigen und Umfang (Start/End) zu definieren */ //Ptr's sind Iterator (Iterator abstrakter Ptr)

/* Folgende Operatoren müssen überladen damit Klasse ein Iterator ist */

werden, damit Klasse ein Iterator ıst */
// * zu imitieren
*, -> //um * , wie die Dereferenzierung funzt
[] // array-ähnlichen Zugriff *
+, -, ++, -- //pointer arithmetic *

operator überladen

```
//deklarieren:
        //...
//Zuweisungsoperator überladen:
(@name)& operator=(const (@name)&);
  //definieren:
//definieren:
(@name)& (@name):=(const (@name)&) {
    //auf Selbstzuweisung Prüfen!!!
    if(this == &(@name)) { return *this; } ... }
//<< & >> benötigen zusätzlich:
    friend (@str) operator (@op) ((@str), (@name)&);
/* Wobei: <<: (@str):std::istream&
    und >>: (@str):std::ostream& gilt */
```

namespace

```
/* Ein namespace erzeugen einen
Gültigkeits-bereich in dem Bezeichner
gelten. */
namespace VIP_Bereich {
          int ivar;
int funktion():
}
/* Zum definieren, entweder mit scope-
operator zugreifen ( VIP_Bereich::... ),
```

oder Namespace erneut öffnen (namespace VIP_Bereich { ... }) */

//namespace atlas: namespace vip = VIP_Bereich; //einzelne bezeichner einbinden: using vip::funktion(); //namespace global einbinden: using namespace vip;

/* ANONYME namespaces können NUR innerhalb ihrer Quelldatei erreicht werden */ namespace { ...} //anonym (ohne Bezeichner)

//for-each Schleife erfordert diese Operatoren:
++i, *i, i!=j

vererbung/ableiten

```
//class name : [Rechte] Basis, Basis2 {...}
class (@abgel) : public (@Basisklasse) {...};
class (@abgel) : (@Basis1), (@Basis2) {...};
class (@abgel) : virtual (@Basis) {...};
 //⊫> siehe UML
//Konstruktor definieren:
 (@abgel)::(@abgel)(int _bsp)
: bsp{ _bsp }, (@B)::(@B){ ... } { ... };
// ⇒ Basis Konstruktor
```

//Konstruktor wird <u>NICHT implizit vererbt</u>! using (@B)::(@B); //Explizite Vererbung

/*MICHTIG: Gleichnamige Daten oder Methoden redefinieren die Werte der Basisklasse zwar, sind aber mit (@B):: noch aufrufbar. REGEL, Nur Virtuelle Methoden redefinieren */

<u>//Virtuell(e Methoden)</u>

/* Wenn eine Methode redefiniert werden
soll, wird sie mit virtual gekennzeichnet*/
class (@base) { virtual ~(@base)(); //siehe destructor

//Rein Vituelle Methode mit =0 kennzeichnen virtual int add(int x, int y) =0; Virtue: Incomplete and the second of the sec

/* WICHTIG: Virtuelle Methoden aufrufe im

Konstruktor, rufen die implementierung der Konstruierten Klasse auf. */

Eine abgeleitete Klasse erbt die public-(protected) Datentypen und Methoden der Basis Klasse. Besteht eine Klasse <u>ausschließlich</u> aus Virtuellen Methoden wird sie als <u>Abstrakte</u> Klasse bezeichnet. (=> KEIN extra Keyword wie interface o.ä. wie in Java notwendig)

storage duration vererbung/ableiten up-, downcast UML Besetzt eine Klasse mindestens eine Methode die mit virtual markiert ist, wird sie als instanceof mit dynamic cast (zur Laufzeit) Code Speicher : Wird den den Arbeitsspeicher geladen. (Executeable Code ("text" segment)) Bei <u>mehrfach</u> <u>Vererbung</u> muss die <u>Basis mehrfach</u> C Klassenname dynamic_cast<(ptr*)>(...) //error -> nullptr dynamic_cast<(ref&)>(...) //error -> exception //benötigt_polymorphic_classes_als_Typen! polymorphic class bezeichnet. [Beschreibung] dargestellt werden Datenspeicher (Global Data): globale und mit static gekennzeichnete Daten (Ausnahme: Basis ist mit virtual markiert) bez1, bez2: typ Implizite Casts: Stack-Speicher: Im Stack werden Funktionsaufrufe mit ihren lokalen Variablen verwaltet **upcast:** Pointer der abgeleiteten Klasse kann Pointer Methoden (deklaration) Pointer der abgeleiteten Klasse kann Pointer der Base zugeordnet werden. Objekt der abgeleiteten Klasse kann Objekt der Basis zu geordnet werden. Das Kopieren eines abgeleiteten Objekts in ein Basisobjekt führt zu "slicing" (vermeiden!) (Erbt aus: —>) (Methode verwendet: - ->) (Hat als Attribut: <>—) Heap-Speicher: Bei einer Heap-Speicher: Bei einer Speicheranforderung erhöht sich der Heap Speicher und bei der Freigabe wird er verringert. Einmal reservierter Speicherplatz auf dem Heap, bleibt verfügbar bis er freigegeben wird. Er enthält somit Array's mit dynamischer Größe und Objekte mit, vom Developer festgelegter Lebensdauer (sprich new und delete) racing condition std:: container Basis Objekte können abgeleiteten Klassen array: Array fester Größe (static 1D-C-Array) vector: Array dynam. Größe (dynamic 1D-C-Array) deque: dynam. Array + schneller Zugriff (Anf/ Eine "racing condition" tritt auf, wenn Threads ein Rennen veranstalten und die daraus resultierende Zeitfolge ein Ergebnis beeinflusst. Beispielsweise wenn zwei Threads mit der selben variable hantieren. **nicht** zugeordnetet werden Explizite Casts: (static/dynamic)_cast<...>(...) [forward_]list: [Einfach]/Doppelt Verketteliste stack, queue, priority_queue: trivial atomic operations container access (führt zu ungewollten Ergebnissen) Wahlweise mit prefix: ("unordered_" -> unsortiert. "multi" -> erlaubt zusätzlich das mehrfache eintragen von Entrys) set: Zugriff mit frei wählbarem Schlüssel map: Set, aber zwei Elemente statt nur eins Atomic types erlauben einfache Operationen, wie "++" in einer thread-safe Art und Weise (frei von "racing condition"). Ebenfalls können sie für eine lock-free Programmierung verwendet werden - (sehr schwäreig / "gefährlich") std::atomic_int, std::atomic_uint, ... vector deque list construct order Reihenfolge in der Objekte Konstruiert werden: 1. Basis Konstruktoren werden aufgerufen (von links nach rechts) 2. Nicht statische Attribute werden initialisiert 3. Der eigene Konstrukor Code (Destruktion in umgekehrter Reihenfolge) //Beispiele: std::list <int> gqlist1, gqlist2; for (int i = 0; i < 10; ++i) { gqlist1.push_back(i * 2); gqlist2.push_front(i * 3);</pre> back inlining push_back //function for printing the elements in a list void showlist(std::list <int> g) { std::list <int> :: iterator it; for(it = g.begin(); it != g.end(); ++it) std::cout << '\t' '< *it; std::cout << '\n'; }</pre> push_front pop_front operator[]

Datatype	Bytes	Type conversions
short	2	Die Konvertierung von v nach T ist beim Casting nach unten oder quer zur Hierarchie nicht immer möglich. Beispielsweise könnte die versuchte Konvertierung mehrdeutig sein, T könnte unzugänglich sein, oder v könnte nicht auf ein Objekt des erforderlichen Typs zeigen (oder sich darauf beziehen).
int	4	
long	4	
long long	8	
char	1	
float	4	
double	8	
long double	12	

