随笔 - 36 文章 - 115 评论 - 322

博客园 首页 新随笔 联系 管理

公告



昵称: linhaifeng园龄: 3年10个月粉丝: 5197关注: 1+加关注

最新评论

1. Re:网络基础之网络协议篇 四个包的IP数据包的长度应该是15 00、1500、1500、580吧,前面三 个1480+20 ,5000-3*1480+20=5 80才对呀

--那天Cc

2. Re:常用模块 证明自己来过

--卖火柴的可可萝

3. Re:Python入门 所有作业 #实现用户输入用户名和 密码,当用户名为 seven 且 密码为 123 时,显示登陆成功,否则登陆失 败! #实现用户输入用户名和密码,当 用户名为 seven 且 密码为 123 时,显示登陆...

--飞龙骑脸怎么输

4. Re:pycharm2019.3.5专业版破解 方案视频

沙发沙发!!!!!!

--云崖先生

5. Re:文件处理

@去去就来 需求是: 求出本次购物

花费的总钱数.....

--云崖先生

阅读排行榜

- 1. Python开发之路(186116)
- 2. linux基础(29172)
- 3. 爬虫课程(20137)
- 4. 操作系统简介(18554)

网络基础之子网划分

阅读目录

- · 一.ip地址基本知识
- 1.1 ip地址的结构和分类
- 1.2 特殊ip地址
- 1.3 子网掩码
- 1.4 ip地址申请
- 二.子网划分
- 2.1 子网划分概念
- · 2.2 c类子网划分初探
- 2.3 子网划分步骤
- 2.4 子网划分案例
- 2.5 划分子网注意事项
- 2.6 为何要子网划分及其优点
- 2.6.1 为什么要子网划分:
- 2.6.2 子网划分优点

一.ip迪亚基本知识

1.1 ip地址的结构和分类

根据tcp / ip协议,连接在internet上的每个设备都必须有一个ip地址,他是一个32位二进制数,也可以用点分十进制表示,每八位一组,用一个十进制表示即0~255,每组用"."分隔开,例如172.16.45.10

ip地址表示

32比特的二进制数

And the state of the Control of the State of							
网络	各号	主 机 号					
每8比特表示成一个十进制数							
172	16	122	204				
128 64 33 14 15 15 16 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18							
10101100	00010000	01111010	11001100				

将ip地址中的网络位和主机位固定下来后,ip地址被分成了不同的积累:A类,B类,C类,D类,E类

5. 计算机基础系列一: 计算机硬件 (13727)

评论排行榜

- 1. Python开发之路(35)
- 2. 为什么很多IT公司不喜欢进过培训机构的人呢? (28)
- 3. 我真的还是18岁的那个我(26)
- 4. linux基础(9)
- 5. 爬虫课程(5)

	1 8	9 16	17 24	25 32
A类:	ОИМИМИМ	Host	Host	Host
	(1~126)			
B类:	10NNNNNN	Network	Host	Host
	(128~191)			
C类:	110NNNNN	Network	Network	Host
	(192~223)			
D类:	1110MMMM	多播组	多播组	多播组
	(224~239)			
E类:	11110RRR	保留	保留	保留
	(240~255)			

IP地址类型	第一字节 十进制范围	二进制 固定最高位	二进制 网络位	二进制主机位	
A类	0~127	0	8位	24位	
B类	128~191	10	16位	16位	
C类	192~223	110	24位 8位		
D类	224~239	1110	组播使用	,	
E类	240~255	11110	保留试验使用		

1.2 与东向迪亚

- 1. 网络地址:用于表示网络本身,具有正常的网络号部分,而主机号部分全部为0的ip地址称之为网络地址,如172.16.45.0就是一个B类网络地址
- 2. 广播地址:用于向网络中的所有的设备进行广播。具有正常的网络号部分,而主机号部分全为1(即255)的 ip地址称之为广播地址,如172.16.45.255就是一个B类的网络地址
- 3. 有限广播地址: 指的是32位全位1(即255.255.255.255)的ip地址, 用于本网广播
- 4. 回送地址: 网络地址不能以十进制的127作为开头,在地址中数字127保留给系统作为诊断用,称为欢送地址,如127.0.0.1用于回路测试
- 5. 私有地址:只能在局域网内使用,不能在internet上使用的ip地址称为私有ip地址,私有ip地址有:
 - 1. 10.0.0.0~10.255.255.255,表示一个A类地址
 - 2. 172.16.0.0~172.31.255.255,表示16个B类地址
 - 3. 192.168.0.0~192.168.255.255, 表示256个C类地址
- 6. 0.0.0.0:指已经不是真正意义上的ip地址,它表示的是所有不清楚主机和目的网络,这里的不清楚指的是在本机路由表里没有特定条目指明如何到达

1.3 子网淹码

- 1. 子网掩码用于识别ip地址中的网络地址和主机地址。
- 2. 子网掩码也是32位二进制数字,在子网掩码中,对应于网络地址部分全用1表示,主机部分全用0表示
- 3. 还可以用网络前缀表示子网掩码,即" / <网络地址位数>",如172.16.45.0/24表示B类网络172.16.45.0的 子网掩码为255.255.255.0



1.4 ip 地址申请


https://www.processon.com/mindmap/57fdad47e4b08d4fe9b3d7e2



二、子网划分


2.1 子网划分概念

子网划分是通过借用ip地址的若干位主机位来充当子网地址的从而将原来的网络分为若干个彼此隔离的子网实现的



注意:

- arp协议通过ip地址获取目标主机的mac地址这一过程使用的是广播的方式,这个广播地址就是通过子网地址于子网掩码计算而来的,只有计算出的这一子网内的主机才能收到这个arp广播包
- 子网划分与vlan都可以做到隔离广播域,只是子网划分是三层隔离,二vlan是二层



这里虽然所有接口都在vlan 1里面,也就是从二层来看,这是一个二层的广播域,二层的广播所有终端都能收到。

但是我将192.168.1.0/24这个C段地址划分成了两个小的子网,PC1和PC3同在一个子网,PC2和PC4同在一个子网,这样的话,在三层层面,PC1只能和PC3通信,PC2只能和PC4通信

2.2 c美子网引分初系

子网 位数 (m)	划分子 网数 (2 -2)	子网掩码 (二进制)	子网掩码(十进制)	每个子网 主机数 (2 ⁸⁻ 2)
2	2	11111111. 11111111. 11111111. 11000000	255, 255, 255, 192	62
3	6	11111111. 11111111. 11111111. 11100000	255, 255, 255, 224	30
4	14	11111111. 11111111. 11111111. 11110000	255, 255, 255, 240	14
5	30	11111111. 11111111. 11111111. 11111000	255, 255, 255, 248	6
6	62	11111111. 11111111. 11111111. 11111100	255. 255. 255. 252	2

2.3 子网划分步骤

- 确定要划分的子网数以及每个子网的主机数
- 求出子网数目对应的二进制的位数N及主机数目对应的二进制数的位数M
- 对该ip地址的原子网掩码,将其主机地址部分的前N位置1(其余全部置0)或后M位置0(其余全置1)即得出该ip地址划分子网后的子网掩码

2.4 子网划分案例

给C类网络211.168.10.0划分5个子网

2**2-2<5<2**3-2所以需要3位网络号, 主机号为8-3=5

子网掩码为255.255.255.224

每个子网可容纳2**5-2=30台主机

子网部分:							
		网络部分: 24	位	3位	主机部分: 5 位	子网地址	主机地址范围
子网 0	. 11010011	10101000	00001010	000	00000	211. 168. 10. 0	
(保留)	11010011	10101000	00001010	001	00000	211. 168. 10. 32	211. 168. 10. 33~211. 168. 10. 62
	11010011	10101000	00001010	010	00000	211. 168. 10. 64	211.168.10.65~211.168.10.94
	11010011	10101000	00001010	011	00000	211. 168. 10. 96	211. 168. 10. 97~211. 168. 10. 126
	11010011	10101000	00001010	100	00000	211. 168. 10. 128	211. 168. 10. 129~211. 168. 10. 158
	11010011	10101000	00001010	101	00000	211. 168. 10. 160	211. 168. 10. 161~211. 168. 10. 194
	11010011	10101000	00001010	110	00000	211. 168. 10. 196	211. 168. 10. 197~211. 168. 10. 222
广播子网 (保留)	→11010011	10101000	00001010	111	00000	211. 168. 10. 224	

2.5 划分子网主意事页

1. 在子网划分时不仅需要考虑目前需要,还应该了解将来需要多说子网和主机。子网掩码使用较多的主机 位,可以得到更多子网,节约了ip地址资源,若将来需要更多的子网时,不用再重新分配ip地址,但每个

- 子网的主机数量有限;反之,子网掩码使用较少的主机位,每个子网的主机数允许有更大的增长,但可用子网数有限
- 2. 一般来说,一个网络中的节点数太多,网络会因为广播通信而饱和,所以网络中的主机数量的增长是有限的,也就是说,在条件允许的情况下,应将更多的主机位用于子网位

2.6为何要子网初分及其优点

2.6.1 为什么要子网划分:

Internet组织机构定义了五种IP地址,用于主机的有A、B、C三类地址。其中A类网络有126个,每个A类网络可能有16,777,214台主机,它们处于同一广播域。而在同一广播域中有这么多结点是不可能的,网络会因为广播通信而饱和,结果造成16,777,214个地址大部分没有分配出去,形成了浪费。而另一方面,随着互连网应用的不断扩大,IP地址资源越来越少。为了实现更小的广播域并更好地利用主机地址中的每一位,可以把基于类的IP网络进一步分成更小的网络,每个子网由路由器界定并分配一个新的子网网络地址,子网地址是借用基于类的网络地址的主机部分创建的。划分子网后,通过使用掩码,把子网隐藏起来,使得从外部看网络没有变化,这就是子网掩码。

很简单的说 就是,一个公司不可能使用254个公网地址,A公司想用6个地址,B公司也想用6个地址,如果把这两个公司的地址都放在一个大网段里面,这两个公司的地址就能够直接互通

2.6.2 子网创分优点



提交评论 退出 订阅评论

[Ctrl+Enter快捷键提交]

【推荐】超50万行VC++源码: 大型组态工控、电力仿真CAD与GIS源码库

【推荐】了不起的开发者,挡不住的华为,园子里的品牌专区

【推荐】技术人必备的17组成长笔记+1500道面试题

关博文:		

- · 网络基础 -- 子网划分
- · 网络基础--路由汇总&子网划分
- · 网络基础知识--子网划分
- ·网络--子网划分
- ·网络基础之IP地址与子网划分
- » 更多推荐...

最新 IT 新闻:

- ·不做下一个TikTok Zoom放弃中国选择印度
- 微信禁令后,美国华人的漫长一夜
- ・谷歌: 一年赚340亿美元挡不住中年危机
- ·夏普接盘,东芝正式告别PC业务
- ・豆瓣 9.4 分的神剧《半泽直树 2》回归,说出了日本互联网的妄想
- » 更多新闻...

Copyright © 2020 linhaifeng Powered by .NET Core on Kubernetes