

#### Welcome to

# Wifi Security

# Communication and Network Security 2019

Henrik Lund Kramshøj hlk@zencurity.dk

Slides are available as PDF, kramse@Github 6-Wifi-Security.tex in the repo security-courses

#### Exercise





Now lets do the exercise

??

which is number ?? in the exercise PDF.

## Trådløse teknologier 802.11



802.11 er arbejdsgruppen under IEEE

De mest kendte standarder idag indenfor trådløse teknologier:

- 802.11b 11Mbps versionen
- 802.11g 54Mbps versionen
- 802.11n endnu hurtigere, og draft
- 802.11i Security enhancements

Der er proprietære versioner 22Mbps og den slags

- det anbefales IKKE at benytte disse da det giver vendor lock-in - man bliver låst fast

Kilde: http://grouper.ieee.org/groups/802/11/index.html

## 802.11 modes og frekvenser




Access point kører typisk i access point mode også kaldet infrastructure mode - al trafik går via AP Alternativt kan wireless kort oprette ad-hoc netværk - hvor trafikken går direkte mellem netkort Frekvenser op til kanal 11 og 12+13 i DK/EU

Helst 2 kanaler spring for 802.11b AP der placeres indenfor rækkevidde

Helst 4 kanaler spring for 802.11g AP der placeres indenfor rækkevidde


# Eksempel på netværk med flere AP'er






# Eksempel på netværk med flere AP'er





## Wireless Distribution System WDS





#### Er trådløse netværk interessante?



#### Sikkerhedsproblemer i de trådløse netværk er mange


- Fra lavt niveau eksempelvis ARP, 802.11
- dårlige sikringsmekanismer WEP
- dårligt udstyr mange fejl
- usikkkerhed om implementering og overvågning

Trådløst udstyr er blevet meget billigt!

Det er et krav fra brugerne - trådløst er lækkert

#### Konsekvenserne





- Værre end Internetangreb anonymt
- Kræver ikke fysisk adgang til lokationer
- Konsekvenserne ved sikkerhedsbrud er generelt større
- Tuniale får man diraleta I AN allar Internet admanal

## Værktøjer



Alle bruger nogenlunde de samme værktøjer, måske forskellige mærker

- Wirelessscanner Kismet og netstumbler
- Wireless Injection typisk på Linux
- ...
- Aircrack-ng

Jeg anbefaler Auditor Security Collection og BackTrack boot CD'erne

#### Konsulentens udstyr wireless



Laptop med PC-CARD slot

Trådløse kort Atheros, de indbyggede er ofte ringe ;-)

Access Points - jeg anbefaler Airport Express

Antenner hvis man har lyst

#### Bøger:


- Real 802.11 security
- Se oversigter over bøger og værktøjer igennem præsentationen:

#### Internetressourcer:

- BackTrack CD image med Linux+værktøjer
- Packetstorm wireless tools http://packetstormsecurity.org/wireless/
- Beginner's Guide to Wireless Auditing David Maynor http://www.securityfocus.com/infocus/1877?ref=rss

## Typisk brug af 802.11 udstyr





netværket - typisk Ethernet

## **Basal konfiguration**



Når man tager fat på udstyr til trådløse netværk opdager man:

SSID - nettet skal have et navn

frekvens / kanal - man skal vælge en kanal, eller udstyret vælger en automatisk der er nogle forskellige metoder til sikkerhed

## Trådløs sikkerhed




| Wireless Security Vone  WEP Password  WEP 40/128-bit hex  WEP 40/128-bit ASCII  LEAP  WPA Personal  WPA Enterprise  WPA2 Enterprise |             | type and enter the name of the AirPort rith an optional password. |
|---|-------------|---|
| WEP Password WEP 40/128-bit hex WEP 40/128-bit ASCII LEAP  WPA Personal WPA Enterprise WPA2 Personal                                | Network I   | Name:   |
| WEP 40/128-bit hex WEP 40/128-bit ASCII LEAP  WPA Personal WPA Enterprise WPA2 Personal   | Wireless Se | curity 	V None  |
| WEP 40/128-bit ASCII LEAP  WPA Personal WPA Enterprise WPA2 Personal  |             | WEP Password  |
| WEP 40/128-bit ASCII LEAP  WPA Personal WPA Enterprise WPA2 Personal  | (2)         | WEP 40/128-bit hex  |
| WPA Personal WPA Enterprise WPA2 Personal   |             | WEP 40/128-bit ASCII  |
| WPA Enterprise WPA2 Personal  | _           | LEAP  |
| WPA2 Personal   |             | WPA Personal  |
|   |             | WPA Enterprise  |
|   |             | ·   |
| WFA/ FILEITINE  |             | WPA2 Enterprise   |

Trådløs sikkerhed - WPA og WPA2

#### Wireless networking sikkerhed i 802.11b





Sikkerheden er baseret på nogle få forudsætninger

- SSID netnavnet
- WEP kryptering Wired Equivalent Privacy
- måske MAC flitrering, kun bestemte kort må tilgå accesspoint

Til gengæld er disse forudsætninger ofte ikke tilstrækkelige ...

- WEP er måske *ok* til visse små hjemmenetværk
- WEP er baseret på en DELT hemmelighed som alle stationer kender

## Forudsætninger



Til gengæld er disse forudsætninger ofte ikke tilstrækkelige ...

Hvad skal man beskytte?

Hvordan kan sikkerheden omgås?

Mange firmaer og virksomheder stille forskellige krav til sikkerheden - der er ikke en sikkerhedsmekanisme der passer til alle

#### SSID - netnavnet



Service Set Identifier (SSID) - netnavnet

32 ASCII tegn eller 64 hexadecimale cifre

Udstyr leveres typisk med et standard netnavn

- Cisco tsunami
- Linksys udstyr linksys
- Apple Airport, 3Com m.fl. det er nemt at genkende dem

SSID kaldes også for NWID - network id

SSID broadcast - udstyr leveres oftest med broadcast af SSID

#### Demo: wardriving med stumbler programmer




| SSID         | MAC               | Channel | Signal | Noise  | Network type  | Vendor        |           | WEP     |      |       |         |         |   |
|--------------|-------------------|---------|--------|--------|---------------|---------------|-----------|---------|------|-------|---------|---------|---|
| tech         | 00:40:96:54:43:9F | 6       | 25     | 4      | Managed       | Cisco-A       | Aironet   | No      |      |       |         |         | 1 |
| trainingroom | 00:40:96:57:53:53 | 6       | 21     | 4      | Managed       | Cisco-A       | Aironet   | No      |      |       |         |         |   |
| svcc         | 00:40:96:57:FE:39 | 6       | 12     | 4      | Managed       | Cisco-Aironet |           | No      |      |       |         |         |   |
|              |                   |         |        |        | Log: —        |               |           |         |      |       |         |         |   |
| SSID         | MAC               | Channel | Networ | k type | Vendor        | WEP           | Last Seen |         |      |       |         |         | - |
| trainingroom | 00:40:96:57:53:53 | 6       | Manag  | jed    | Cisco-Aironet | No            | Tuesday,  | May 07, | 2002 | 14:54 | :07 US/ | Pacific |   |
| svcc         | 00:40:96:57:FE:39 | 6       | Manag  | jed    | Cisco-Aironet | No            | Tuesday,  | May 07, | 2002 | 14:54 | :07 US/ | Pacific |   |
| linksys      | 00:04:5A:0E:1D:79 | 10      | Manag  | jed    | Linksys       | No            | Tuesday,  | May 07, | 2002 | 14:53 | :58 US/ | Pacific |   |
| tech         | 00:40:96:54:43:9F | 6       | Manag  | jed    | Cisco-Aironet | No            | Tuesday,  | May 07, | 2002 | 14:54 | :07 US/ | Pacific |   |
| svcc         | 00:40:96:57:74:27 | 6       | Manag  | jed    | Cisco-Aironet | No            | Tuesday,  | May 07, | 2002 | 14:54 | :02 US/ | Pacific |   |
| svcc         | 00:40:96:55:25:34 | 6       | Manag  | jed    | Cisco-Aironet | No            | Tuesday,  | May 07, | 2002 | 14:54 | :01 US/ | Pacific |   |
| linksvs      | 00:06:25:51:6F:96 | 6       | Manao  | ied    | unknown       | No            | Tuesdav.  | Mav 07. | 2002 | 14:49 | :33 US/ | Pacific |   |
| Save         |                   |         | Stat   | us: So | canning       |               |           | ***     | **   | **    |         | **      |   |

man tager et trådløst netkort og en bærbar computer og noget software:

- Netstumbler Windows http://www.netstumbler.com
- dstumbler UNIX http://www.dachb0den.com/projects/dstumbler.html
- iStumbler Mac http://www.istumbler.net/

# Start på demo - wardriving





## MAC filtrering



De fleste netkort tillader at man udskifter sin MAC adresse

MAC adressen på kortene er med i alle pakker der sendes

MAC adressen er aldrig krypteret, for hvordan skulle pakken så nå frem?

MAC adressen kan derfor overtages, når en af de tilladte stationer forlader området ...

#### Resultater af wardriving



Hvad opdager man ved wardriving?


- at WEP IKKE krypterer hele pakken
- at alle pakker indeholder MAC adressen
- WEP nøglen skifter sjældent
- ca. 2/3 af de netværk man finder har ikke WEP slået til og der er fri og uhindret adgang til Internet

Man kan altså lytte med på et netværk med WEP, genbruge en anden maskines MAC adresse - og måske endda bryde WEP krypteringen.

Medmindre man kender virksomheden og WEP nøglen ikke er skiftet ... det er besværligt at skifte den, idet alle stationer skal opdateres.

# Storkøbenhavn





#### Informationsindsamling



Det vi har udført er informationsindsamling Indsamlingen kan være aktiv eller passiv indsamling i forhold til målet for angrebet passiv kunne være at lytte med på trafik eller søge i databaser på Internet aktiv indsamling er eksempelvis at sende ICMP pakker og registrere hvad man får af svar

## WEP kryptering



WEP *kryptering* - med nøgler der specificeres som tekst eller hexadecimale cifre typisk 40-bit, svarende til 5 ASCII tegn eller 10 hexadecimale cifre eller 104-bit 13 ASCII tegn eller 26 hexadecimale cifre

WEP er baseret på RC4 algoritmen der er en stream cipher lavet af Ron Rivest for RSA Data Security

## De første fejl ved WEP



Oprindeligt en dårlig implementation i mange Access Points

Fejl i krypteringen - rettet i nyere firmware

WEP er baseret på en DELT hemmelighed som alle stationer kender

Nøglen ændres sjældent, og det er svært at distribuere en ny

#### WEP som sikkerhed






WEP er *ok* til et privat hjemmenetværk
WEP er for simpel til et større netværk - eksempelvis 20 brugere
Firmaer bør efter min mening bruge andre sikkerhedsforanstaltninger
Hvordan udelukker man en bestemt bruger?

#### WEP sikkerhed







Itsik Mantin and Adi Shamir. Adam Stubblefield was the first to implement this attack, but he has not made his software public. AirSnort, along with WEPCrack, which was released about the same time as AirSnort, are the first publicly available implementaions of this attack. http://airsnort.shmoo.com/

#### major cryptographic errors



weak keying - 24 bit er allerede kendt - 128-bit = 104 bit i praksis

small IV - med kun 24 bit vil hver IV blive genbrugt oftere

CRC-32 som integritetscheck er ikke stærkt nok kryptografisk set

Authentication gives pad - giver fuld adgang - hvis der bare opdages *encryption pad* for en bestemt IV. Denne IV kan så bruges til al fremtidig kommunikation

Konklusion: Kryptografi er svært

## WEP cracking - airodump og aircrack





airodump - opsamling af krypterede pakker aircrack - statistisk analyse og forsøg på at finde WEP nøglen Med disse værktøjer er det muligt at knække *128-bit nøgler*! Blandt andet fordi det reelt er 104-bit nøgler © tommelfingerregel - der skal opsamles mange pakker ca. 100.000 er godt Links:

http://www.cr0.net:8040/code/network/aircrack/ aircrack http://www.securityfocus.com/infocus/1814 WEP: Dead Again

## airodump afvikling



Når airodump kører opsamles pakkerne samtidig vises antal initialisationsvektorer IV's:

| BSSID             | СН | MB | ENC | PWR | Packets | LAN IP / # | IVs    | ESSID    |
|-------------------|----|----|-----|-----|---------|------------|--------|----------|
| 00:03:93:ED:DD:8D | 6  | 11 |     | 209 | 801963  |            | 540180 | ) wanlan |

NB: dataopsamlingen er foretaget på 100% opdateret Mac udstyr

#### aircrack - WEP cracker



```
$ aircrack -n 128 -f 2 aftendump-128.cap
                             aircrack 2.1
* Got 540196! unique IVs | fudge factor = 2
* Elapsed time [00:00:22] | tried 12 keys at 32 k/m
KΒ
     depth
             votes
             CE(45) A1(20) 7E(15) 98(15) 72(12) 82(
0
     0/
             62( 43) 1D(
                          24) 29(
                                   15) 67(
                                            13) 94(
                                                     13) F7(
     0/
             B6(499) E7(
                          18) 8F(
                                   15) 14(
                                            13) 1D(
                                                    12) E5(
             4E( 157) EE(
                          40) 29(
                                   39) 15(
 3
     0/
                                            30) 7D(
                                                     28) 61(
         1
             93(136) B1(
                          28) OC(
                                   15) 28(
                                            15) 76(
     0/
                                                    15) D6(
                                                             15)
 4
                          45) 39(
                                   31) 3B(
 5
     0/
             E1( 75) CC(
                                            30) 4F(
                                                     16) 49(
     0/
             3B(65)51(42)2D(
                                   24) 14(
                                            21) 5E(
                                                     15) FC(
                                                             15)
 6
     0/
             6A( 144) OC( 96) CF(
                                   34) 14(
                                            33) 16(
                                                     33) 18(
                                                             27)
     0/
             3A( 152) 73( 41) 97(
                                   35) 57(
                                            28) 5A(
                                                     27) 9D(
                                                             27)
 9
     0/
             F1(93)2D(
                          45) 51(
                                   29) 57(
                                            27) 59(
                                                     27) 16(
         1
                                                             26)
     2/
                  40) 53(
                          30) 59(
                                   24) 2D(
                                            15) 67(
                                                     15) 71(
10
         3
             5B(
                                                             12)
11
     0/
             F5(
                 53) C6( 51) F0(
                                   21) FB(
                                            21) 17(
                                                     15) 77(
                                                             15)
                                   36) E2(
                                            32) E1(
12
             E6(
                  88) F7( 81) D3(
                                                     29) D8(
```

MEN FOUNDI [ CECODE/FORE12DE/A2AF1FDEFEE ]

## Hvor lang tid tager det?



Opsamling a data - ca. en halv time på 802.11b ved optimale forhold Tiden for kørsel af aircrack fra auditor CD på en Dell CPi 366MHz Pentium II laptop:

```
$ time aircrack -n 128 -f 2 aftendump-128.cap
...
real 5m44.180s user 0m5.902s sys 1m42.745s
```

Tiden for kørsel af aircrack på en moderne 1.6GHz CPU med almindelig laptop disk tager typisk mindre end 60 sekunder

## Erstatning for WEP- WPA



Det anbefales at bruge:

Kendte VPN teknologier eller WPA

baseret på troværdige algoritmer

implementeret i professionelt udstyr

fra troværdige leverandører

udstyr der vedligeholdes og opdateres

Man kan måske endda bruge de eksisterende løsninger - fra hjemmepc adgang, mobil adgang m.v.

#### **RADIUS**



RADIUS er en protokol til autentificering af brugere op mod en fælles server

Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS)

RADIUS er beskrevet i RFC-2865

RADIUS kan være en fordel i større netværk med

- dial-in
- administration af netværksudstyr
- trådløse netværk
- andre RADIUS kompatible applikationer

## **Erstatninger for WEP**



Der findes idag andre metoder til sikring af trådløse netværk

802.1x Port Based Network Access Control

WPA - Wi-Fi Protected Access)

WPA = 802.1X + EAP + TKIP + MIC

nu WPA2

WPA2 is based on the final IEEE 802.11i amendment to the 802.11 standard and is eligible for FIPS 140-2 compliance.

Kilde: http://www.wifialliance.org/OpenSection/protected\_access.asp

#### WPA eller WPA2?



WPA2 is based upon the Institute for Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11i amendment to the 802.11 standard, which was ratified on July 29, 2004.

Q: How are WPA and WPA2 similar?

A: Both WPA and WPA2 offer a high level of assurance for end-users and network administrators that their data will remain private and access to their network restricted to authorized users. Both utilize 802.1X and Extensible Authentication Protocol (EAP) for authentication. Both have Personal and Enterprise modes of operation that meet the distinct needs of the two different consumer and enterprise market segments.

Q: How are WPA and WPA2 different?

A: WPA2 provides a **stronger encryption mechanism** through **Advanced Encryption Standard (AES)**, which is a requirement for some corporate and government users.

Kilde: http://www.wifialliance.org WPA2 Q and A

### WPA Personal eller Enterprise



Personal - en delt hemmelighed, preshared key

Enterprise - brugere valideres op mod fælles server

Hvorfor er det bedre?

- Flere valgmuligheder passer til store og små
- WPA skifter den faktiske krypteringsnøgle jævnligt TKIP
- Initialisationsvektoren (IV) fordobles 24 til 48 bit
- Imødekommer alle kendte problemer med WEP!
- Integrerer godt med andre teknologier RADIUS
- EAP Extensible Authentication Protocol individuel autentifikation
- TKIP Temporal Key Integrity Protocol nøgleskift og integritet
- MIC Message Integrity Code Michael, ny algoritme til integritet

## WPA cracking



Nu skifter vi så til WPA og alt er vel så godt?

Desværre ikke!

Du skal vælge en laaaaang passphrase, ellers kan man sniffe WPA handshake når en computer går ind på netværket!

Med et handshake kan man med aircrack igen lave off-line bruteforce angreb!

### WPA cracking demo



Vi konfigurerer AP med Henrik42 som WPA-PSK/passhrase

Vi finder netværk kismet eller airodump

Vi starter airodump mod specifik kanal

Vi spoofer deauth og opsamler WPA handshake

Vi knækker WPA :-)

Brug manualsiderne for programmerne i aircrack-ng pakken!

## WPA cracking med aircrack - start



slax ~ # aircrack-ng -w dict wlan-test.cap
Opening wlan-test.cap
Read 1082 packets.

| # | BSSID             | ESSID | Encryption           |  |
|---|-------------------|-------|----------------------|--|
| 1 | 00:11:24:0C:DF:97 | wlan  | WPA (1 handshake)    |  |
| 2 | 00:13:5F:26:68:D0 | Noea  | No data - WEP or WPA |  |
| 3 | 00:13:5F:26:64:80 | Noea  | No data - WEP or WPA |  |
| 4 | 00:00:00:00:00:00 |       | Unknown              |  |

Index number of target network ? 1

### WPA cracking med aircrack - start



[00:00:00] 0 keys tested (0.00 k/s)

KEY FOUND! [ Henrik42 ]

Master Key : 8E 61 AB A2 C5 25 4D 3F 4B 33 E6 AD 2D 55 6F 76

6E 88 AC DA EF A3 DE 30 AF D8 99 DB F5 8F 4D BD

Transcient Key: C5 BB 27 DE EA 34 8F E4 81 E7 AA 52 C7 B4 F4 56

F2 FC 30 B4 66 99 26 35 08 52 98 26 AE 49 5E D7 9F 28 98 AF 02 CA 29 8A 53 11 EB 24 0C B0 1A 0D 64 75 72 BF 8D AA 17 8B 9D 94 A9 31 DC FB 0C ED

EAPOL HMAC : 27 4E 6D 90 55 8F 0C EB E1 AE C8 93 E6 AC A5 1F

Min Thinkpad X31 med 1.6GHz Pentium M knækker ca. 150 Keys/sekund

## **Encryption key length**



#### Encryption key lengths & hacking feasibility

| Type of Attacker       | Budget    | Tool                       | Time &<br>Cost/Key<br>40 bit | Time &<br>Cost/Key<br>56 bit |
|------------------------|-----------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Regular User           | Minimal   | Scavenged<br>computer time | 1 week                       | Not feasible                 |
| Regular Oser           | \$400     | FPGA                       | 5 hours (\$.08)              | 38 years<br>(\$5,000)        |
| Small Business         | \$10,000  | FPGA <sup>1</sup>          | 12 min.(\$.08)               | 556 days<br>(\$5,000)        |
| Corporate              | \$300,000 | FPGA                       | 24 sec. (\$.08)              | 19 days<br>(\$5,000)         |
| Department             |           | ASIC <sup>2</sup>          | 0.18 sec. (\$.001)           | 3 hours (\$38)               |
| Large Corporation      | \$10M     | ASIC                       | 0.005<br>sec.(\$0.001)       | 6 min. (\$38)                |
| Intelligence<br>Agency | \$300M    | ASIC                       | 0.0002<br>sec.(\$0.001)      | 12 sec. (\$38)               |

## WPA cracking med Pyrit



Pyrit takes a step ahead in attacking WPA-PSK and WPA2-PSK, the protocol that today de-facto protects public WIFI-airspace. The project's goal is to estimate the real-world security provided by these protocols. Pyrit does not provide binary files or wordlists and does not encourage anyone to participate or engage in any harmful activity. **This is a research project, not a cracking tool.** 


Pyrit's implementation allows to create massive databases, pre-computing part of the WPA/WPA2-PSK authentication phase in a space-time-tradeoff. The performance gain for real-world-attacks is in the range of three orders of magnitude which urges for re-consideration of the protocol's security. Exploiting the computational power of GPUs, *Pyrit* is currently by far the most powerful attack against one of the world's most used security-protocols.

slooow, plejede det at være - 150 keys/s på min Thinkpad X31 Kryptering afhænger af SSID! Så check i tabellen er minutter. http://pyrit.wordpress.com/about/

### Tired of WoW?







#### Tools man bør kende



- Aircrack http://www.aircrack-ng.org/
- Kismet http://www.kismetwireless.net/
- Airsnort http://airsnort.shmoo.com/ læs pakkerne med WEP kryptering
- Airsnarf http://airsnarf.shmoo.com/ lav dit eget AP parallelt med det rigtige og snif hemmeligheder
- Wireless Scanner http://www.iss.net/ kommercielt krypteringen i WEP
- Dette er et lille uddrag af programmer
   Se også http://packetstormsecurity.org/wireless/

# Når adgangen er skabt




Så går man igang med de almindelige værktøjer Fyodor Top 100 Network Security Tools http://www.sectools.org

Forsvaret er som altid - flere lag af sikkerhed!

# Infrastrukturændringer






Sådan bør et access point forbindes til netværket


### Normal WLAN brug





### Packet injection - airpwn





### Airpwn teknikker



Klienten sender forespørgsel

Hackerens program airpwn lytter og sender så falske pakker

Hvordan kan det lade sig gøre?

- Normal forespørgsel og svar på Internet tager 50ms
- Airpwn kan svare på omkring 1ms angives det
- Airpwn har alle informationer til rådighed


Airpwn på Defcon 2004 - findes på Sourceforge

http://airpwn.sourceforge.net/

NB: Airpwn som demonstreret er begrænset til TCP og ukrypterede forbindelser

## Anbefalinger mht. trådløse netværk





Brug noget tilfældigt som SSID - netnavnet

- Brug ikke WEP til virksomhedens netværk
   men istedet en VPN løsning med individuel autentificering eller WPA
- NB: WPA Personal/PSK kræver passphrase på +40 tegn!
- Placer de trådløse adgangspunkter hensigtsmæssigt i netværket så de kan overvåges
- Lav et sæt regler for brugen af trådløse netværk hvor må medarbejdere bruge det?
- Se eventuelt pjecerne *Beskyt dit trådløse Netværk* fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

http://www.videnskabsministeriet.dk/

### Hjemmenetværk for nørder



Lad være med at bruge et wireless-kort i en PC til at lave AP, brug et AP Husk et AP kan være en router, men den kan ofte også blot være en bro Brug WPA og overvej at lave en decideret DMZ til WLAN Placer AP hensigtsmæddigt og gerne højt, oppe på et skab eller lignende