
# Les Listes de Controle d'Accès (ACCESS-LISTS)


- 1. Généralités Listes de Controle d'Accès
- 2. Sécuriser l'accès au routeur
- 3. Dynamic Access-List Lock and Key
- 4. Filtrage de sessions
- 5. CBAC (Context Based Access Control)
- 6. Alternative au Listes de Controle d'Accès

# ACL - A quoi ça sert



- Contrôler le trafic à l'intérieur d'un réseau local
- Contrôler le trafic depuis l'extérieur (WAN) vers l'intérieur d'un réseau local

- Généralités
  - Une Liste d'Accès est une séquence d'actions d'autorisation (permit) ou d'interdiction (deny) sur des adresses ou des protocoles de couches supérieures.
  - Il existe différents types de Liste d'Accès:
    - Standard (Standard)
    - Etendue (Extended)
    - Nommée (Named)
    - Dynamiques



## • Les numéros de Listes d'Accès

Numéro de Liste d'Accès	Description
1 à 99	Access List Standard IP
100 à 199	Access List Etendue IP
200 à 299	Protocole Type-Code Access List
300 à 399	DECnet Access List
400 à 499	XNS Access List Standard
500 à 599	XNS Access List Etendue
600 à 699	Apple Talk Access List
700 à 799	Adresses MAC Acces List
800 à 899	IPX Access List Standard
900 à 999	IPX Access List Etendue
1000 à 1099	IPX SAP Access List
1100 à 1199	Adresses MAC Acces List Etendue
1200 à 1299	IPX Adresses agrégées Access list
1300 à 1399	Access List Standard IP (extension)
2000 à 2699	Access List Etendue IP (extension)

• La syntaxe des Listes d'Accès


```
Router(config) #access-list access-list-number {deny|permit}
source [source-widcard] [log]
```

```
Router(config) #access-list access-list-number {deny|permit} source [source-widcard] destination destination-wildcard [precedence precedence] [tos tos] [established] [log] [time-range time-range-name]
```

## ACL standard ou étendue ?

- Les listes de contrôles standards filtrent l'accès :
  - à partir de l'adresse source uniquement.
- Les listes de contrôle étendues peuvent filtrer l'accès :
  - selon l'adresse de source et de destination ;
  - selon les types de protocole de transport (TCP, UDP)
  - et le numéro de port (couche application).

# Liste de conditions de l'ACL étendue



- Les Listes d'Accès nommées
  - Les Access-Lists nommées ne sont pas compatibles avec les releases inférieures à la Release IOS 11.2.
  - Un nom ne peut pas être utilisé pour plusieurs type d'Access-lists.
  - Usuellement, seuls les filtres de routes et de paquets peuvent utiliser les Access-lists nommées.
  - Utilisez no permit et no deny pour retirer des entrées individuelles de la liste

```
RTA(config) #ip access-list extended WEBONLY
RTA(config-ext-nacl) #permit tcp any 10.0.0.0 0.255.255.255 eq 80
RTA(config-ext-nacl) #deny ip any 10.0.0.0 0.255.255.255
RTA(config-ext-nacl) #permit ip any any
RTA(config-ext-nacl) #^Z

RTA#show access-lists
Extended IP access list WEBONLY
   permit tcp any 10.0.0.0 0.255.255.255 eq www
   deny ip any 10.0.0.0 0.255.255.255
   permit ip any any
```

- Rappels
  - Points à considérer avant de configurer des Listes de controle d'Accès
    - 1. Les Listes d'accès nommées ne sont pas compatibles avec des releases IOS plus anciennes que IOS 11.2.
    - 2. Toutes les Listes d'Accès n'acceptent pas un nom. Usuellement seules les Listes d'Accès de filtres de routes et de paquets sur des interfaces peuvent utiliser un nom.
    - 3. Une Liste d'Accès standard et une Liste d'Accès étendue ne peuvent pas avoir le même nom.

- Configuration
  - Liste d'Accès standard
  - Definit une liste d'accès IP standard en utilisant un nom:

```
router(config) # ip access-list standard name
```

1. Dans le mode de configuration access-list, spécifiez une ou plusieurs conditions permi ou deny:

```
router(config-std-nacl)# deny| permit {source [source-wildcard] | any}[log]
```

2. Exit access-list configuration mode:

```
router(config-std-nacl)# exit
```

Important!: Doit être appliquée sur le routeur le plus proche de la destination

- Configuration
  - Liste d'Accès étendue
  - Définit une liste d'accès IP étendue en utilisant un nom :

```
router(config) #ip access-list extended name
```

1. Dans le mode de configuration access-list, spécifiez une ou plusieurs conditions permit ou deny:

```
router(config-ext-nacl) # deny | permit protocol source source-wildcard
destination destination-wildcard [precedence precedence] [tos tos]
[established] [log] [time-range time-range-name]
```

2. Sortie du mode de configuration access-list :

```
router(config-ext-nacl) #exit
```

Important!: Doit être appliquée sur le routeur le plus proche de la source

- Les "Time-based Extended Access-list"
  - Utilisation d'une "time-based Access List" depuis l'IOS release 12.01(T) avec la commande *time-range* 
    - Bénéfice de l'utilisation de "Time based" Access List :
      - 1. Permet plus de controle sur l'autorisation d'accès à des ressources pour un utilisateur
      - 2. Fixe les politiques de sécurité "time-based" suivantes :
        - Périmètre de sécurité utilisant les fonctions "Cisco IOS Firewall" ou les Access Lists.
        - Confidentialité des données avec "Cisco Encryption Technology" ou IP Security Protocol (IPSec).
      - 3. Fonctions de politiques de routage et mise en file d'attente améliorées
      - 4. Efficacité pour le coût de reroutage automatique de trafic
      - 5. Supporte la qualité de service (QoS), service-level agreements (SLAs) quand les fournisseurs de service peuvent changer dynamiquement le Committed Access rate (CAR).
      - 6. Controle des messages de "logging"

- Les "Time-based Extended Access-list"
  - Configuration
  - 1. Définir un nom d'intervalle de temps:

```
router(config) #time-range time-range-name
```

2. Utilisez les commandes periodic et absolute:

```
router(config-time-range)# periodic days-of-the-week hh:mm

to[days-of-the-week] hh:mm
```

router(config-time-range) # absolute [start time date] [end time date]

3. Sortie du mode de configuration intervalle de temps:

router(config-time-range) #exit

- Les "Time-based Extended Access-list"
  - Configuration Exemple
  - Seules les listes d'accès nommées ou étendues IP et IPX peuvent utiliser des intervalles de temps.
  - Dans la configuration ci-dessous, RTA est configuré avec la liste-d'accès nommée STRICT et deux intervalles de temps, NO-HTTP et UDP-YES:
    - L'instruction deny empêche le trafic web les jours de la semaine de 8h à 18h.
    - L'instruction permit autorise le trafic UDP le week-end de 12h à 20h

```
RTA(config) #time-range NO-HTTP

RTA(config-time-range) #periodic weekdays 8:00 to 18:00

RTA(config-time-range) #exit

RTA(config) #time-range UDP-YES

RTA(config-time-range) #periodic weekend 12:00 to 20:00

RTA(config-time-range) #exit

RTA(config) #ip access-list extended STRICT

RTA(config-ext-nacl) #deny tcp any any eq http time-range NO-HTTP

RTA(config-ext-nacl) #permit udp any any time-range UDP-YES

RTA(config-ext-nacl) #deny udp any any range netbois-ns netbios-ss

RTA(config-ext-nacl) #permit ip any any
```


- Configuration de commentaires
  - Rend la configuration des ACLs plus facile à lire
  - Disponible depuis la release 12.0.2(T) de l'IOS Cisco
  - Commande:
    - router (config) #access-list access-list number remark remarque
    - router(config-std-nacl) #remark remarque

```
RTA(config) #access-list 101 remark Autorise Admin Sous-réseau Telnet vers Serveurs RTA(config) #access-list 101 permit tcp 192.168.1 0.0.0.255 172.16.1.0 0.0.0.255 eq 23 RTA(config) #access-list 101 deny tcp any 172.16.1.0 0.0.0.255 eq 23 RTA(config) #access-list 101 remark autorise SNMP pour Admin du host uniquement RTA(config) #access-list 101 permit udp host 192.168.1.250 any eq 161 RTA(config) #access-list 101 deny udp any any eq 161 RTA(config) #access-list 101 permit ip any any
```


- Appliquer des Access-Lists
- Les listes de contrôle d'accès sont appliquées à:
  - Une ou plusieurs interfaces
  - Pour du trafic entrant ou sortant
- Rappelez-vous que vous pouvez appliquer un liste de contrôle d'accès par protocole, par interface et par direction (in ou out)
- Les Accès-List en sortie demandent moins de temps CPU que les listes d'accès en entrées et par conséquent sont préférables.
- Commande:
  - Router(config-if)#ip access-group access-list-number | access-list-name in | out


- Listes d'accès dynamiques Lock and Key
  - 1. Vous voulez permettre à un utilisateur ou à un groupe d'utilisateurs d'accéder de manière sécurisée à un host de votre réseau protégé via Internet.
    - "Lock-and-Key" authentifie l'utilisateur permet un accès limité au travers de votre routeur pare-feu mais uniquement pour ce host ou ce sous-réseau et pour une durée déterminée.
  - 2. Vous voulez que certains utilisateurs d'un réseau distant accèdent à un host du réseau d'entreprise protégé par un pare-feu.
    - "Lock and Key" requiert l'authentification des utilisateurs avant d'autoriser l'accès à des hosts protégés.

- Listes d'accès dynamiques Lock and Key
  - Fonctionnement




- Listes d'accès dynamiques Lock and Key
  - Fonctionnement





- Listes d'accès dynamiques Lock and Key
  - Fonctionnement






1. L'utilisateur ouvre une session Telnet vers un routeur pare-feu configuré pour "Lock and Key"

- Listes d'accès dynamiques Lock and Key
  - Fonctionnement

#### Site d'entreprise




#### 2. IOS sur Routeur

- a- Le routeur reçoit un paquet Telnet
- b- Le routeur ouvre une session Telnet
- c- Le routeur demande un nom d'utilisateur et un mot de passe
- d- Le routeur réalise l'authentification avec le serveur TACACS+
- e- Si l'authentification est réussie, la connexion Telnet est libérée
- f- L'IOS Cisco crée une entrée temporaire dans la liste d'accès dynamique

- Listes d'accès dynamiques Lock and Key
  - Fonctionnement






3. L'utilisateur échange des données à travers le pare-feu

- Listes d'accès dynamiques Lock and Key
  - Fonctionnement






- 4. L'IOS efface l'entrée temporaire de la liste d'accès quand une durée configurée est atteinte ou lorsque l'administrateur efface cette entrée.
  - La durée peut un temps donné ou une valeur absolue.
  - L'entrée temporaire de la liste d'accès n'est pas automatiquement effacée lorsque l'utilisateur termine la session .

- Listes d'accès dynamiques Lock and Key
  - Configuration
  - Définition d'une liste d'accès dynamique
  - RTA(config)#access-list 101 permit tcp any host 192.168.1.1 eq telnet RTA(config)#access-list 101 dynamic UNLOCK timeout 120 permit ip any any RTA(config)#int s0 RTA(config-if)#ip acces-group 101 in
  - timeout xxx, dans cette commande est un timeout absolu

- Listes d'accès dynamiques Lock and Key
  - Configuration Authentification
  - Utilisation de sa propre base de données locale ou centrlisée sur un serveur RADIUS ou TACACS+.
  - Configuration utilisant une base de données locale pour l'authentification
    - RTA(config)#username uh1 password ensak RTA(config)#line vty 0 4 RTA(config-line)#login local
  - L'étape finale pour configurer "Lock and Key" est d'autoriser le routeur à créer une entrée d'accès temporaire dans la liste d'accès dynamique.
    - router#access-enable [host] [timeout minutes]
    - La valeur "idle timeout" (dans cette commande) doit être inférieur à la valeur absolue du timeout.
  - Configuration des lignes VTY
    - RTA(config)#line vty 0 4
      RTA(config-line)#autocommand access-enable host timeout 20
    - autocommand access-enable : L'accès au travers du pare-feu est crée chaque fois que l'utilisateur s'authentifie via Telnet.

• Filtrage de sessions



- Comment autoriser le trafic permis à entrer et d'interdire le trafic non autorisé
- Filtrage du trafic basé 6 bits de code TCP :
  - URG (Urgent)
  - PSH (Push)
  - RST (Reset)
  - FIN (Finish)
  - ACK (Acknowledgement)
  - SYN (Synchronization)
- Les hosts utilisent TCP pour établir une connexion en trois étapes. Cet échange utilise les bits SYN et ACK.
- La liste d'accès étendue peut vérifier si un paquet fait partie d'une connexion déjà établie (Established)

- Filtrage de sessions
  - Argument "Established"
  - established argument utilisé avec le mot clé TCP dans une liste d'accès étendue (UDP, ICMP et tous les autres protocoles ne peuvent pas utiliser cet argument)
    - router(config) #access-list access-list-number permit tcp source-address source-mask destination-address destination-mask established
    - Exemple:

```
access-list 101 permit tcp any 192.168.1.0 0.0.0.255 established access-list 101 permit icmp any any access-list 101 permit udp any any eq 53 access-list 101 deny ip any 192.168.1.0 0.0.0.255 access-list 101 permit ip any any
```

- Reflexive Acces-List
- Les listes d'accès "Reflexive" permettent de filtrer le trafic du réseau sur la base des informations de session des protocoles situés au-dessus d'IP.
- Comme pour l'argument established
  - Les listes d'accès "Reflexive":
    - Autorisent les sessions issues de l'intérieur du réseau.
    - Interdisent les sessions issues de l'extérieur du réseau.


- Contrairement à l'argument established
  - Les listes d'accès "Reflexive":
    - Fonctionnent pour tous les protocoles et pas uniquement TCP.
    - Réalisent une correspondance dynamique entre le trafic entrant et les paramètres du trafic sortant.
- Peuvent être définies uniquement avec les listes d'accès étendues nommées
- Moyen très efficace pour sécuriser un réseau car elle évite la majorité des cas de "spoofing" ou de déni de service (DoS).
- Fournit un controle accru sur le trafic entrant et simple à utiliser

- Reflexive Acces-List
  - Configuration

```
interface Serial 1
 description Accès à Internet via cette interface
 ip access-group filtresentrants in
 ip access-group filtressortants out
ip reflexive-list timeout 120
ip access-list extended filtresortants
 permit tcp any any reflect tcptraffic
ip access-list extended filtresentrants
 permit bgp any any
 permit eigrp any any
  deny icmp any any
  evaluate tcptraffic
```

1. Crée la liste d'accès

- Reflexive Acces-List
  - Configuration



- Reflexive Acces-List
  - Configuration


```
interface Serial 1
description Accès à Internet via cette interface
ip access-group filtresentrants in
ip access-group filtressortants out
!
ip reflexive-list timeout 120
!
ip access-list extended filtresortants
permit tcp any any reflect tcptraffic
!
ip access-list extended filtresentrants
permit bgp any any
permit eigrp any any
deny icmp any any
evaluate tcptraffic
```

- 1. Crée la liste d'accès
- 2. Crée le filtre
- 3. l'applique à une interface

- Reflexive Acces-List
  - Fonctions des listes d'accès "Reflexive"
  - Les listes d'accès "Reflexive" contiennent des critères pour définir des accès ou entrées conditionnelles et temporaires.
    - Création d'une nouvelle session depuis l'intérieur du réseau et fermeture de celle-ci quand elle se termine.
  - Evaluation de ces entrées en séquence et lorsqu'une correspondance est trouvée, l'évaluation est terminée.
  - Difficile à tromper car plusieurs critères de filtrage sont vérifiés avant de permettre l'accès

- Reflexive Acces-List
  - Caractéristiques d'une entrée temporaire
  - Toujours une entrée de type "permit"
  - Spécifie le même protocole que le paquet original sortant
  - Spécifie les mêmes ports source et destination (TCP et UDP) que le paquet original sortant, sauf que les numéros de ports sont croisés.
  - Pour les protocoles qui n'ont pas de numéros de ports tel ICMP et IGMP d'autres critères sont spécifiés. Par exemple le type de paquet pour ICMP.
  - Le trafic entrant est évalué avec l'entrée de la liste d'accès "Reflexive" jusqu'à ce que cette entrée expire. Si le paquet entrant correspond avec les critères de l'entrée celui-ci est acheminé dans le réseau.
  - L'entrée expirera lorsque le dernier paquet de la session passera sur l'interface.
  - Si aucun paquet pour cette session n'est détecté pendant une durée déterminée (timeout) l'entrée expire. Les entrées temporaires de la liste d'accès "Reflexive" sont effacées en fin de session.

- Reflexive Acces-List
  - Exemple
  - Les listes d'accès "Reflexive" sont configurées sur l'interface externe Serial 1



• Ceci évite que du trafic IP entre par le routeur et dans le réseau interne sans qu'une session soit déjà établie depuis l'intérieur du réseau

- Reflexive Acces-List
  - Commandes de configuration
    - 1. Définition d'une liste d'accès étendue nommée qui sera appliquée à l'interface de sortie.

Router(config)#ip access-list extended extended-list-name

2. Configuration de la liste d'accès étendue nommée pour une entrée décrivant du trafic.

Router(config-ext-nacl)#permit ip-protocol any any reflect name [timeout seconds]

3. Application de la liste d'accès à l'interface de sortie

Router(config-if)#ip access-group extended-list-name out

- Reflexive Acces-List
  - Commandes de configuration
    - 4. Définition d'une liste d'accès étendue nommée qui va filtrer le trafic entrant.

Router(config)#ip access-list extended extended-list-name

5. Configuration cette liste d'accès étendue nommée pour évaluer le trafic entrant.

Router(config-ext-nacl)#evaluate name

- Reflexive Acces-List
  - Commandes de configuration
    - 6. Application de la liste d'accès étendue nommée à l'interface externe pour du trafic entrant.


Router(config-if)#ip access-group extended-list-name in

7. (Option) Spécification d'un timeout global pour les entrées de la liste d'accès "Reflexive".

Router(config)#ip reflexive-list timeout seconds

- Les entrées des listes d'accès "reflexive" expirent si aucun paquet pour la session n'a été détecté pendant une durée prédéterminée.
- Le timeout global par défaut est de 300 sec.

- Reflexive Acces-List
  - Exemple de configuration



- Création de la liste d'accès "reflexive"
  - RTA(config) #ip access-list extended SORTIE
  - RTA(config-ext-nacl) #permit ip any any reflect Trafic permis
    - RTA(config-ext-nacl) #exit
    - RTA(config)#interface serial0
    - RTA(config-if) #ip access-group SORTIE out
- Création d'une liste d'accès qui correspond au trafic entrant
  - RTA(config) #ip access-list extended ENTREE
    - RTA(config-ext-nacl)#evaluate Trafic\_permis
  - RTA(config-ext-nacl) #exit
    - RTA(config)#interface serial0
    - RTA(config-if) #ip access-group ENTREE in
- Si on le désire, un timeout global peut être fixé
  - RTA(config) #ip reflexive-list timeout 200