# **Network Load Balancing**


## I. Giới thiệu

- Như chúng ta đã biết trong hệ thống mạng khi cần cân bằng tải cho những dịch vụ như: Web,
   Mail, FTP, VPN, File, Print service... thì chúng ta cần phải cấu hình hệ thống Load Balancing hoặc Clustering.
- Trong bài này tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách cấu hình dịch vụ Network Load Balancing trên
   Windows Server 2008 để cân bằng tải cho hệ thống Web
- Bài lab bao gồm các bước:
  - 1. Cài đặt Network Load Balancing
  - 2. Cấu hình Network Load Balancing
  - 3. Máy Client kiểm tra

# II. Chuẩn bị

Máy	IP Address	Subnet Mask	Primary DNS	Yêu cầu
DC	192.1.1.1	255.255.255.0	192.1.1.1	Đã lên DC
www1	192.1.1.2	255.255.255.0	192.1.1.1	Đã cài role IIS 7
www2	192.1.1.3	255.255.255.0	192.1.1.1	Đã cài role IIS 7

## III. Mô hình




#### IV. Thực hiện

#### 1. Cài đặt Network Load Balancing trên Web Server 1 và Web Server 2

- M
   ö Server Manager t
   ù Administrative Tools
- Trong cửa số Server Manager, Right click Features chọn Add Features




- Trong cửa sổ Select Features, đánh dấu chọn Network Load Balancing, chọn Next



- Trong cửa số Confirm Installation Selections chọn Install
- Trong cửa số Installation Results, kiếm tra cài đặt thành công, chọn Close
- 2. Cấu hình Network Load Balancing trên Web Server 1


#### Bước 1: Tạo Netwok Load Balancing Cluster và add Web Server 1 vào Cluster

- Mở Network Load Balancing Manager từ Administrative Tools
- Right click Network Load Balancing Clusters chon New Cluster




- Trong hộp thoại New Cluster: Connect, nhập địa chỉ Web Server 1 (192.1.1.2) vào ô
   Host, chọn Connect
- Kiềm tra trong ô Interface available for configuring a new cluster xuất hiện Interface của
   Web Server 1,chọn Next
- Trong hộp thoại New Cluster: Host Parameter, chọn Priority=1, các thông số khác để
  mặc định, chọn Next
- Trong hộp thoại New Cluster IP Addresses, chọn Add
- Trong hôp thoại Add IP Address nhập:
- IPv4 Address: 192.1.1.100
- Subnet mask: 255.255.255.0
- chon OK
- Trong hộp thoại New Cluster IP Addresses, chọn Next


- Trong hộp thoại New Cluster: Parameters, nhập thông số như trong hình, chọn Next




- Trong hộp thoại New Cluster: Port Rules chọn Edit



- Trong hộp thoại Add/Edit Port Rule, cấu hình các thông tin như trong hình, chọn OK




- Trong hộp thoại New Cluster: Port Rules chọn Finish
- Trong cửa sổ **Network Load Balancing Manager** kiểm tra kết quả như trong hình




Bước 2: Add Web Server 2 vào Cluster

Trong cửa sổ Network Load Balancing Manager, Right click trên www.liveclub.local chọn


#### **Add Host to Cluster**




- Trong hộp thoại Add Host to Cluster: Connect, nhập địa chỉ của Web Server 2 (192.1.1.3)
   vào ô Host, chọn Connect
- Kiểm tra xuất hiện Interface của máy Web Sever 2, chọn Next



Trong hộp thoại Add Host to Cluster: Host Parameter, chọn Priority=2, các thông tin còn lại
 để mặc định, chọn Next



- Trong hộp thoại Add Host to Cluster: Port Rule chọn Finish
- Trong cửa sổ Network Load Balancing Manager: kiểm tra kết quả như trong hình





Bước 3: Kiểm tra trên 2 máy Web Server và DNS của máy DC

Mở Command line, gõ lệnh ipconfig /all, kiểm tra trên 2 máy Web Server đã được gán Cluster

virtual IP: 192.169.3.100

```
Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe
                                                                                                       C:\Users\Administrator>ipconfig /all
Windows IP Configuration
    Host Name
                                                    www1
   Primary Dns Suffix
Node Type . . . . IP Routing Enabled.
WINS Proxy Enabled.
                                                    Hybrid
Ethernet adapter Local Area Connection:
    Connection Copyright@i2010 LiveClubHoaSen
    Description . . .
Physical Address.
DHCP Enabled. . .
                                                    Intel(R) PRO/1000 MT Network Connection 02-BF-CO-01-01-64
                                                    No
Yes
192.1.1.2(Preferred)
255.255.255.0
192.1.1.100(Preferred)
255.255.255.0
    Subnet Mask .
IPv4 Address.
    Subnet Mask . .
Default Gateway
    192.1.1.1
Enabled
```





```
Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe - nslookup

Microsoft Windows [Version 6.0.60021
Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Administrator\nslookup
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
Default Server: UnKnown
Address: 192.1.1.1

> www.liveclub.local
Server: UnKnown
Address: 192 Copyright@ 2010 LiveClubHoaSen

Name: www.liveclub.local
Address: 192.1.1.100

>
```

## 3. Máy Client kiểm tra truy cập vào Web Site của 2 Web Server

- Mở Internet explorer, truy cập vào địa chỉ của Web Server 1 <a href="http://192.1.1.2">http://192.1.1.2</a> .Kiểm tra truy cập thành công
- Truy cập vào địa chỉ của Web Server 2 <a href="http://192.1.1.3">http://192.1.1.3</a>. Kiểm tra truy cập thành công


# 4. Máy Client kiểm tra truy cập vào Web Site bằng Cluster Virtual IP

Mở Internet explorer, vào địa chỉ <a href="http://www.liveclub.local">http://www.liveclub.local</a>. Kiểm tra truy cập thành công



#### 5. Stop Default Web Site của Web Server 1

- Mo Internet Information Service (IIS) Manager tù Administrative Tools
- Bung Site, Right click Default Web Site chon Manage Web Site, chon Stop



## 6. Máy Client kiểm tra truy cập vào Web Site bằng Cluster Virtual IP

Mở Internet explorer, truy cập vào địa chỉ <a href="http://www.liveclub.local">http://www.liveclub.local</a> . Kiểm tra truy cập thành công

