25. 何谓微内核技术?在微内核中通常提供了哪些功能?

答:把操作系统中更多的成分和功能放到更高的层次(即用户模式)中去运行,而留下一个尽量小的内核,用它来完成操作系统最基本的核心功能,称这种技术为微内核技术。在微内核中通常提供了进程(线程)管理、低级存储器管理、中断和陷入处理等功能。

第二章


1. 什么是前趋图? 为什么要引入前趋图?

答: 前趋图(Precedence Graph)是一个有向无循环图,记为 DAG(Directed Acyclic

Graph),用于描述进程之间执行的前后关系。

2. 画出下面四条语句的前趋图:

S1=a:=x+y; S2=b:=z+1; S3=c:=a-b; S4=w:=c+1; 答: 其前趋图为:



3. 为什么程序并发执行会产生间断性特征?

答:程序在并发执行时,由于它们共享系统资源,为完成同一项任务需要相互合作,致使这些并发执行的进程之间,形成了相互制约关系,从而使得进程在执行期间出现间断性。

4. 程序并发执行时为什么会失去封闭性和可再现性?

答:程序并发执行时,多个程序共享系统中的各种资源,因而这些资源的状态由 多个程序改变,致使程序运行失去了封闭性,也会导致其失去可再现性。

5. 在操作系统中为什么要引入进程概念? 它会产生什么样的影响?

答:为了使程序在多道程序环境下能并发执行,并对并发执行的程序加以控制和描述,在操作系统中引入了进程概念。

影响: 使程序的并发执行得以实行。

6. 试从动态性,并发性和独立性上比较进程和程序?

答: (1) 动态性是进程最基本的特性,表现为由创建而产生,由调度而执行,因得不到资源而暂停执行,由撤销而消亡。进程有一定的生命期,而程序只是一组有序的指令集合,是静态实体。

- (2) 并发性是进程的重要特征,同时也是 0S 的重要特征。引入进程的目的 正是为了使其程序能和其它进程的程序并发执行,而程序是不能并发执行的。
- (3)独立性是指进程实体是一个能独立运行的基本单位,也是系统中独立 获得资源和独立调度的基本单位。对于未建立任何进程的程序,不能作为独立单 位参加运行。
- 7. 试说明 PCB 的作用,为什么说 PCB 是进程存在的惟一标志?

答: PCB 是进程实体的一部分,是操作系统中最重要的记录型数据结构。作用是使一个在多道程序环境下不能独立运行的程序,成为一个能独立运行的基本单位,成为能与其它进程并发执行的进程。OS 是根据 PCB 对并发执行的进程进行控制和管理的。

8. PCB 提供了进程管理和进程调度所需要的哪些信息?

进程管理: 通用寄存器、指令计数器、程序状态字、用户栈指针

进程调度: 进程状态、进程优先级、事件、其他信息

- 9. 进程控制块的组织方式有哪几种? 线性方式、链接方式、索引方式
- 10. 何谓操作系统内核?内核的主要功能是什么?

现在操作系统一般将 0S 划分为若干层次,再将 0S 的不同功能分别设置在不同的层次中。通常将一些与硬件紧密相关的模块(如中断处理程序等)、各种常用设备的驱动程序以及运行频率较高的模块(如时钟管理、进程调度和许多模块所公用的一些基本操作),都安排在紧靠硬件的软件层次中,将它们常驻内存,即通常被称为的 0S 内核。

支撑功能:中断处理、时钟管理、原语操作 资源管理功能:进程管理、存储器管理、设备管理

- 11. 试说明进程在三个基本状态之间转换的典型原因。
- 答: (1) 就绪状态→执行状态: 进程分配到 CPU 资源
 - (2) 执行状态→就绪状态: 时间片用完
 - (3) 执行状态→阻塞状态: I/0 请求
 - (4) 阻塞状态→就绪状态: I/0 完成
- 12. 为什么要引入挂起状态? 该状态有哪些性质?
- 答:引入挂起状态处于五种不同的需要:终端用户需要,父进程需要,操作系统需要,对换需要和负荷调节需要。处于挂起状态的进程不能接收处理机调度。
- 13. 在进行进程切换时, 所要保存的处理机状态信息有哪些?
- 答: 进行进程切换时, 所要保存的处理机状态信息有:
- (1) 进程当前暂存信息
- (2) 下一指令地址信息
- (3) 进程状态信息
- (4) 过程和系统调用参数及调用地址信息。
- 14. 试说明引起进程创建的主要事件。
- 答: 引起进程创建的主要事件有: 用户登录、作业调度、提供服务、应用请求。
- 15. 试说明引起进程被撤销的主要事件。
- 答:引起进程被撤销的主要事件有:正常结束、异常结束(越界错误、保护错、 非法指令、特权指令错、运行超时、等待超时、算术运算错、I/0 故障)、外 界干预(操作员或操作系统干预、父进程请求、父进程终止)。
- 16. 在创建一个进程时所要完成的主要工作是什么?
- 答: (1) OS 发现请求创建新进程事件后,调用进程创建原语 Creat();
 - (2) 申请空白 PCB;
 - (3) 为新进程分配资源;
 - (4) 初始化进程控制块;
 - (5) 将新进程插入就绪队列。
- 17. 在撤销一个进程时所要完成的主要工作是什么?
- 答: (1)根据被终止进程标识符,从 PCB 集中检索出进程 PCB,读出该进程状态。
- (2) 若被终止进程处于执行状态,立即终止该进程的执行,置调度标志真, 指示该进程被终止后重新调度。
- (3) 若该进程还有子进程,应将所有子孙进程终止,以防它们成为不可控进程。
 - (4) 将被终止进程拥有的全部资源, 归还给父进程, 或归还给系统。
- (5) 将被终止进程 PCB 从所在队列或列表中移出,等待其它程序搜集信息。
- 18. 试说明引起进程阻塞戒被唤醒的主要事件是什么?
- 答: a. 请求系统服务; b. 启动某种操作; c. 新数据尚未到达; d. 无新工作可做。

- 19. 为什么要在 0S 中引入线程?
- 答: 在操作系统中引入线程,则是为了减少程序在并发执行时所付出的时空开销,使 OS 具 有更好的并发性,提高 CPU 的利用率。进程是分配资源的基本单位,而线程则是系统调度的基本单位。
- 20. 试说明线程具有哪些属性?
- 答: (1)轻型实体(2)独立调度和分派的基本单位(3)可并发执行(4)共享进程资源。
- 21. 试从调度性,并収性,拥有资源及系统开销方面对进程和线程进行比较。
- 答: (1) 调度性。线程在 OS 中作为调度和分派的基本单位,进程只作为资源拥有的基本单位。
 - (2) 并发性。进程可以并发执行,一个进程的多个线程也可并发执行。
- (3)拥有资源。进程始终是拥有资源的基本单位,线程只拥有运行时必不可少的资源,本身基本不拥有系统资源,但可以访问隶属进程的资源。
- (4) 系统开销。操作系统在创建、撤消和切换进程时付出的开销显著大于 线程。
- 23. 何谓用户级线程和内核支持线程?
- 答: (1) 用户级线程:仅存在于用户空间中的线程,无须内核支持。这种线程的创建、撤销、线程间的同步与通信等功能,都无需利用系统调用实现。用户级线程的切换通常发生在一个应用进程的诸多线程之间,同样无需内核支持。
- (2) 内核支持线程:在内核支持下运行的线程。无论是用户进程中的线程,还是系统线程中的线程,其创建、撤销和切换等都是依靠内核,在内核空间中实现的。在内核空间里还为每个内核支持线程设置了线程控制块,内核根据该控制块感知某线程的存在并实施控制。
- 24. 试说明用户级线程的实现方法。
- 答:用户级线程是在用户空间中的实现的,运行在"运行时系统"与"内核控制线程"的中间系统上。运行时系统用于管理和控制线程的函数的集合。内核控制线程或轻型进程 LWP 可通过系统调用获得内核提供服务,利用 LWP 进程作为中间系统。
- 25. 试说明内核支持线程的实现方法。
- 答:系统在创建新进程时,分配一个任务数据区 PTDA,其中包括若干个线程控制块 TCB 空间。创建一个线程分配一个 TCB,有关信息写入 TCB,为之分配必要的资源。当 PTDA 中的 TCB 用完,而进程又有新线程时,只要所创建的线程数目未超过系统允许值,系统可在为之分配新的 TCB;在撤销一个线程时,也应回收线程的所有资源和 TCB。
- 26. 多线程模型有哪几种类型? 多对一模型有何优缺点?

多对一模型、一对一模型和多对多模型。

多对一模型的主要缺点在于,如果一个线程在访问内核时发生阻塞,则整个进程都会被阻塞;此外,在任一时刻,只有一个线程能够访问内核,多个线程不能同时在多个处理机上运行。

第三章

- 1. 高级调度不低级调度的主要任务是什么?为什么要引入中级调度? 答:高级调度的主要任务是根据某种算法,把外存上处于后备队列中的那些作业调入内存。低级调度是保存处理机的现场信息,按某种算法先取进程,再把处理器分配给进程。引入中级调度的主要目的是为了提高内存利用率和系统吞吐量。使那些暂时不能运行的进程不再占用内存资源,将它们调至外存等待,把进程状态改为就绪驻外存状态或挂起状态。
- 处理机调度算法的共同目标是什么?批处理系统的调度目标又是什么? 共同目标:资源利用率,公平性,平衡性,策略强制执行。 批处理系统的调度目标:平均周转时间短,系统吞吐量高,处理机利用率高。