☐ Lab 1: Cài đặt pfSense trên Proxmox VE

@ Mục tiêu:

- Cài pfSense dạng máy ảo trên Proxmox.
- Thiết lập 2 card mạng (WAN và LAN).
- Truy cập giao diện web quản trị pfSense từ máy client.

X Yêu cầu chuẩn bị:


- Một server đã cài Proxmox VE (có thể cài trên máy thật hoặc máy ảo nested).
- File ISO pfSense (tåi từ: https://www.pfsense.org/download/)
- Máy tính client trong cùng mạng hoặc máy ảo chạy song song trên Proxmox

♣ Bước 1: Upload file ISO pfSense

- 1. Truy cập giao diện web Proxmox: https://<IP-Proxmox>:8006
- 2. Vào Datacenter > Storage (local) > ISO Images
- 3. Bấm "Upload" → chọn file ISO pfSense

☐ Bước 2: Tạo máy ảo pfSense


- 1. Bấm Create VM:
 - o **Node**: chọn node Proxmox
 - o VM ID và Name: đặt tên pfSense
- 2. **OS**:



o ISO Image: chọn ISO pfSense đã upload

o Type: Other


3. **System**:



BIOS: SeaBIOS hoặc OVMF (UEFI) đều được


o Machine: Default

4. Hard Disk:




Bus/Device: IDE Size: ≥10GB, 16GB

5. **CPU**:




 Sockets và Cores: được đặt tùy thuộc vào cấu hình của pfsense cần hiệu suất cao hay bình thường.

6. **Memory**:




o RAM: 4096MB

7. Network:




- Net0: chọn bridge mạng chính (vmbr0) gán làm WAN
- o (Tạm thời chỉ cần 1 NIC, lát nữa thêm LAN sau)



Bước 3: Cài đặt pfSense

1. Start VM → Console → thực hiện cài đặt:








VS ZFS vs UFS trong pfSense		
Tiêu chí	ZFS	UFS 🗇
Hiệu năng	Hiệu năng tốt hơn trong môi trường có RAM đủ (ít nhất 8GB); hỗ trợ RAID-Z, cache, nén dữ liệu	Hiệu năng ổn định, phù hợp với hệ thống có cấu hình thấp
Yêu cầu phần cứng	Yêu cầu RAM cao (tối thiểu 8GB, khuyến nghị 16GB trở lên)	Ít tốn RAM hơn, chạy tốt với 1–2GB RAM
Khả năng khôi phục	Có snapshot, tự sửa lỗi bit rot, kiểm tra checksum, khôi phục hệ thống dễ hơn	Không có snapshot, nếu lỗi hệ thống file thì phục hồi khó khăn hơn
Tính năng nâng cao	Hỗ trợ RAID, nén, snapshot, gửi/nhận dữ liệu (zfs send/recv)	Tính năng đơn giản, phù hợp với hệ thống nhẹ
Dễ cấu hình	Phức tạp hơn, nhiều tùy chọn trong cài đặt (pool, mirror, RAID-Z, v.v.)	Dễ dàng, ít tùy chọn hơn
Ứng dụng phù hợp	Hệ thống lớn, yêu cầu độ tin cậy cao, nhiều ổ đĩa, cần snapshot	Thiết bị nhúng, router đơn giản, máy ảo nhỏ gọn
Khả năng mở rộng	Mở rộng tốt, có thể thêm ổ đĩa vào pool	Không linh hoạt khi mở rộng dung lượng

📌 Khi nào chọn ZFS?

- Bạn cài đặt pfSense trên một máy chủ vật lý có nhiều RAM (≥ 8GB)
- Bạn muốn dùng tính năng snapshot, khôi phục hệ thống, kiểm tra lỗi dữ liệu
- Bạn sử dụng nhiều ổ đĩa (RAID-Z, mirror...)

📌 Khi nào chọn UFS?

- Bạn cài pfSense trên thiết bị nhúng, máy ảo hoặc thiết bị có RAM thấp (< 4GB)
- Bạn cần hệ thống đơn giản, nhẹ, ít cần bảo trì
- Không cần snapshot hay tính năng cao cấp






🔖 Bước 4: Thêm card mạng LAN


- 1. Tắt máy ảo pfSense
- 2. Vào tab **Hardware** → bấm **Add** > **Network Device**
 - o Model: VirtIO (hoặc Intel E1000 nếu VirtIO không hoạt động)
 - o Bridge: tạo riêng hoặc chọn vmbr1 (LAN riêng biệt)
 - Đặt name: Net1 (đây sẽ là LAN)


D Bước 5: Cấu hình card mạng trong pfSense

- 1. Start lai pfSense → console sẽ hỏi:
 - o WAN interface: chọn **vtnet0** (hoặc em0 tùy cấu hình)
 - o LAN interface: chon vtnet1
- 2. Sau đó pfSense sẽ gán IP mặc định cho LAN: 192.168.1.1/24


Bước 6: Truy cập Web GUI








Wizard / pfSense Setup / Time Server Information Step 3 of 9 Time Server Information Please enter the time, date and time zone. Time server hostname 1.vn.pool.ntp.org Enter the hostname (FQDN) of the time server. Timezone Asia/Ho_Chi_Minh Next





Update lên 2.7.2

✓ Kết quả đạt được

- Cài đặt thành công pfSense trên môi trường ảo hóa Proxmox.
- Cấu hình thành công 2 NIC: WAN (ra internet), LAN (phân phối nội bộ).
- Truy cập thành công giao diện web quản trị pfSense.