服务器端: 华为弹性云服务器 服务系统: WindowsServer 2012 64bit Rserve默认端口: 6311

(华为云服务器需要在网络安全组设置入方向规则并指定端口)

java项目所用jar包 REngine.jar RserveEngine.jar Rserve.jar

一、下载安装R

https://www.r-project.org/

- 二、设置系统环境变量
- 1、 下载安装以后,设置R相关的环境变量,本机安装(D:\R\R-3.3.2)

R_HOME 值为: D:\R\R-3.3.2

path 末尾添加 D:\R\R-3.3.2\bin;、

配置完成后运行CMD 输入 R 出现如下则R环境配置成功



三、安装并载入Rserve

在R中运行

四、启动Rserve服务

将Rserve安装目录D:\R\R-3.3.2\library\Rserve\libs\x64下三个文件拷到D:\R\R-3.3.2\library\Rserve\libs\x64下

方法1、在R中启动Rserve 直接使用Rserve()函数。

方法2、在"D:\R\R-3.3.2\library\Rserve\libs\x64"目录下运行CMD 输入命令 R CMD Rserve --help 出现下图说明Rserve可以启动



输入R CMD Rserve 成功启动

```
E:\R\R-3.3.2\bin\x64>R CMD Rserve
Rserve: Ok, ready to answer queries.
```

需要远程连接需要输入 R CMD Rserve -- RS-enable-remote

```
管理员: C:\Windows\system32\cmd.exe - R CMD

E:\R\R-3.3.2\bin\x64>R CMD Rserve --RS-enable-remote
Rserve: Ok, ready to answer queries.
```

五、Rserve的远程配置

查看Rserve配置

CMD下输入 R CMD Rserve --RS-settings 出现如下图

管理员: C:\Windows\system32\cmd.exe GA. E:\R\R-3.3.2\bin\x64>R CMD Rserve --RS-settings Rserve v1.7-3 config file: Rserv.cfg working root: /tmp/Rserv port: 6311 local socket: [none, TCP/IP used] authorization required: no plain text password: not allowed passwords file: [none] allow I/O: yes allow remote access: no control commands: no interactive: yes max.input buffer size: 262144 kB E:\R\R-3.3.2\bin\x64>_

```
1
     config file: Rserv.cfg 配置文件名称
     working root: R运行时工作目录 /tmp/Rserv
 2
     port: 6311
               通信端口
 3
     local socket: TCP/IP TCP/IP协议
 4
     authorization: 认证未开启
 5
 6
     plain text password: 不允许明文密码
     passwords file: 密码文件,未指定
8
     allow I/O: 允许IO操作
 9
     allow remote access: 远程访问未开启
     control commands: 命令控制未开启
10
     interactive: 允许通信
11
12
     max.input buffer size: 文件上传限制262mb
```

新建txt文本 内容如下

```
workdir /tmp/Rserv
1
2
      remote enable
 3
      fileio enable
 4
      interactive yes
 5
      port 6311
      maxinbuf 262144
 6
 7
      encoding utf8
 8
      control enable
9
      source start.R
10
      plaintext enable
```

另存为名称为Rserv后缀名为.cfg的Rserv Rserv.cfg

上述信息包含了一个start.R脚本。新建R脚本输入

```
cat("This is my Rserve!!")
print(paste("Server start at",Sys.time()))
```

DEMO:

```
1
     package com.shengtian.test;
2
     import org.rosuda.REngine.REXPMismatchException;
3
     import org.rosuda.REngine.Rserve.RConnection;
4
     import org.rosuda.REngine.Rserve.RserveException;
5
 6
7
     public class TestRserve {
8
         public static void main(String[] args) {
9
10
             try
11
12
                 TestRserve tr = new TestRserve();
13
                 tr.callRserve();
14
             }
             catch(Exception e)
15
16
                 e.printStackTrace();
17
18
             }
19
         }
20
21
          public void callRserve() throwsRserveException,REXPMismatc
     hException
22
23
24
              RConnection rcon
25
      = new RConnection("114.115.205.210"); //建立远程链接
26
             String rv =
27
     rcon.eval("R.version.string").asString();
                                                 //得到R版本信息
              double[] arr =
28
     rcon.eval("rnorm(10)").asDoubles();
                                             //通过R得到10个随机数
29
      返回数组
30
31
             System.out.println(rv);
        //输出版本信息
32
             for(double x:arr)
33
        //遍历集合
             {
                 System.out.println(x);
              }
         }
     }
```

运行结果:

副 问题 ■ 控制台 ⋈ ⑤ Palette

<已終止> TestRserve (1) [Java 应用程序] E:\Java\jdk1.8.0_91_x64\bin\javaw.exe (2016年12月7日 上午10:57:

R version 3.3.2 (2016-10-31)

- -0.18509232865452216
- -1.213817695939397
- -1.3766771974884509
- -0.05360709559867462
- -0.524695457192616
- -1.2816507772868144
- 1.4691166373849627
- 1.6151642041275724
- 0.8172439494150184
- -0.24387525204427207