# BSN-DDC 基础网络 Solidity 合约详细设计

V1.4

北京红枣科技有限公司 2021 年 12 月

# 修改记录

日期	版本	修改说明	修改者
2021.12.01	v1.0	版本初始化	
		1.721 业务主合约所对应的数据合约	
		及逻辑合约章节补充。	
		2.1155 业务主合约所对应的数据合约	
0004 40 00	1.0	及逻辑合约章节补充。	
2021.12.03	v1.0	3. 计费合约所对应的数据合约及逻辑	
		合约章节补充。	
		4. 权限合约所对应的数据合约及逻辑	
		合约章节补充。	
2021.12.04	v1.0	添加获取符号方法	
		1. 计费逻辑合约为充值账户充值添加	
	v1.1	事件。	
2021 12 00		2. 添加终端用户方法以及添加权限合	
2021.12.06		约事件	
		3. 针对 721、1155 的事件部分定义统	
		_	
		1. 优化合约整体结构以及相关交易时	
2021.12.11	v1.2	序图;	
		2. 文档部分内容进行了统一;	
0004.40.40		1.721 添加 lastDDCID 方法	
2021.12.13	v1.2	2.1155 添加 lastDDCID 方法	
		1. 细化了计费合约、权限合约、721	
2021.12.16	v1.2	以及 1155 所对应的逻辑合约所对应	
		的核心逻辑说明。	
0004 10 00	1.0	1. 权限逻辑合约的部分接口添加了账	
2021.12.20	v1.2	户状态检查。	

		1.1155 业务主逻辑合约的销毁和批量	
2021.12.27	v1.2	   销毁添加了权限控制逻辑。	
		1.1155 数据合约添加了 DDCID 列表字	
		段以及 DDCID 是否存在接口。	
		2.1155 逻辑合约生成 DDC、批量生成	
		DDC、安全转移、批量安全转移、	
		冻结、解冻、销毁以及批量销毁添	
2021.12.30	v1.2	加了 DDCID 是否存在检查,并对销	
		毁和批量销毁的调用者、入参以及	
		逻辑说明进行了更新。	
		3.721 和 1155 业务主逻辑合约针对冻	
		结和解冻扣除业务费的说明进行了	
		删除。	
		1.721 业务主逻辑合约添加安全生成	
		方法。	
		2.1155 生成和批量生成添加元数据参	
		数。	
		3.721 和 1155 业务主逻辑合约账户授	
2022.1.10	V1.3	权查询添加参数检查说明。	
		4.721 业务主逻辑合约安全转移元数	
		据参数类型更新。	
		5.1155 业务主逻辑合约销毁和安全销	
		毁参数说明、参数以及核心逻辑进	
		行了更新。	
2022.1.11	V1.3	1.3.6 改为 UUPS 代理模式。	
		1. 修改 3.1 的合约整体结构。	
2022.1.11	V1.3	2. 合约整体结构调整,逻辑合约和数	
	V 1.0	据合约进行了合并,并优化了所有	
		方法的核心逻辑说明;	

3. 计费合约删除了合约初始化方法, 更新了删除 DDC 业务费计费规则方	
更新了删除 DDC 业务费计费规则方	
法和删除 DDC 业务主合约授权方法	
的方法名和事件定义,同时部分方	
法的参数名的也有细微的调整;	
4. 权限合约删除了同属 leader 检验和	
leader 检验方法,并添加了同平台	
检验方法,以及更新了账户状态检	
查方法和查询方法所对应的方法	
名,以及添加账户定义为平台方添	
加账户,添加终端用户定义为运营	
方添加账户。	
1.1155 生成和批量生成方法名和名称	
2022.1.17 V1.3 进行重新定义,换成了安全生成和	
批量安全生成。	
1. 权限合约添加了账户 DID 授权数据	
结构以及跨平台检验和跨平台授权	
方法。	
2. 721 和 1155 添加了 URI 变更方法。	
3. 721 和 1155 的 DDC 对应的转移、	
安全转移以及批量安全转移的核心	
逻辑对应的同平台检验进行了修 2022.1.18 V1.4	
文UZZ.I.10 VI.4 订。	
4.1155 销毁和批量销毁添加 DDC 授	
权者也可以调用,同时添加了对	
owner 参数进行检查。	
5.1155 的 URI 设置对应的逻辑进行了	
微调,并添加了 DDC 授权者也可以	
进行调用。	

2022 1 20	\/1 4	1. DDC 业务费扣除事件通知添加	
2022.1.20	V1.4	ddcld 字段。	
2022 1 21	\/1 4	1. 跨平台授权中授权者和接收者账户	
2022.1.21	V1.4	添加了必须是平台方限制。	
2022.1.22	V1.4	1.721 添加名称符号设置方法	

# 目录

修改记录	录	2
1. 编写目	目的	6
2. 需求文	文档	6
3. 整体设	没计	7
3.1	合约整体结构	7
3.2	DDC 业务交易时序图	7
3.3	计费充值交易时序图	8
3.4	账户管理交易时序图	8
3.5	安全性设计说明	9
3.6	合约更新设计说明	9
4. 合约说	<b>没计</b>	10
4.1	BSN-DDC-计费合约	10
	4.1.1 功能介绍	10
	4.1.2 数据结构	10
	4.1.3 API 定义	11
4.2	BSN-DDC-721 业务主合约	17
	4.2.1 功能介绍	17
	4.2.2 数据结构	17
	4.2.3 API 定义	18
4.3	BSN-DDC-1155 业务主合约	28

	4.3.1	功能介绍	28
		数据结构	
		API 定义	
4 4		DDC-权限合约	
		功能介绍	
		数据结构	
		API 定义	
	4.4.3	API	41

# 1. 编写目的


为了让项目组成员以及各开放链盟链框架方对BSN-DDC合约的整体设计有一个全面详细的了解,同时为项目的开发、测试、验证、交付等环节提供原始依据以及开发指导,特此整理BSN-DDC合约整体设计规范方案说明文档。

# 2. 需求文档


需求文档引用 BSN-DDC\_需求说明书 V1.1.docx

# 3. 整体设计


# 3.1 合约整体结构




# 3.2 DDC 业务交易时序图



# 3.3 计费充值交易时序图



# 3.4 账户管理交易时序图



# 3.5 安全性设计说明

BSN-DDC 合约的整体设计目前采用 2 层设计模式,分别是代理合约和业务合约,业务合约只允许与之对应的代理合约进行调用,如:BSN-DDC-计费合约只允许 BSN-DDC-计费代理合约进行调用。

注:业务合约都需要定义相应的接口、业务处理在业务合约中进行实现。

# 3.6 合约更新设计说明

BSN-DDC 通过 UUPS(EIP-1822: Universal Upgradeable Proxy Standard)模式 实现其业务合约的可升级。每一个 BSN-DDC 的业务合约都有一个代理合约,每个代理合约的 Owner 都归 BSN-DDC 运营方所有。平台方或平台方业务合约通过调用代理合约访问其对应的业务合约。

- ▶ 业务合约的修改如下:
- 1. 继承 UUPSUpgradeable。该类库实现了 UUPS 代理设计的可升级机制。
- 2. 添加初始化方法 initialize()。用于代理合约部署时调用以进行合约的初始化操作。
- ▶ 业务合约的部署过程如下:
- 1. 部署业务合约。
- 2. 部署代理合约。部署时构造传参写入业务合约地址、initialize 的方法签名, 实现其与业务合约的映射以及初始化操作。
- ▶ 业务合约的升级过程如下:
- 1. 部署新版本的业务合约。
- 2. 调用当前代理合约中的 upgradeTo 方法。执行时传入新的业务合约地址,实现 其与新版本业务合约的映射,达到升级的目的。

# 4. 合约设计

# 4.1 BSN-DDC-计费合约

业务费:用于定义 BSN-DDC 业务费所对应的费用计量单位名称。

# 4.1.1 功能介绍

计费合约用于对参与 DDC 业务中的各方的链上账户进行统一管理,其中包括 计费规则的定义以及各种类型账户按照计费规则调用 DDC 合约所扣除的 DDC 业 务费。

各参与方的链上账户类型包含以下:

1. 运营方: 运营方在计费合约中所对应的账户。

2. 平台方:平台方在计费合约中所对应的账户。

3. 普通用户: 普通用户在计费合约中所对应的账户,每个普通用户只能所属于一个平台方。

# 4.1.2 数据结构

#### ➤ DDC 计费规则

编号	字段名	字段	类型	备注			
1.	业务主代理 合约地址	key	address	BSN-DDC-业务主代理合约 地址			
2.	计费规则集 合	value	FuncFee	BSN-DDC-业务主合约的每 个方法所对应的金额和 DDC 删除状态			
FuncFee	FuncFee						
1.	方法 sig 所 对应的业务 费	funcfee	mapping(bytes4 => uint32)	调用 BSN-DDC-业务主代理 合约方法 sig 和对应的业务 费			
2.	业务主代理 合约状态	used	bool	业务主代理合约的删除状态			

▶ 用户账户

编号	字段名	字段	类型	备注
1.	账户地址	key	address	用户账户地址
2.	账户余额	value	uint32	用户账户余额

# 4.1.3 API 定义

#### 4.1.3.1 充值

运营方、平台方用该 API 将账户的 DDC 业务费充值给下级用户。

▶ 输入参数:接收者账户、业务费额;

▶ 输出参数: 充值结果;

➤ 方法命名: recharge;

▶ 方法举例: recharge(address to,uint256 amount) returns (bool success);

▶ 事件: Recharge(address indexed from,address indexed to,uint256 amount);

▶ 核心逻辑

■ 检查充值的业务费额是否等于 0, 是则返回提示信息;

■ 检查接收者账户地址是否为 0 地址, 是则返回提示信息;

- 检查转出者账户与接收者账户是否相同,相同则返回提示信息;检查 转出者账户状态是否活跃,不活跃则返回提示信息;
- 检查接收者账户状态是否活跃,不活跃则返回提示信息;
- 检查转出者账户所对应的账户类型是否为运营方账户(运营方给平台方或终端账户进行充值)或检查转出者账户对应的账户 DID 与接收者账户的上级 DID 是否相同(运营方给平台方进行充值或平台方给终端账户进行充值)或检查转出者账户所对应的上级 DID 与接收者账户所对应的上级 DID 相同且转出者账户与接收者账户所对应的账户 DID 相同且接收者账户所对应的账户类型不是终端账户(平台方自己的链账户之间的相互充值),如果都不满足则返回提示信息;
- 检查转出者账户所对应的余额是否大于或等于充值的业务费额,不是则返回提示信息;
- 所有检查通过后则保存充值结果,最后触发事件;

#### ▶ 业务规则

- 运营方可以充值给平台方以及终端用户;
- 平台方可以充值所属自己平台的用户,不可以充值给其他平台方以及 其他平台方所属的用户;
- 用户不能调用该方法充值给任何账户;

#### ▶ 业务场景

- 平台方在运营方处充值,运营方调用充值 API 给平台方充值;
- 用户在某平台方充值,平台方调用充值 API 给该用户充值;

#### 4.1.3.2 运营账户充值

在业务费总量不足以满足当前业务时,运营方可以充值业务费总量。

- ▶ 输入参数: 充值业务费;
- ▶ 输出参数: 充值结果;
- ▶ 调用者:
- ▶ 方法命名: selfRecharge;
- ➤ 方法举例: selfRecharge(uint amount) returns (bool success);
- ▶ 事件: Recharge(address indexed from,address indexed to,uint256 amount);
- ▶ 核心逻辑:
  - 检查充值业务费是否等于 0, 不是则返回提示信息;
  - 检查调用者账户状态是否可用,不可用则返回提示信息;
  - 检查调用者账户所对应的身份是不是运营方,不是返回提示信息;
  - 所有检查通过后则为运营方账户添加相应的金额,最后触发事件 (from 为空地址, to 为调用者地址);
- ▶ 业务规则: 只允许给运营方账户充值业务费总量;

# 4.1.3.3 DDC 业务费扣除

BSN-DDC-业务主代理合约内调用该 API, 传入用户地址以及合约标识 (sig) ,将用户账户余额按照设置计费规则将费用转给运营账户。

▶ 输入参数: 转出者账户, 方法签名;

▶ 输出参数: 扣费结果;

▶ 方法命名: pay;

➤ 方法举例: pay(address payer,bytes4 sig,uint256 ddcld) returns (bool success);

➤ 事件: Pay(address indexed payer,address indexed payee,bytes4 sig,uint32 amount,uint256 ddcld);

#### ▶ 核心逻辑:

- 检查接收者账户地址是否为 0 地址, 是则返回提示信息;
- 检查业务主代理合约地址所对应的计费规则是否存在或是否可用,不 存在则返回提示信息;
- 检查业务主代理合约和方法 sig 所对应的业务费是否大于 0,不是则直接触发事件;
- 检查转出者账户所对应的余额是否大于或等于所扣除的业务费,不是则返回提示信息;
- 所有检查通过后则扣除转出者余额,并充值给业务主代理合约账户, 最后触发事件;
- ▶ 业务规则: 该方法只允许被添加的 DDC 业务主代理合约内部调用;

# 4.1.3.4 DDC 合约结算

运营账户调用该合约方法,对授权的 DDC 业务主代理合约账户发起结算。

▶ 输入参数: 结算账户, 结算金额;

▶ 输出参数: 结算结果;

▶ 方法命名: settlement;

方法举例: function settlement(address ddcAddr,uint256 amount) external returns (bool);

事件: Settlement(address indexed accAddr,address indexed ddcAddr,uint256 amount);

▶ 核心逻辑:

- 检查结算金额是否大于 0. 不是则返回提示信息;
- 检查结算账户是否为一个合约且结算账户是否为业务主代理合约且在 计费规则中是否存在,不是则返回提示信息;
- 检查调用者账户状态是否可用,不可用则返回提示信息;
- 检查调用者账户所对应的身份是不是运营方,不是则返回提示信息;
- 检查结算账户所对应的余额是否大于或等于结算额,不是则返回提示 信息;
- 所有检查通过后则进行合约结算, 最后触发事件;

#### 4.1.3.5 链账户余额查询

运营方、平台方或终端用户通过该 API 可以查询某一个用户的 DDC 业务费余额。

- ▶ 输入参数: 账户地址;
- ▶ 输出参数: 账户余额;
- ➤ 方法命名: balanceOf;
- ▶ 方法举例: balanceOf(address accAddr) constant returns (uint256 balance);
- ▶ 核心逻辑:
  - 检查账户地址是否为 0 地址, 是则返回提示信息;
  - 所有检查通过后则返回查询结果;

## 4.1.3.6 设置 DDC 业务费计费规则

运营账户调用该 API 授权设置 DDC 合约收费标准,如果已经设置过计费,将会覆盖原有的计费规则。并且表示该 DDC 合约为授权合约,可以调用计费合约对调用者扣除费用。

- ▶ 输入参数: 业务主代理合约地址、合约方法 sig、业务费额
- ▶ 输出参数: 设置结果
- ➤ 方法命名: setFee:

- ➤ 方法举例: setFee(address ddcAddr,byte4 sig,uint32 amount) returns (bool result);
- ▶ 事件: SetFee(address ddcAddr,byte4 sig,uint amount);
- ▶ 合约逻辑:
  - 检查业务主代理合约地址是否为 0 地址, 是则返回提示信息;
  - 检查调用者账户状态是否可用,不可用则返回提示信息;
  - 检查调用者账户所对应的身份是不是运营方,不是则返回提示信息;
  - 所有检查通过后则保存计费规则数据,最后触发事件;

#### 4.1.3.7 删除 DDC 业务费计费规则

运营方调用该接口删除设置的 DDC 合约计费规则,即便是删除了全部的计费规则也不表示不再授权 DDC 业务主代理合约。

- ▶ 输入参数: DDC 业务合约地址
- ▶ 输出参数: 删除结果
- ➤ 方法命名: delFee;
- ▶ 方法举例: delFee(address ddcAddr,bytes4 sig) returns (bool result);
- ▶ 事件: DelFee(address ddcAddr,bytes4 sig);
- ▶ 合约逻辑:
  - 检查业务主代理合约地址是否为 0 地址, 是则返回提示信息;
  - 检查调用者账户状态是否可用,不可用则返回提示信息;
  - 检查调用者账户所对应的身份是不是运营方,不是则返回提示信息;
  - 所有检查通过后则删除 DDC 合约计费规则数据,最后触发事件;

## 4.1.3.8 删除 DDC 业务主合约授权

运营方调用该接口删除 DDC 合约,表示该 DDC 合约不在被授权管理,同时也会删除该合约调用计费合约扣费的权限以及在计费合约中设置的计费规则。

➤ 输入参数: DDC 业务合约地址

▶ 输出参数: 删除结果

➤ 方法命名: delDDC;

▶ 方法举例: delDDC (address ddcAddr) returns (bool);

➤ 事件: DeIDDC(address ddcAddr);

▶ 合约逻辑:

■ 检查业务主代理合约地址是否为 0 地址, 是则返回提示信息;

■ 检查调用者账户状态是否可用,不可用则返回提示信息;

- 检查调用者账户所对应的身份是不是运营方,不是则返回提示信息;
- 所有检查通过后则删除 DDC 业务主代理合约以及该 DDC 合约对应的 所有计费规则数据,最后触发事件;

#### 4.1.3.9 DDC 业务费计费规则查询

运营方、平台方或终端用户可以查询某一个 DDC 合约的各个 API 的费用。

▶ 输入参数: 业务主代理合约地址;

▶ 输出参数: 业务主代理合约对应的方法 Sig 业务费;

➤ 方法命名: queryFee;

➤ 方法举例: queryFee(address ddcAddr,bytes4 sig) returns(uint amount);

▶ 核心逻辑:

- 检查业务主代理合约地址是否为 0 地址;
- 检查业务主代理合约地址所对应的计费规则是否存在或是否可用,不 存在则返回提示信息;
- 所有检查通过后则返回查询结果;

## 4.1.3.10 业务费总量查询

运营方可以查询计费合约的链上的业务费总量。

▶ 输入参数: 无;

▶ 输出参数:业务费总量;

▶ 方法命名: totalSupply;

➤ 方法举例: totalSupply() constant returns (uint256 totalSupply);

▶ 核心逻辑:

■ 查询链上当前业务费总量;

# 4.2 BSN-DDC-721 业务主合约

# 4.2.1 功能介绍

BSN-DDC-721业务主合约用于对外提供一整套完整的721所对应的API接口便于链账户调用,API接口包括BSN-DDC的生成、授权、查询授权、转移、冻结、解冻以及销毁等功能。

# 4.2.2 数据结构

#### ➤ DDC 存储结构

编号	字段名	字段	类型	备注
1.	DDC 的名称	_name	String	
2.	DDC 的符号	_symbol	string	
3.	DDC 的资源标识 集合	_ddcURls	mapping <uint25 6=&gt;string&gt;</uint25 	Key: ddc 的唯一标识 Value:资源标识符
4.	DDC 的拥有 者地址映射 集合	_owners	mapping(uint256 => address)	Key: ddc 的唯一标识 Value:拥有者地址
5.	DDC 的余额 映射集合	_balances	mapping(addres s => uint256)	Key: 拥有者地址 Value:ddc 的数量
6.	DDC 的授权 者映射集合	_ddcApproval	mapping(uint256 => address)	Key: ddc 的唯一标识 Value:被授权者的地 址
7.	DDC 的操作 者映射集合	_operatorApp rovals	mapping(addres s => mapping(addres s => bool))	Key: ddc 的 owner 地 址 Value:被授权者的地 址以及是否授权
8.	DDC 黑名单列表	_blacklist	mapping <uint25 6=&gt;bool&gt;</uint25 	Key: ddc 的唯一标识 Value:ddc 状态
9.	最新的 DDC	_lastDDCld	uint256	

的 id		

# 4.2.3 API 定义

#### 4.2.3.1 生成

平台方、终端用户通过调用该 API 进行 DDC 的生成。

▶ 输入参数:接收者账户,资源标识符;

▶ 输出参数:

▶ 方法命名: mint;

➤ 方法举例: mint(address to,string memory ddcURI);

➤ 事件: Transfer(address(0),to,ddcld);

▶ 核心逻辑:

- 检查调用者账户状态是否可用,不可用则返回提示信息;
- 验证调用者账户是否有调用权限,没有则返回提示信息;
- 检查接收者账户地址是否为 0 地址, 是则返回提示信息;
- 检查接收者账户状态是否可用,不可用则返回提示信息;
- 检查调用者账户与接收者账户是否属于同平台,不是则返回提示信息,具体检查逻辑参考 4.4.3.9 章节;
- 生成 DDCID, 并检查 DDCID 是否已经存在, 存在则返回提示信息;
- 所有检查通过后则调用计费合约支付 DDC 业务费,并保存生成的 DDC 数据,最后触发事件;

## 4.2.3.2 安全生成

平台方、终端用户通过调用该 API 进行 DDC 的安全生成。

▶ 输入参数: 接收者账户, 资源标识符, 附加数据;

▶ 输出参数:

➤ 方法命名: safeMint;

➤ 方法举例: safeMint(address to,string memory ddcURI,bytes memory data);

- ▶ 事件: Transfer(address(0),to,ddcld);
- ▶ 核心逻辑:
  - 检查调用者账户状态是否可用,不可用则返回提示信息;
  - 验证调用者账户是否有调用权限,没有则返回提示信息;
  - 检查接收者账户地址是否为 0 地址, 是则返回提示信息;
  - 检查接收者账户状态是否可用,不可用则返回提示信息;
  - 检查调用者账户与接收者账户是否属于同平台,不是则返回提示信息,具体检查逻辑参考 4.4.3.9 章节;
  - 生成 DDCID, 并检查 DDCID 是否已经存在, 存在则返回提示信息;
  - 所有检查通过后则调用计费合约支付 DDC 业务费,并合约保存生成的 DDC 数据;
  - 触发事件,如果接收者账户对应的是一个合约,则需检查接收者账户 是否接收 DDC;

#### 4.2.3.3 DDC 授权

DDC 拥有者通过调用该 API 进行 DDC 的授权,发起者需要是 DDC 的拥有者。

- ▶ 输入参数: 授权者账户, ddc 唯一标识;
- ▶ 输出参数:
- ➤ 方法命名: approve;
- ➤ 方法举例: approve(address to,uint256 ddcld);
- ▶ 事件: Approval(DDC721.ownerOf(ddcld),to,ddcld);
- ▶ 核心逻辑:
  - 检查调用者状态是否可用,不可用则返回提示信息;
  - 验证调用者是否有调用权限,没有则返回提示信息;
  - 检查授权者账户地址是否为 0 地址, 是则返回提示信息;
  - 检查授权者账户状态是否可用,不可用则返回提示信息;
  - 检查 DDCID 是否存在,不存在则返回提示信息;
  - 检查 DDCID 是否被冻结,是则返回提示信息;

- 检查调用者账户与授权者账户是否属于同平台,不是则返回提示信息,具体检查逻辑参考 4.4.3.9 章节;
- 检查 DDC 所对应的拥有者与授权账户是否属同一账户,属于则返回提示信息;
- 检查 DDC 所对应的拥有者与调用者账户是否属于同一账户或检查 DDC 所对应的拥有者账户是否授权给调用者账户,不是则返回提示信息;
- 所有检查通过后则调用计费合约支付 DDC 业务费,并合约保存 DDC 授权数据,最后触发事件;
- 注:针对 DDC 授权,授权范围仅限于当前拥有者所对应的某个 DDC, 一旦后续进行转移或安全转移操作,则之前所拥有的授权会因转移或 安全转移操作而失效(因拥有者发生改变);

## 4.2.3.4 DDC 授权查询

运营方、平台方或者用户通过调用该 API 进行 DDC 的授权查询。

- ➤ 输入参数: ddc 唯一标识;
- ▶ 输出参数:
- ▶ 方法命名: getApproved;
- ➤ 方法举例: getApproved(uint256 ddcld);
- ▶ 核心逻辑:
  - 检查 DDCID 是否存在,不存在则返回提示信息;
  - 所有检查通过后则返回查询结果;

# 4.2.3.5 账户授权

DDC 拥用者通过调用该 API 进行账户授权,发起者需要是 DDC 的拥有方。

▶ 输入参数: 授权者账户, 授权标识

▶ 输出参数:

▶ 方法命名: setApprovalForAll;

- ➤ 方法举例: setApprovalForAll(address operator,bool approved);
- ▶ 事件: ApprovalForAll(owner,operator,approved);
- ▶ 核心逻辑:
  - 检查调用者状态是否可用,不可用则返回提示信息;
  - 验证调用者是否有调用权限,没有则返回提示信息;
  - 检查授权者账户地址是否为 0 地址, 是则返回提示信息;
  - 检查授权者账户状态是否可用,不可用则返回提示信息;
  - 检查调用者账户与授权者账户是否属于同平台,不是则返回提示信息,具体检查逻辑参考 4.4.3.9 章节;
  - 检查调用者账户与授权者账户是否属于同一账户,属于则返回提示信息;
  - 所有检查通过后则调用计费合约支付 DDC 业务费, 并保存账户授权数据, 最后触发事件;
  - 注:针对账户授权,授权范围仅限于当前拥有者所拥有的所有 DDC,
    - 一旦后续进行流转操作,则之前所拥有的授权会因流转操作而失效 (因拥有者发生改变);

## 4.2.3.6 账户授权验证

运营方、平台方或终端用户通过调用该 API 进行账户授权查询。

- ▶ 输入参数: 拥有者账户, 授权者账户
- ➤ 输出参数: bool 结果
- ➤ 方法命名: isApprovedForAll;
- ➤ 方法举例: isApprovedForAll(address owner,address operator) returns (bool);
- ▶ 核心逻辑:
  - 检查拥用者账户或授权者账户是否为 0 地址, 是则返回提示信息;
  - 所有检查通过后则根据拥有者账户以及授权者账户查询授权者账户是 否被拥用者账户进行授权、最后返回验证结果;

#### 4.2.3.7 安全转移

DDC 拥有者或 DDC 授权者通过调用该 API 进行 DDC 的转移。

- ▶ 输入参数: 拥有者账户, 接收者账户, ddc 唯一标识, 附加数据;
- ▶ 输出参数:
- ➤ 方法命名: safeTransferFrom;
- ➤ 方法举例: safeTransferFrom(address from,address to,uint256 ddcld, bytes data);
- ➤ 事件: Transfer(from, to, ddcld):
- ▶ 核心逻辑:
  - 检查调用者账户状态是否可用,不可用则返回提示信息;
  - 验证调用者账户是否有权限,没有则返回提示信息;
  - 检查拥有者账户状态是否可用,不可用则返回提示信息;
  - 检查拥有者账户地址是否为 0 地址, 是则返回提示信息;
  - 检查接收者账户状态是否可用,不可用则返回提示信息;
  - 检查接收者账户地址是否为 0 地址, 是则返回提示信息;
  - 检查 DDCID 是否存在,不存在则返回提示信息;
  - 检查 DDCID 是否被冻结,是则返回提示信息;
  - 检查拥有者账户与接收者账户是否属于同平台或跨平台授权,不是则返回提示信息,具体检查逻辑参考 4.4.3.9 和 4.4.3.10 章节;
  - 检查 DDC 所对应的拥有者与调用者是否属于同一账户或 DDC 所对应的授权者与调用者账户是否属于同一账户或 DDC 所对应的拥有者账户是否授权给调用者账户。如果都不是则返回提示信息;
  - 检查 DDC 所对应的拥有者与所传拥有者账户参数是否属于同一账户, 不属于则返回提示信息;
  - 所有检查通过后则调用计费合约支付 DDC 业务费,并保存 DDC 安全 转移数据和清除该 DDCID 授权列表;
  - 触发事件,如果接收者账户对应的是一个合约,则需检查接收者账户 是否接收 DDC;

#### 4.2.3.8 转移

DDC 拥有者或 DDC 授权者通过调用该 API 进行 DDC 的转移。

- ▶ 输入参数:拥有者账户,接收者账户,ddc唯一标识;
- ▶ 输出参数:
- ▶ 方法命名: transferFrom;
- ➤ 方法举例: transferFrom(address from,address to,uint256 ddcld);
- ➤ 事件: Transfer(from,to,ddcld);
- ▶ 核心逻辑:
  - 检查调用者账户状态是否可用,不可用则返回提示信息;
  - 验证调用者账户是否有权限,没有则返回提示信息;
  - 检查拥有者账户状态是否可用,不可用则返回提示信息;
  - 检查拥有者账户地址是否为 0 地址, 是则返回提示信息;
  - 检查接收者账户状态是否可用,不可用则返回提示信息;
  - 检查接收者账户地址是否为 0 地址, 是则返回提示信息;
  - 检查 DDCID 是否存在,不存在则返回提示信息;
  - 检查 DDCID 是否被冻结,是则返回提示信息;
  - 检查拥有者账户与接收者账户是否属于同平台或跨平台授权,不是则返回提示信息,具体检查逻辑参考 4.4.3.9 和 4.4.3.10 章节;
  - 检查 DDC 所对应的拥有者与调用者是否属于同一账户或 DDC 所对应的授权者与调用者账户是否属于同一账户或 DDC 所对应的拥有者账户是否授权给调用者账户,如果都不是则返回提示信息;
  - 检查 DDC 所对应的拥有者与所传拥有者账户参数是否属于同一账户, 不属于则返回提示信息;
  - 所有检查通过后则调用计费合约支付 DDC 业务费,并保存 DDC 转移数据和清除该 DDCID 授权列表,最后触发事件;

## 4.2.3.9 冻结

运营方通过调用该 API 进行 DDC 的冻结。

- ▶ 输入参数: ddc 唯一标识;
- ▶ 输出参数:
- ▶ 方法命名: freeze;
- ➤ 方法举例: freeze(uint256 ddcld);
- ➤ 事件: EnterBlacklist(sender,ddcld);
- ▶ 核心逻辑:
  - 检查调用者账户状态是否可用,不可用则返回提示信息;
  - 验证调用者账户是否有权限,没有则返回提示信息;
  - 检查调用者账户是否为运营方账户,不是则返回提示信息;
  - 检查 DDCID 是否存在,不存在则返回提示信息;
  - 检查 DDCID 是否被冻结,是则返回提示信息。
  - 所有检查通过后则将 DDCID 加入黑名单列表,最后触发事件;

#### 4.2.3.10 解冻

运营方通过调用该 API 进行 DDC 的解冻。

- ▶ 输入参数: ddc 唯一标识
- ▶ 输出参数:
- ▶ 方法命名: unFreeze;
- ➤ 方法举例: unFreeze(uint256 ddcld);
- ➤ 事件: ExitBlacklist(sender,ddcld);
- ▶ 核心逻辑:
  - 检查调用者账户状态是否可用,不可用则返回提示信息;
  - 验证调用者账户是否有权限,没有则返回提示信息;
  - 检查调用者账户是否为运营方账户,不是则返回提示信息;
  - 检查 DDCID 是否存在,不存在则返回提示信息;
  - 检查 DDCID 是否被解冻,是则返回提示信息。
  - 所有检查通过后则将 DDCID 从黑名单列表进行移除,最后触发事件;

#### 4.2.3.11 销毁

DDC 拥有者或 DDC 授权者通过调用该 API 进行 DDC 的销毁。

- ▶ 输入参数: ddc 唯一标识;
- ▶ 输出参数:
- ▶ 方法命名: burn;
- ➤ 方法举例: burn(uint256 ddcld);
- ➤ 事件: Transfer(owner, address(0), ddcld);
- ▶ 核心逻辑:
  - 检查调用者账户状态是否可用,不可用则返回提示信息;
  - 验证调用者账户是否有权限,没有则返回提示信息;
  - 检查 DDCID 是否存在,不存在则返回提示信息;
  - 检查 DDC 所对应的拥有者与调用者是否属于同一账户或 DDC 所对应的授权者与调用者账户是否属于同一账户或 DDC 所对应的拥有者账户是否授权给调用者账户,如果都不是则返回提示信息;
  - 所有检查通过后则调用计费合约支付 DDC 业务费,并保存 DDC 销毁数据和清除该 DDCID 授权列表,最后触发事件;

## 4.2.3.12 查询数量

运营方、平台方或终端用户通过调用该API进行查询当前账户拥有的DDC的数量。

- ▶ 输入参数: 拥有者账户;
- ▶ 输出参数: ddc 的数量;
- ▶ 方法命名: balanceOf;
- ▶ 方法举例: balanceOf(address owner) returns (uint256);
- ▶ 核心逻辑:
  - 检查拥有者账户所对应的地址是否为 0 地址, 是则返回提示信息;
  - 所有检查通过后则返回查询结果;

#### 4.2.3.13 查询拥有者

运营方、平台方或终端用户通过调用该 API 进行查询当前 DDC 的拥有者。

- ▶ 输入参数: ddc 唯一标识;
- ▶ 输出参数: 拥有者账户;
- ➤ 方法命名: ownerOf;
- ➤ 方法举例: ownerOf(uint256 ddcld) returns (address);
- ▶ 核心逻辑:
  - 检查拥有者账户所对应的地址是否为 0 地址, 是则返回提示信息;
  - 所有检查通过后则返回查询结果;

#### 4.2.3.14 获取名称

运营方、平台方或终端用户通过调用该 API 进行查询当前 DDC 的名称。

- ▶ 输入参数:无;
- ▶ 输出参数: ddc 的名称;
- ➤ 方法命名: name;
- ➤ 方法举例: name() returns (string memory);
- ▶ 核心逻辑:
  - 返回全局名称;

# 4.2.3.15 获取符号

运营方、平台方或终端用户通过调用该 API 进行查询当前 DDC 的符号标识。

- ▶ 输入参数: 无;
- ▶ 输出参数: ddc 的符号标识;
- ➤ 方法命名: symbol;
- ➤ 方法举例: symbol() returns (string memory);
- ▶ 核心逻辑:

■ 返回全局符号;

#### 

运营方、平台方或终端用户通过调用该方法进行查询当前 DDC 的资源标识符。

▶ 输入参数: ddc 的唯一标识;

▶ 输出参数: 返回 uri;

▶ 方法命名: ddcURI;

▶ 方法举例: ddcURI(uint256 ddcld) returns (string memory);

▶ 核心逻辑:

- 检查 DDCID 是否存在,不存在则返回提示信息;
- 所有检查通过后则返回查询结果;

#### 4.2.3.17 URI 设置

DDC 拥有者或 DDC 授权者通过调用该方法对 DDC 的资源标识符进行设置。

▶ 输入参数: ddc 的唯一标识,资源标识符;

▶ 输出参数:

➤ 方法命名: setURI;

➤ 方法举例: setURI(uint256 ddcld,string memory ddcURI);

➤ 事件: SetURI(uint256 indexed ddcld,string ddcURI);

▶ 核心逻辑:

- 检查 DDCID 对应的资源标识符是否为空值,不是则返回提示信息;
- 检查 DDCID 是否存在,不存在则返回提示信息;
- 检查 DDC 资源标识符是否为空值,是则返回提示信息;
- 检查调用者账户信息是否存在,不存在则返回提示信息;
- 检查调用者账户对应的平台方状态是否活跃,不活跃则返回提示信息;

- 检查调用者账户对应的运营方状态是否活跃,不活跃则返回提示信息;
- 检查 DDC 所对应的拥有者与调用者是否属于同一账户或 DDC 所对应的授权者与调用者账户是否属于同一账户或 DDC 所对应的拥有者账户是否授权给调用者账户,如果都不是则返回提示信息;
- 所有检查通过后则保存资源标识符数据,最后触发事件;

### 4.2.3.18 名称符号设置

合约拥用者可以对721的名称以及符号进行初始化。

▶ 输入参数: 名称, 符号;

▶ 输出参数:

➤ 方法命名: setNameAndSymbol;

➤ 方法举例: setNameAndSymbol(string memory name\_, string memory symbol\_);

➤ 事件: SetNameAndSymbol(string name, string symbol);

▶ 核心逻辑: 无

# 4.3 BSN-DDC-1155 业务主合约

# 4.3.1 功能介绍

BSN-DDC-1155 业务主代理合约用于对外提供一整套完整的 1155 所对应的 API 接口便于链账户调用,API 接口包括 BSN-DDC 的生成、批量生成、授权、查询 授权、转移、批量转移、冻结、解冻以及销毁等功能。

# 4.3.2 数据结构

#### ▶ DDC 存储结构

编号	字段名	字段	类型	备注
1.	DDC 的资源标识	_ddcURls	mapping <uint256=> string&gt;</uint256=>	Key: ddc 的唯一标识 Value:资源标识符

	集合			
2.	DDC 的余额 映射集合	_balances	mapping(uint256 => mapping(address => uint256))	Key: ddc 的唯一标识 识 Value:拥有者的地址 以及对应的数量
3.	DDC 的操作 者映射集合	_operator Approvals	mapping(address => mapping(address => bool))	Key: ddc 的 owner 地址 Value:授权者的地址 以及是否授权
4.	DDC 黑名单列表	_blacklist	mapping <uint256=> bool&gt;</uint256=>	Key: ddc 的唯一标识 Value:ddc 状态
5.	DDCID 列表	_ddclds	mapping <uint256=> bool&gt;</uint256=>	Key: ddc 的唯一标识 Value:ddcid 是否存 在
6.	最新的 DDC 的 id	_lastDDCl d	uint256	

# 4.3.3 API 定义

#### 4.3.3.1 安全生成

平台方、终端用户通过调用该 API 进行 DDC 的安全创建。

- ▶ 输入参数:接收者账户,生成 DDC 对应数量,资源标识符,附加数据;
- ▶ 输出参数:
- ➤ 方法命名: safeMint;
- 方法举例: safeMint(address to,uint256 amount,string memory ddcURI,bytes memory data);
- ➤ 事件: TransferSingle(operator,address(0),to,ddcld,amount);
- ▶ 核心逻辑:
  - 检查调用者账户状态是否可用,不可用则返回提示信息;
  - 验证调用者账户是否有权限,没有则返回提示信息;
  - 检查接收者账户地址是否为 0 地址, 是则返回提示信息;
  - 检查接收者账户状态是否可用,不可用则返回提示信息;
  - 检查调用者账户与接收者账户是否属于同平台,不是则返回提示信息,具体检查逻辑参考 4.4.3.9 章节;

- 检查生成 DDC 所对应的数量是否大于 0, 不是则返回提示信息;
- 生成 DDCID, 并检查 DDCID 是否已经存在, 存在则返回提示信息;
- 所有检查通过后则调用计费合约支付 DDC 业务费,并保存生成的 DDC 数据;
- 触发事件,如果接收者账户对应的是一个合约,则需检查接收者账户 是否接收 DDC;

#### 4.3.3.2 批量安全生成

平台方、终端用户通过调用该 API 进行 DDC 的批量安全创建。

- ▶ 输入参数:接收者账户,数量集合,资源标识符集合,附加数据;
- ▶ 输出参数:
- ➤ 方法命名: safeMint;
- ➤ 方法举例: safeMintBatch(address to,uint256[] amounts,string[] ddcURls,bytes memory data);
- ▶ 事件: TransferBatch(operator,address(0),to,ddclds,amounts);
- ▶ 核心逻辑:
  - 检查调用者账户状态是否可用,不可用则返回提示信息;
  - 验证调用者账户是否有权限,没有则返回提示信息;
  - 检查接收者账户地址是否为 0 地址, 是则返回提示信息;
  - 检查接收者账户状态是否可用,不可用则返回提示信息;
  - 检查调用者账户与接收者账户是否属于同平台,不是则返回提示信息,具体检查逻辑参考 4.4.3.9 章节;
  - 检查数量集合与资源标识符集合长度是否相等,不相等则返回提示信息;
  - 批量循环挨个处理 DDC,并根据索引检查生成的每个 DDC 所对应的数量是否大于 0,不是则返回提示信息,根据索引检查生成的每个DDCID 是否存在,存在则返回提示信息,否则挨个调用计费合约支付DDC 业务费和保存生成的 DDC 数据;

■ 触发事件,并检查接收者账户是否对应的是一个合约,是则需检查接收者账户是否接收 DDC;

#### 4.3.3.3 账户授权

DDC 拥有者通过调用该 API 进行账户授权,发起者需要是 DDC 的拥有者。

▶ 输入参数: 授权者账户, 授权标识

▶ 输出参数:

➤ 方法命名: setApprovalForAll;

➤ 方法举例: setApprovalForAll(address operator,bool approved);

➤ 事件: ApprovalForAll(owner,operator,approved);

▶ 核心逻辑:

- 检查调用者账户状态是否可用,不可用则返回提示信息;
- 验证调用者账户是否有权限,没有则返回提示信息;
- 检查授权者账户地址是否为 0 地址, 是则返回提示信息;
- 检查授权者账户状态是否可用,不可用则返回提示信息;
- 检查调用者账户与授权者账户是否属于同平台,不是则返回提示信息,具体检查逻辑参考 4.4.3.9 章节;
- 检查调用者账户与授权者账户是否属于同一账户,属于则返回提示信息;
- 所有检查通过后则调用计费合约支付 DDC 业务费, 并保存账户授权数据, 最后触发事件;
- 注:针对账户授权,授权范围仅限于当前拥有者所拥有的所有 DDC,
  - 一旦后续进行流转操作,则之前所拥有的授权会因流转操作而失效 (因拥有者发生改变);

## 4.3.3.4 账户授权验证

运营方、平台方或者终端用户通过调用该 API 进行 DDC 的授权查询。

▶ 输入参数:拥有者账户,授权者账户

➤ 输出参数: bool 结果

➤ 方法命名: isApprovedForAll;

➤ 方法举例: isApprovedForAll(address owner,address operator) returns (bool);

#### ▶ 核心逻辑:

- 检查拥用者账户或授权者账户是否为 0 地址, 是则返回提示信息;
- 所有检查通过后则根据拥有者账户以及授权者账户查询授权者账户是 否被拥用者账户进行授权、最后返回验证结果;

#### 4.3.3.5 安全转移

DDC 拥用者或 DDC 授权者通过调用该 API 进行 DDC 的转移。

- ▶ 输入参数: 拥有者账户, 接受者账户, ddc 唯一标识, 数量, 附加数据;
- ▶ 输出参数:
- ▶ 方法命名: safeTransferFrom;
- 方法举例: safeTransferFrom(address from,address to,uint256 ddcld,uint256 amount,bytes memory data);
- ▶ 事件: TransferSingle(operator,from,to,ddcld,amount);
- ▶ 核心逻辑:
  - 检查调用者账户状态是否可用,不可用则返回提示信息;
  - 验证调用者账户是否有权限,没有则返回提示信息;
  - 检查拥有者账户状态是否可用,不可用则返回提示信息;
  - 检查拥有者账户地址是否为 0 地址, 是则返回提示信息;
  - 检查接收者账户状态是否可用,不可用则返回提示信息;
  - 检查接收者账户地址是否为 0 地址, 是则返回提示信息;
  - 检查 DDCID 是否存在,不存在则返回提示信息;
  - 检查 DDCID 是否被冻结,是则返回提示信息;
  - 检查拥有者账户与接收者账户是否属于同平台或跨平台授权,不是则返回提示信息,具体检查逻辑参考 4.4.3.9 和 4.4.3.10 章节;

- 检查拥有者账户与调用者账户是否属于同一账户或拥有者账户是否授权给调用者账户、否则返回提示信息;
- 检查安全转移 DDC 所对应的数量是否大于 0, 不是则返回提示信息;
- 检查拥有者账户对 DDC 所拥有的数量是否大于等于安全转移所需数量, 否则返回提示信息;
- 所有检查通过后则调用计费合约支付 DDC 业务费,并保存 DDC 安全 转移数据;
- 触发事件,如果接收者账户对应的是一个合约,则需检查接收者账户 是否接收 DDC;

#### 4.3.3.6 批量安全转移

DDC 拥有者或 DDC 授权者通过调用该 API 进行 DDC 的批量转移。

- ▶ 输入参数: 拥有者账户,接受者账户,ddc唯一标识集合,数量集合,附加数据
- ▶ 输出参数:
- ➤ 方法命名: safeBatchTransferFrom;
- 方法举例: safeBatchTransferFrom(address from,address to,uint256]ddclds,uint256[] amounts,bytes memory data);
- ➤ 事件: TransferBatch(operator,from,to,ddclds,amounts);
- ▶ 核心逻辑:
  - 检查调用者账户状态是否可用,不可用则返回提示信息;
  - 验证调用者账户是否有权限,没有则返回提示信息;
  - 检查拥有者账户状态是否可用,不可用则返回提示信息;
  - 检查拥有者账户地址是否为 0 地址, 是则返回提示信息;
  - 检查接收者账户状态是否可用,不可用则返回提示信息;
  - 检查接收者账户地址是否为 0 地址, 是则返回提示信息;
  - 检查拥有者账户与接收者账户是否属于同平台或跨平台授权,不是则返回提示信息,具体检查逻辑参考 4.4.3.9 和 4.4.3.10 章节;

- 检查拥有者账户与调用者账户是否属于同一账户或拥有者账户是否授权给调用者账户,否则返回提示信息;
- 检查数量集合与 DDCID 集合长度是否相等,不相等则返回提示信息;
- 批量循环挨个处理 DDC,并根据索引检查每个 DDCID 是否存在,不存在则返回提示信息,再根据索引检查每个 DDC 状态是否处于解冻状态,不是则返回提示信息,再根据索引获取需要安全转移的每个 DDC 所对应的数量是否大于 0,不是则返回提示信息,最后根据索引检查拥有者账户拥有 DDC 所对应的数量是否大于等于需要安合转移的 DDC 数量,不是则返回提示信息,是则挨个调用计费合约支付 DDC 业务费和保存 DDC 安全转移数据:
- 触发事件,并检查接收者账户是否对应的是一个合约,是则需检查接收者账户是否接收 DDC;

#### 4.3.3.7 冻结

运营方通过调用该 API 进行 DDC 的冻结。

▶ 输入参数: ddc 唯一标识

▶ 输出参数:

➤ 方法命名: freeze;

➤ 方法举例: freeze(uint256 ddcld);

➤ 事件: EnterBlacklist(sender,ddcld);

▶ 核心逻辑:

- 检查调用者账户状态是否可用,不可用则返回提示信息;
- 验证调用者账户是否有权限,没有则返回提示信息;
- 检查调用者账户是否为运营方账户,不是则返回提示信息;
- 检查 DDCID 是否存在,不存在则返回提示信息;
- 检查 DDCID 是否被冻结,是则返回提示信息;
- 所有检查通过后则将 DDCID 加入黑名单列表,最后触发事件;

#### 4.3.3.8 解冻

运营方通过调用该 API 进行 DDC 的解冻。

- ▶ 输入参数: ddc 唯一标识
- ▶ 输出参数:
- ➤ 方法命名: unFreeze;
- ➤ 方法举例: unFreeze(uint256 ddcld);
- ➤ 事件: ExitBlacklist(sender,ddcld);
- ▶ 核心逻辑:
  - 检查调用者账户状态是否可用,不可用则返回提示信息;
  - 验证调用者账户是否有权限,没有则返回提示信息;
  - 检查调用者账户是否为运营方账户,不是则返回提示信息;
  - 检查 DDCID 是否存在,不存在则返回提示信息;
  - 检查 DDCID 是否被解冻,是则返回提示信息;
  - 所有检查通过后则将 DDCID 从黑名单列表进行移除,最后触发事件;

#### 4.3.3.9 销毁

DDC 拥有者或授权者通过调用该 API 进行 DDC 的销毁。

- ▶ 输入参数: DDC 拥有者账户, ddc 唯一标识
- ▶ 输出参数:
- ▶ 方法命名: burn;
- ▶ 方法举例: burn(address owner,uint256 ddcld);
- ➤ 事件: TransferSingle(owner, operator, address(0),ddcld,amount);
- ▶ 核心逻辑:
  - 检查调用者账户状态是否可用,不可用则返回提示信息;
  - 验证调用者账户是否有权限,没有则返回提示信息;
  - 检查拥有者账户地址是否为 0 地址, 是则返回提示信息;
  - 检查拥有者账户状态是否可用,不可用则返回提示信息;
  - 检查 DDCID 是否存在,不存在则返回提示信息;

- 检查拥有者账户对 DDC 所拥用的数量是否大于 0, 不是则返回提示信息;
- 检查拥有者账户与调用者账户是否属于同一账户或拥有者账户是否授权给调用者账户,否则返回提示信息。
- 所有检查通过后则调用计费合约支付 DDC 业务费,并保存 DDC 销毁数据,最后触发事件;

#### 4.3.3.10 批量销毁

DDC 拥有者或授权者通过调用该 API 进行 DDC 的批量销毁。

- ▶ 输入参数:拥有者账户,ddc 唯一标识的集合
- ▶ 输出参数:
- ➤ 方法命名: burnBatch;
- ▶ 方法举例: burnBatch(address owner,uint256 ddclds);
- ➤ 事件: TransferBatch(owner,operator,address(0),ddclds,amounts);
- ▶ 核心逻辑:
  - 检查调用者账户状态是否可用,不可用则返回提示信息;
  - 检查调用者账户是否有权限,没有则返回提示信息;
  - 检查拥有者账户地址是否为 0 地址, 是则返回提示信息;
  - 检查拥有者账户状态是否可用,不可用则返回提示信息;
  - 检查调用者账户与拥有者账户是否属于同一账户或调用者账户是否将自己所有的 DDC 授权给拥有者账户,不是则返回提示信息。
  - 批量循环 DDCID 集合列表,并根据索引 DDCID 是否存在,不存在则返回提示信息,再根据索引获取 DDCID 检查拥有者账户对 DDC 所拥用的数量是否大于 0,不是则返回提示信息,是则调用计费合约支付DDC 业务费和保存 DDC 销毁数据,
  - 最后触发事件;

### 4.3.3.11 查询数量

运营方、平台方或终端用户通过调用该API进行查询当前账户拥有的DDC的数量。

▶ 输入参数: 拥有者账户, ddc 唯一标识

▶ 输出参数: 余额

▶ 方法命名: balanceOf;

▶ 方法举例: balanceOf(address owner,uint256 ddcld) returns (uint256);

▶ 核心逻辑:

■ 检查拥有者账户所对应的地址是否为 0 地址, 是则返回提示信息;

■ 所有检查通过后则返回查询结果;

#### 4.3.3.12 批量查询数量

运营方、平台方或终端用户通过调用该API进行批量查询账户拥有的DDC的数量。

▶ 输入参数:拥有者账户集合,ddc唯一标识的集合

▶ 输出参数: 余额的集合

▶ 方法命名: balanceOfBatch;

➤ 方法举例: balanceOfBatch(address[] memory owners,uint256[] memory ddclds) returns (uint256[] memory);

▶ 核心逻辑:

■ 检查拥有者账户集合与 DDCID 集合长度是否相等,不相等则返回;

■ 批量循环 DDCID 集合列表,根据索引检查拥有者账户地址是否为 0 地址,是则返回提示信息,否则将挨个查询所对应的 DDC 数量逐个添加的数量集合列表,并进行返回;

## 4.3.3.13 获取 ddcURI

运营方、平台方或终端用户通过调用该 API 进行查询当前 DDC 的资源标

识符。

▶ 输入参数: ddc 的唯一标识;

▶ 输出参数:返回 uri;

➤ 方法命名: ddcURI;

➤ 方法举例: ddcURI(uint256 ddcId) returns (string memory);

▶ 核心逻辑:

- 检查 DDCID 是否存在,不存在则返回提示信息;
- 所有检查通过后则返回查询结果;

#### 4.2.3.19 URI 设置

DDC 拥有者或授权者通过调用该方法对 DDC 的资源标识符进行设置。

- ▶ 输入参数: ddc 的唯一标识,资源标识符;
- ▶ 输出参数:
- ➤ 方法命名: setURI;
- ▶ 方法举例: setURI(address owner, uint256 ddcld, string memory ddcURI);
- ▶ 事件: SetURI(address indexed owner, uint 256 indexed ddcld, string ddcURI);
- ▶ 核心逻辑:
  - 检查 DDCID 对应的资源标识符是否为空值,不是则返回提示信息;
  - 检查 DDCID 是否存在,不存在则返回提示信息;
  - 检查 DDC 资源标识符是否为空值,是则返回提示信息;
  - 检查调用者账户状态是否可用,不可用则返回提示信息;
  - 检查调用者账户是否有权限,没有则返回提示信息;
  - 检查拥有者账户地址是否为 0 地址, 是则返回提示信息;
  - 检查拥有者账户状态是否可用,不可用则返回提示信息;
  - 检查拥有者账户与调用者账户是否属于同一账户或拥有者账户是否授权给调用者账户,否则返回提示信息;
  - 所有检查通过后则保存资源标识符数据,最后触发事件;

# 4.4 BSN-DDC-权限合约

# 4.4.1 功能介绍

用以进行对某个账户进行角色判定的逻辑实现,权限角色分为三种:运营方、平台方、终端用户,不同角色拥有的权限各不相同,一个现实中的实体可持有多套链账户用以对应 DDC 中的多个角色,如 BSN 可作为运营方存在于 DDC 中,三种角色分别为下级角色的 leaderAddress,可管理该下级账户。

- ▶ 用户方权限: 经与平台方绑定以后可进行整个 DDC 的生命周期的管理操作。
- ▶ 平台方权限:包含 DDC 的整个生命周期的管理以及本平台内用户方账户的增删改查操作。
- ▶ 运营方权限:包含用户方账户及权限、平台方账户及权限以及运营方账户和 权限的增删改查操作,同时对DDC相关流转操作进行定价(DDC发行、转移 等操作需扣除相应的费用)以及对平台方账户及用户方账户的充提操作。

## 4.4.2 数据结构

➤ BSN-DDC-权限管理-账户信息

编号	字段名	字段	类型	备注
1.	私钥地址	account	address	DDC 用户链账户地址
2.	账户信息	_accountsInfo	AccountInfo	DDC 账户信息
Accoun	tlnfo			
1.	账户 DID	accountDID	string	DDC 账户对应的 DID 信息(普通用户可为 空)
2.	账户名称	accountName	string	DDC 账户对应的账户 信息
3.	账户角色	accountRole	enum	DDC 账户对应的身份 信息。值包含: 0.Operator(运营方) 1、PlatformManager (平台方) 2、Consumer (用户 方)

4.	账户上级 管理者	leaderDID	string	DDC 账户对应的上级管理员,账户角色为Consumer 时必填。对于普通用户 Consumer 该值为平台管理者PlatformManager
5.	平台管理账户状态	platformState	enum	DDC 账户对应的当前 账户状态(仅平台方可 操作该状态)。值包 含: 1. Frozen(冻结状态, 无法进行 DDC 相关操 作) 2. Active(活跃状态, 可进行 DDC 相关操 作)
6.	运营管理 账户状态	operatorState	enum	DDC 账户对应的当前 账户状态(仅运营方可 操作该状态)。值包 含: 1. Frozen(冻结状态, 无法进行 DDC 相关操 作) Active(活跃状态,可 进行 DDC 相关操作)
7.	冗余字段	field	string	冗余字段

#### ➤ BSN-DDC-权限管理-方法信息

编号	字段名	字段	类型	备注	
1.	账户角色	role	string	DDC 账户对应的身份信息。值包含: 1. Operator(运营方) 2. PlatformManager (平台方) 3. Consumer(用户 方)	
2.	合约方法	_funcAclList	FunAcl[]	合约方法	
FunAcl					
1.	合约地址	contractAddress	address	DDC 合约地址	

2.	方法列表	funList	string[]	DDC 角色对应可访问的方法列表
2	索引集合	sigIndexList	mapping(bytes4	合约方法签名所对
٥.			=> uint256)	应的索引集合

#### ▶ BSN-DDC-权限管理-合约索引集合

编号	字段名	字段	类型	备注
1.	索引集合	_contractIndexList	mapping(Role => mapping(address => uint256))	账户类型所对应的 合约索引集合

#### ➤ BSN-DDC-权限管理-账户 DID 授权集合

编号	字段名	字段	类型	备注
1.	账户 DID 授权集合	_didApprovals	mapping(string => mapping(string => bool))	账户 DID 授权集合 Key: 授权者账户 DID Value: 接收者账 户 DID->是否授权

## 4.4.3 API 定义

## 4.4.3.1 添加运营账户

部署合约所对应的拥有者可以通过调用该 API 可以添加运营方账户。

- ▶ 输入参数: 账户地址, 账户名称, 账户 DID;
- ➤ 输出参数: bool 结果;
- ➤ 方法命名: addOperator;
- ➤ 方法举例: addOperator(address operator,string memory accountName,string memory accountDID) public onlyOwner returns (bool);
- ➤ 事件: AddAccount (address indexed caller,address indexed account);
- ▶ 核心逻辑:
  - 检查调用者是否为合约拥有者,不是则返回提示信息;
  - 检查账户 DID 长度是否为 0, 是则返回提示信息;
  - 检查账户名称长度是否为 0, 是则返回提示信息;
  - 检查添加的运营方账户是否存在,存在则返回提示信息;

■ 所有检查通过后则保存运营账户数据,最后触发事件;

#### 4.4.3.2 平台方添加账户

平台方通过调用该 API 进行 DDC 账户信息的创建,address 为用户的链账户地址,AccountInfo 为该用户的详细信息,上级角色可进行下级角色账户的操作,平台方通过该方法只能添加终端账户。

▶ 输入参数: 账户地址, 账户信息;

➤ 输出参数: bool 结果;

➤ 方法命名: addAccountByPlatform;

➤ 方法举例: addAccountByPlatform(address account,string memory accountName,string memory accountDID) returns (bool);

▶ 事件: AddAccount (address indexed caller,address indexed accoun);

▶ 核心逻辑:

- 检查调用者账户信息是否存在,不存在则返回提示信息;
- 检查调用者账户对应的平台方状态是否活跃,不活跃则返回提示信息;
- 检查调用者账户对应的运营方状态是否活跃,不活跃则返回提示信息;
- 检查调用者账户类型是否为平台方,不是则返回提示信息;
- 检查添加的账户名称长度是否为 0, 是则返回提示信息;
- 检查添加的账户是否已存在,存在则返回提示信息:
- 检查调用者账户信息是否存在,不存在则返回提示信息;
- 所有检查通过后则保存账户数据,最后触发事件;

## 4.4.3.3 运营方添加账户

运营方通过调用该 API 可以直接对平台方或平台方的终端用户进行创建。

▶ 输入参数: 账户地址, 账户信息;

➤ 输出参数: bool 结果;

- ➤ 方法命名: addAccountByOperator;
- ➤ 方法举例: addAccountByOperator(address account,string memory accountName,string memory accountDID,leaderDID) returns (bool);
- 事件: AddAccount (address indexed caller,address indexed account);
- ▶ 核心逻辑:
  - 检查调用者账户信息是否存在,不存在则返回提示信息;
  - 检查调用者账户对应的平台方状态是否活跃,不活跃则返回提示信息;
  - 检查调用者账户对应的运营方状态是否活跃,不活跃则返回提示信息;
  - 检查调用者账户类型是否为运营方,不是则返回提示信息;
  - 检查添加的账户名称长度是否为 0, 是则返回提示信息;
  - 检查添加的账户是否存在,存在则返回提示信息;
  - 所有检查通过后则保存终端账户数据,最后触发事件;
  - 注:如果添加的账户所对应的上级 DID 是否为空,则说明添加的账户为平台方;

## 4.4.3.4 更新账户状态

运营方或平台方通过该 API 进行 DDC 账户信息状态的更改,address 为用户的链账户地址,平台方可冻结/解冻用户的平台方状态标识,运营方可冻结/解冻用户和平台的平台方状态标识和运营方状态标识。

- ▶ 输入参数: 账户地址, 账户状态, 是否更新平台方状态;
- ➤ 输出参数: bool 结果;
- ▶ 方法命名: updateAccountState;
- ➤ 方法举例: updateAccountState(address account,State state,bool changePlatformState) returns (bool);
- 事件: UpdateAccountState(address indexed account,IAuthorityData.State platformState,IAuthorityData.State operatorState);
- ▶ 核心逻辑:

- 检查账户信息是否存在,不在在则返回提示信息;
- 检查调用者账户信息是否存在,不存在则返回提示信息;
- 检查调用者账户对应的平台方状态是否活跃,不活跃则返回提示信息;
- 检查调用者账户对应的运营方状态是否活跃,不活跃则返回提示信息;
- 检查账户对应的上级 DID 与调用者所对应的账户 DID 是否相等或调用 者账户类型是否等于运营方,不相等则返回提示信息;
- 如果调用账户类型为运营方,则分支检查如下:
  - 1. 如果 changePlatformState 为 true,则需要检查 state 与账户所对应的平台方状态是否相等,相等则返回提示信息;
  - 2. 如果 changePlatformState 为 false,则需要检查 state 与账户所对应的运营方状态是否相等,相等则返回提示信息;
- 如果调用账户类型为平台方,则需要检查账户的平台方状态是否与 state 是否相等,相等则返回提示信息;
- 所有检查通过后则更新账户状态,最后触发事件;

## 4.4.3.5 查询账户

运营方、平台方以及终端用户通过该 API 进行 DDC 账户信息的查询, address 为用户的链账户地址,上级角色可进行下级角色账户的操作。

▶ 输入参数: 账户地址;

▶ 输出参数: 账户信息;

▶ 方法命名: getAccount;

➤ 方法举例: getAccount(address account) returns (AccountInfo);

▶ 核心逻辑:

■ 所有检查通过后则返回查询结果;

### 4.4.3.6 删除账户

运营方通过该 API 进行 DDC 账户信息的删除,address 为用户的链账户地址,上级角色可进行下级角色账户的操作,暂不对外开放调用。

▶ 输入参数: 账户地址;

➤ 输出参数: bool 结果;

➤ 方法命名: delAccount;

▶ 方法举例: delAccount(address account) returns (bool);

➤ 事件: DelAccount(address indexed account);

▶ 核心逻辑:

■ 检查待删除账户是否已存在,不存在则返回提示信息;

- 检查调用者账户对应的平台方状态是否活跃,不活跃则返回提示信息;
- 检查调用者账户对应的运营方状态是否活跃,不活跃则返回提示信息;
- 检查待删除账户的上级是否与调用者账户是否匹配(通过该账户的上级 DID 和调用者所对应的账户 DID 进行匹配),不匹配则返回提示信息;
- 所有检查通过后则删除账户数据,最后触发事件;

## 4.4.3.7 账户状态检验

DDC 业务主代理合约通过该 API 进行查询某个链账户地址对应的账户是否可用。

▶ 输入参数: 账户地址;

▶ 输出参数: 账户角色;

▶ 方法命名: accountAvailable;

➤ 方法举例: accountAvailable(address account) returns (bool);

▶ 核心逻辑:

■ 调用数据合约校验该账户是否存在,不存在则返回提示信息;

- 校验该账户的平台方状态是否活跃,不活跃则返回提示信息;
- 检查该账户的运营方状态是否活跃,不活跃则返回提示信息;
- 所有检查通过后则返回该账户状态是否可用;

### 4.4.3.8 角色断言

DDC 业务主代理合约通过该 API 进行对某个账户对应的角色进行断言。

- ▶ 输入参数: 账户地址, 账户角色;
- ➤ 输出参数: bool 结果;
- ➤ 方法命名: checkAvailableAndRole;
- ➤ 方法举例: checkAvailableAndRole(address account,Role role) returns (bool);
- ▶ 核心逻辑:
  - 调用数据合约校验该账户是否存在,不存在则返回提示信息;
  - 校验该账户的平台方状态是否活跃,不活跃则返回提示信息;
  - 检查该账户的运营方状态是否活跃,不活跃则返回提示信息;
  - 所有检查通过后则则返回该账户所对应的账户类型与传入的角色类型 的比较结果;

## 4.4.3.9 同平台检验

DDC业务主代理合约通过该 API 进行查询两个账户是否属于同平台账户。

- ▶ 输入参数: 账户1, 账户2;
- ▶ 输出参数: bool 结果;
- ▶ 方法命名: onePlatformCheck;
- ▶ 方法举例: onePlatformCheck(address acc1,address acc2) returns (bool);
- ▶ 核心逻辑:
  - 检查账户1身份是否存在,不存在则返回提示信息;
  - 检查账户1对应的平台方状态是否活跃,不活跃则返回提示信息;
  - 检查账户1对应的运营方状态是否活跃,不活跃则返回提示信息;
  - 检查账户2身份是否存在,不存在则返回提示信息;

- 检查账户2对应的平台方状态是否活跃,不活跃则返回提示信息;
- 检查账户2对应的运营方状态是否活跃,不活跃则返回提示信息;
- 如果账户1所对应的账户类型为平台方且账户2所对应的账户类型为平台方,则检查账户1所对应的账户DID与账户2所对应的账户DID是否匹配且账户1所对应的上级DID与账户2所对应的上级DID是否匹配,如果不匹配则返回提示信息,匹配则返回true;
- 如果账户1所对应的账户类型为平台方且账户2所对应的账户类型为终端用户,则检查账户1所对应的账户DID与账户2所对应的上级DID是否匹配,如果不匹配则返回提示信息,匹配则返回true;
- 如果账户1所对应的账户类型为终端用户且账户2所对应的账户类型为平台方,则检查账户1所对应的上级DID与账户2所对应的账户DID是否匹配,如果不匹配则返回提示信息,匹配则返回true;
- 如果账户1所对应的账户类型为终端用户且账户2所对应的账户类型为终端用户,则检查账户1所对应的上级 DID 与账户2所对应的上级 DID 是否匹配.如果不匹配则返回提示信息.匹配则返回 true;
- 其它条件则返回 false:

## 4.4.3.10 跨平台检验

DDC业务主代理合约通过该 API 进行查询两个账户是否属于跨平台账户。

- ▶ 输入参数: 授权者账户, 接收者账户;
- ➤ 输出参数: bool 结果;
- ➤ 方法命名: crossPlatformCheck;
- ▶ 方法举例: crossPlatformCheck(address from,address to) returns (bool);
- ▶ 核心逻辑:
  - 检查授权者账户是否存在,不存在则返回提示信息;
  - 检查授权者账户对应的平台方状态是否活跃,不活跃则返回提示信息;
  - 检查授权者账户对应的运营方状态是否活跃,不活跃则返回提示信息;

- 检查接收者账户是否存在,不存在则返回提示信息;
- 检查接收者账户对应的平台方状态是否活跃,不活跃则返回提示信息;
- 检查接收者账户对应的运营方状态是否活跃,不活跃则返回提示信息;
- 如果授权者账户所对应的账户类型为平台方且接收者所对应的账户类型为平台方,则检查授权者账户所对应的上级 DID 与接收者账户所对应的上级 DID 与接收者账户所对应的上级 DID 是否相同且授权者账户所对应的账户 DID 与接收者账户所对应的账户 DID 是否不同,如果条件不满足则返回提示信息,条件满足则检查授权者账户 DID 和授权者账户 DID 在账户 DID 授权列表中是否存在,不存在则返回提示信息,存在则返回 true;
- 如果授权者所对应的账户类型为平台方且接收者所对应的账户类型为 终端用户,则检查授权者所对应的账户 DID 与接收者所对应的上级 DID 在账户 DID 授权列表中是否存在,不存在则返回提示信息,存在 则返回 true;
- 如果授权者所对应的账户类型为终端用户且接收者所对应的账户类型为平台方,则检查授权者所对应的上级 DID 与接收者所对应的账户 DID 在账户 DID 授权列表中是否存在,不存在则返回提示信息,存在则返回 true;
- 如果授权者所对应的账户类型为终端用户且接收者所对应的账户类型为终端用户,则检查授权者所对应的上级 DID 与接收者所对应的上级 DID 在账户 DID 授权列表中是否存在,不存在则返回提示信息,存在则返回 true;
- 其它条件则返回 false;

## 4.4.3.11 添加方法

运营方通过该 API 进行角色可调用方法的增加。

▶ 输入参数: 账户角色, 合约地址, 方法名称;

➤ 输出参数: bool 结果;

- ▶ 方法命名: addFunction:
- ➤ 方法举例: addFunction(Role role,address contractAddress,byte4 sig) returns (bool);
- ➤ 事件: AddFunction(address indexed operator,Role indexed role,address contractAddress,byte4 sig)

#### ▶ 核心逻辑:

- 检查调用者身份是否存在,不存在则返回提示信息;
- 检查调用者账户对应的平台方状态是否活跃,不活跃则返回提示信息;
- 检查调用者账户对应的运营方状态是否活跃,不活跃则返回提示信息;
- 检查调用者身份是否为运营方,不是则返回提示信息;
- 所有检查通过后则保存代理合约所对应的方法数据, 最后触发事件;

#### 4.4.3.12 删除方法

运营方通过该 API 进行角色可调用方法的删除。

- ▶ 输入参数: 账户角色, 合约地址, 方法名称;
- ▶ 输出参数: bool 结果;
- ▶ 方法命名: delFunction;
- ➤ 方法举例: delFunction(Role role,address contractAddress,bytes4 sig) returns (bool);
- ➤ 事件: DelFunction(address indexed operator,Role indexed role,address contractAddress,byte4 sig)

#### ▶ 核心逻辑:

- 检查调用者身份是否存在,不存在则返回提示信息;
- 检查调用者账户对应的平台方状态是否活跃,不活跃则返回提示信息;
- 检查调用者账户对应的运营方状态是否活跃,不活跃则返回提示信息;

- 检查调用者身份是否为运营方,不是则返回提示信息;
- 检查当前待删除的该方法是否存在,不存在则返回提示信息;
- 所有检查通过后则删除代理合约所对应的方法数据, 最后触发事件;

### 4.4.3.13 查询方法

运营方通过该 API 进行角色可调用方法的查询。

- ▶ 输入参数: 账户角色, 合约地址;
- ▶ 输出参数: 方法列表;
- ▶ 方法命名: getFunctions;
- ➤ 方法举例: getFunctions(Role role,address contractAddress) returns (bytes4]);
- ▶ 核心逻辑:
  - 返回查询结果;

### 4.4.3.14 方法权限校验

DDC 业务主代理合约通过该 API 进行调用账户、被调用合约的被调用方法之间权限的校验。

- ▶ 输入参数: 账户地址, 合约地址, 方法名称;
- ▶ 输出参数: bool 结果;
- ▶ 方法命名: hasFunctionPermission;
- ➤ 方法举例: hasFunctionPermission(address account,address contractAddress,bytes4 sig) returns (bool);
- ▶ 核心逻辑:
  - 检查账户是否存在,不存在则返回提示信息;
  - 检查账户所对应的运营方状态是否活跃,不活跃则返回提示信息;
  - 检查账户所对应的平台方状态是否活跃,不活跃则返回提示信息;
  - 根据账户的所属类型及合约地址获取方法列表,并检查所传的方法签 名在方法列表中是否存在,并返回检查结果;

#### 4.4.3.15 跨平台授权

运营方通过调用该 API 进行跨平台之间的账户授权。

- ▶ 输入参数: 授权者账户, 接收者账户, 授权标识;
- ▶ 输出参数:
- ➤ 方法命名: crossPlatformApproval;
- ➤ 方法举例: crossPlatformApproval(address from,address to,bool approved);
- ➤ 事件: CrossPlatformApproval(address indexed from,address indexed to, bool approved);

#### ▶ 核心逻辑:

- 检查调用者账户信息是否存在,不存在则返回提示信息;
- 检查调用者账户对应的平台方状态是否活跃,不活跃则返回提示信息;
- 检查调用者账户对应的运营方状态是否活跃,不活跃则返回提示信息;
- 检查调用者账户是否为运营方,不是则返回提示信息;
- 检查授权者账户信息是否存在,不存在则返回提示信息;
- 检查授权者账户对应的平台方状态是否活跃,不活跃则返回提示信息;
- 检查授权者账户对应的运营方状态是否活跃,不活跃则返回提示信息;
- 检查授权者账户是否为平台方,不是则返回提示信息;
- 检查接收者账户是否存在,不存在则返回提示信息;
- 检查接收者账户所对应的运营方状态是否活跃,不活跃则返回提示信息;
- 检查接收者账户所对应的平台方状态是否活跃,不活跃则返回提示信息;
- 检查接收者账户是否为平台方,不是则返回提示信息;
- 检查授权者账户与接收者账户是否属于同平台, 是则返回提示信息;
- 所有检查通过后则保存跨平台授权结果. 最后触发事件;