


Connexion entre un signal et un slot

- Nous voulons connecter le signal « bouton cliqué » au slot « quitter l'application ». Ainsi, un clic sur le bouton provoquerait l'arrêt de l'application.
- Pour cela, on utilise une méthode statique de QObject :: connect().



Méthode connect()

• connect() est une méthode statique.

<u>Rappel</u>: une méthode statique est une méthode d'une classe que l'on peut appeler sans créer d'objet. C'est en fait exactement comme une fonction classique.

 Pour appeler une méthode statique, il faut faire précéder son intitulé du nom de la classe dans laquelle elle est déclarée. Comme connect() appartient à la classe QObject, il faut donc écrire :

```
QObject::connect();
```

Méthode connect()

- La méthode connect() prend 4 arguments :
 - un pointeur vers l'objet qui émet le signal ;
 - le nom du signal que l'on souhaite « intercepter » ;
 - un pointeur vers l'objet qui contient le slot récepteur ;
 - le nom du slot qui doit s'exécuter lorsque le signal se produit.

• Il existe aussi une méthode disconnect() permettant de casser la connexion entre deux objets

Exemple

```
2122232425
```

```
m_bouton = new QPushButton("Quitter", this);
m_bouton->move(110, 50);

// Connexion du clic du bouton à la fermeture de l'application
QObject::connect(m_bouton, SIGNAL(clicked()), qApp, SLOT(quit()));
```

- m_bouton : c'est un pointeur vers le bouton qui va émettre le signal.
- SIGNAL(clicked()): nom du signal. SIGNAL() est une macro du préprocesseur.
- qApp : c'est un pointeur vers l'objet de type QApplication . Qt crée automatiquement un pointeur appelé qApp vers l'objet de type QApplication que nous avons créé. Ce pointeur est défini dans le header <QApplication> .
- SLOT(quit()) : c'est le slot qui doit être appelé lorsqu'on a cliqué sur le bouton. Il faut utiliser la macro SLOT().

Passage de paramètre entre signal et slot

- Les signaux et les slots peuvent s'échanger des paramètres.
- Exemple entre deux widgets QSlider(curseur) et QLCDNumber(afficheur)

- On dispose du signal et du slot suivants :
 - Le signal valueChanged(int) du QSlider: il est émis dès que l'on change la valeur du curseur du slider en le déplaçant. La particularité de ce signal est qu'il envoie un paramètre de type int (la nouvelle valeur du slider).

• Le slot display(int) du QLCDNumber : il affiche la valeur qui lui est passée en paramètre.

La connexion se fait avec le code suivant :

```
QObject::connect(m_slider, SIGNAL(valueChanged(int)), m_lcd, SLOT(display(int)));
```

- Il suffit d'indiquer le type du paramètre envoyé, ici un int, sans donner de nom à ce paramètre. Qt fait automatiquement la connexion entre le signal et le slot et « transmet » le paramètre au slot.
- Le type des paramètres doit absolument correspondre. On ne peut pas connecter un signal qui envoie (int, double) à un slot qui reçoit (int, int). C'est un des avantages du mécanisme des signaux et des slots : il respecte le type des paramètres.
- Un signal peut envoyer plus de paramètres à un slot que celui-ci ne peut en recevoir. Dans ce cas, les paramètres supplémentaires seront ignorés.