# 实时操作系统基本知识

- 实时操作系统基本知识
  - o Linux实时操作系统
    - 双内核操作系统基本知识
    - Xenomai操作系统
    - rros
  - o rros编译
    - docker安装及拉取代码
    - rros编译过程
  - 使用Qemu进行模拟同时使用gdb对进行Debug
    - 编译等级
    - 使用rust-gdb调试
    - 使用vscode的调试
  - lab内容: 在内核中打印自己的信息
  - 。 提交
  - 。 引用

# Linux实时操作系统

Linux是一个通用操作系统,而不是一个实时操作系统。目前有多种方法可以让Linux成为一个实时操作系统或者具备实时操作系统的能力:

- 一个广泛使用的方案是让给实时操作系统提供兼容POSIX的API接口来改善生态问题,但是这个方法在面对大型项目的移植时的效果不好,也没有解决性能问题;
- 另一条技术路线是可以对Linux内核采用抢占补丁,但是这个方法只能让Linux成为一个软实时的操作系统,同时没有任何的隔离措施,不利于稳定性;
- 还可以采用虚拟机来同时在一个主机上同时运行多个内核,一个是较为简单的硬实时内核,另一个是Linux内核,这个方法的稳定性很强,但是由于采用了硬件虚拟化,实时性和性能受损,同时在Linux内核上运行的应用不具备实时性能,在实时内核上运行的应用不能享受到Linux生态的好处,两者之间的数据交互比较困难;
- 最后一条路线是采用双内核的方法,在一个内核空间里面同时运行两个内核,实时内核和Linux同时并行,实时内核的优先级更高,Linux内核作为一个idle任务在实时内核中调度,这个方法同时兼顾了实时性,性能和应用生态,实时任务可以同时利用Linux的生态和实时应用的能力,但是这个方法的缺点是稳定性不足,因为两个内核同处一个地址空间,所以如果Linux内核出现故障,没有任何的隔离措施,很容易导致操作系统崩溃;

我们的rros(rust-based real operating system)就是采用了双内核的技术路线,下面首先介绍一下双内核操作系统。

## 双内核操作系统基本知识

双内核操作系统主要分为两部分,一个是硬件虚拟层(HAL),主要完成中断虚拟化等相关工作;第二个是实时内核,主要负责处理实时请求,和Linux内核在逻辑上是并列的关系,但是优先级要比Linux内核高。

双内核的实现主要分为RTLinux,RTAI,Xenomai三个项目。 双内核最早的实现RTLinux是在[1]这篇论文中提出的。 硬件虚拟层是双内核路线中的关键一环,RTHAL是在RTLinux的论文中提出来的,被另一个实时操作系统

RTAI仿照实现,但是RTLinux的项目组后来申请了专利,RTAI被迫采用了其他硬件虚拟层技术ADEOS。 ADEOS 是在[2]这篇论文中提出的,采用不同方法换了RT-Linux提出的RTHAL,规避了专利问题。所以后来RTAI和 Xenomai社区采用了ADEOS。

拓展阅读 ADEOS的实现细节在[3]中可以看到; ADEOS和RTHAL两种硬件虚拟层技术的比较在[4]中可以看到;

RTLinux自从被同类竞品VxWorks收购后,已经从开源逐步走向关停。 而Xenomai和RTAI两个项目在一段时间有过短暂的合并。但是后来因为开发的目标不同,两个项目又逐渐分离。rros主要仿照的就是Xenomai操作系统。

#### Xenomai操作系统

Xenomai目前已经进展到4.0了。 Xenomai4.0主体是两个部分,硬件中断层dovetail和实时内核evl。 dovetail主要是以代码树形式提供,直接修改了Linux内核的代码,作用是根据优先级将中断分发给cobalt内核和evl内核。实时内核evl则作为一个module插入到linux系统中,和Linux内核一起启动,启动后接管整个操作系统。

#### rros

rros采用了dovetail硬件中断层,用rust重写了实时内核evl,下面我们将会介绍rros的基本情况。

项目的代码树主体结构如下,相对于Linux代码树新增的文件用\*标出,一些重要的目录或者文件我们加以解释:

| - arch                |                      |
|-----------------------|----------------------|
| ├─ block              |                      |
| — certs               |                      |
| — COPYING             |                      |
| - CREDITS             |                      |
| — crypto              |                      |
| config                | 这个文件中包含了Linux编译时     |
| — Documentation       | Linux项目的文档           |
| — drivers             |                      |
| ├── fs                |                      |
| ├─ gr                 | * 包含了运行rust-gdb命令的文件 |
| —— include            |                      |
| — init                |                      |
| io_uring              |                      |
| ipc ipc               |                      |
| — Kbuild              |                      |
| — Kconfig             |                      |
| — kernel              | Linux内核的主要代码         |
| │ ├── acct.c          |                      |
|                       |                      |
| rros                  | * rros实时内核的主要代码      |
| — built-in.a          |                      |
| — clock.rs            |                      |
| clock_test.rs         |                      |
|                       | rast ns              |
| doubte_ttilked_ttst_t | .551.15              |
|                       |                      |

| — factory.rs            |                     |
|-------------------------|---------------------|
|                         |                     |
| fifo_test.rs            |                     |
| — file.rs               |                     |
| idle.rs                 |                     |
| — init.o                |                     |
| init.rs                 |                     |
| libinit.rmeta           |                     |
| list.rs                 |                     |
| list_test.rs            |                     |
| lock.rs                 |                     |
| │                       |                     |
| memory.rs               | 内存子系统               |
| │                       |                     |
| monitor.rs              |                     |
| met.rs                  |                     |
| queue.rs                |                     |
| sched.rs                | 调度子系统               |
| sched_test.rs           |                     |
| stat.rs                 |                     |
| stat_test.rs            |                     |
| syscall.rs              |                     |
| test.rs                 |                     |
| thread.rs               | 线程子系统               |
| thread_test.rs          |                     |
| — tick.rs               | tick子系统             |
| timeout.rs              |                     |
| timer.rs                | 时钟子系统               |
| timer_test.rs           |                     |
| │                       |                     |
| weak.rs                 |                     |
| j                       |                     |
| workqueue.o             |                     |
| ├─ lib                  |                     |
| LICENSES                |                     |
| MAINTAINERS             |                     |
| Makefile                |                     |
| — mm                    |                     |
| modules.builtin         |                     |
| modules.builtin.modinfo |                     |
| — modules.order         |                     |
| ├─ Module.symvers       |                     |
| ├─ net                  |                     |
| README                  |                     |
| rust                    | * rust-for-linux的代码 |
| — samples               | 包含了各个子系统的一些示例代码     |
| - scripts               |                     |
| - security              |                     |
| sound                   |                     |
| System.map              |                     |
| — tools                 |                     |
| usr                     |                     |
| ├─ virt                 |                     |
| - vmlinux               |                     |
| 1                       | 3 / 21              |

```
├── vmlinux.a
└── vmlinux.o
```

因为dovetail硬件中断层已经合入到代码树中,通过git log的历史记录是看不出来的,如果想要知道dovetail 修改了哪些内容,可以从patch-5.15.9-dovetail1.patch这个patch中看到。

rust的支持是通过rust-for-linux (rfl) 项目[5], rfl目前已经合入linux主线,由于历史原因,我们项目中rfl的支持是通过补丁的形式进行的,和目前主线上的rfl不兼容。rfl项目支持我们用rust写linux的驱动,我们的rros就是以驱动的形式加载到linux内核中的。

# rros编译

为了方便大家做实验,我们以docker的形式提供一个可用的环境,大家只需要安装docker并拉取镜像,然后按照我们的编译说明进行编译,就可以做后续的实验了。

### docker安装及拉取代码


docker在windows/linux/mac上都可以直接安装,主要参考官方的文档,具体步骤方法如下:

- 在windows上安装
  - 。 下载docker desktop, 并点击安装。
  - 。 安装完docker后,如果提示因为wsl2没有安装不能正常启动的话,这是因为在windows上使用 docker需要开启wsl2或者hyper-v相关的组件,我们这里采用wsl2,这部分内容参考微软的官方说明。
    - 以管理员身份打开 PowerShell ("开始"菜单 > "PowerShell" > 单击右键 > "以管理员身份运行") ,然后输入以下命令:

```
dism.exe /online /enable-feature /featurename:Microsoft-Windows-
Subsystem-Linux /all /norestart
dism.exe /online /enable-feature
/featurename:VirtualMachinePlatform /all /norestart
```

■ 下载wsl更新包,并安装执行。

。 重启电脑,并启动docker desktop,就可以正常启动了



- 在linux ubuntu/mac上安装
  - 。 这里考虑到linux上安装时可能没有图形化界面, 所以下面用命令行说明
  - 。 linux上运行docker的原理是使用kvm虚拟化技术,可以使用下列命令检测linux是否满足docker的 条件

```
lsmod | grep kvm
```

正确的输出如下:

· 对linux软件包安装地址进行换源

```
sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64]
https://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/ubuntu $(lsb_release -cs)
stable"
sudo apt-get update
```

。 安装docker

```
sudo apt-get install docker-ce
sudo docker run hello-world
```

o docker换源

```
vim /etc/docker/daemon.json
# 加入下面的内容
# {
# "registry-mirrors": ["https://akchsmlh.mirror.aliyuncs.com"]
# }
```

#### 。 检查是否可以正常执行


sudo docker run hello-world

```
lhy@Phoenix22:~$ sudo docker run hello-world
Unable to find image 'hello-world:latest' locally
latest: Pulling from library/hello-world
Digest: sha256:aa0cc8055b82dc2509bed2e19b275c8f463506616377219d9642221ab53cf9fe
Status: Downloaded newer image for hello-world:latest
Hello from Docker!
This message shows that your installation appears to be working correctly.
To generate this message, Docker took the following steps:
1. The Docker client contacted the Docker daemon.
2. The Docker daemon pulled the "hello-world" image from the Docker Hub.
    (amd64)
 3. The Docker daemon created a new container from that image which runs the
    executable that produces the output you are currently reading.
 4. The Docker daemon streamed that output to the Docker client, which sent it
    to your terminal.
To try something more ambitious, you can run an Ubuntu container with:
$ docker run -it ubuntu bash
Share images, automate workflows, and more with a free Docker ID:
https://hub.docker.com/
For more examples and ideas, visit:
 https://docs.docker.com/get-started/
```


安装完成后,打开命令行窗口,使用docker pull 1543306408/rros\_lab命令来拉取rros docker的镜像 image。接着使用docker run -itd --security-opt seccomp=unconfined --name rros\_lab 1543306408/rros\_lab /bin/bash来运行一个名为rros\_lab的container。

最后我们利用vscode来完成后续实验。


• 如果你的docker是运行在本机上,而不是远程的Linux服务器,只需要在vscode应用市场中安装dev-container插件:



• 点击插件后,我们就可以看到我们运行起来的docker了,然后点击Attach in New Window进入我们的docker




• 然后在container中打开我们项目的文件夹







• 如果你的docker运行在远程的Linux服务器,需要安装remote-ssh插件



• 需要先配置一下ssh



将下图的ip\_address换成Linux服务器的ip地址,ssh\_port设置为对应ssh的服务端口(一般是22),user\_name替换成Linux服务器的用户名字



## rros编译过程

首先,rros的编译和linux编译的方法相似,都是通过Kconfig系统。 对于rros比linux多出的dovetail和rfl子系统,都可以通过在主目录下执行配置menuconfig的命令进行开启,对于其他的子系统也可以在同时进行配置,配置好的结果会保存到。config文件中。

```
config - Linux/arm64 5.13.0 Kernel Configuration
                                                 Linux/arm64 5.13.0 Kernel Configuration
   Arrow keys navigate the menu. <Enter> selects submenus ---> (or empty submenus ----). Highlighted letters are hotkeys. Pressing <Y>
   includes, <N> excludes, <M> modularizes features. Press <Esc><Esc> to exit, <?> for Help, </> for Search. Legend: [*] built-in []
   excluded <M> module < > module capable
                                  General setup --->
                                  [*] Support DMA zone
                                  [ ] Support DMA32 zone
                                      Platform selection
                                      Kernel Features --->
                                      Boot options --->
                                      Power management options --->
                                      CPU Power Management --->
                                      Firmware Drivers --->
                                  [ ] Virtualization ----
                                      General architecture-dependent options --->
                                  [*] Enable loadable module support
                                  [ ] Enable the block layer
                                      Executable file formats
                                      Memory Management options --->
                                  [*] Networking support
                                         <Select>
                                                   < Exit >
                                                                < Help >
                                                                            < Save >
                                                                                       < Load >
```

为了方便大家做后面的实验,我们提供一个已经配置好的.config文件,不需要大家手动配置。并且这个.config中的选项经过了剪裁,所以操作系统编译的速度会大大加快。如果大家想要体会手动配置config的过程,可以参考下面的编译tips中第四点。

然后,可以用make LLVM=1 -j80 >compile.txt 2>&1 && tail -10 compile.txt 对整个操作系统进行编译,这个命令后面的重定向是由于目前项目中有大量的warning没有被消除,所以我们最好把编译的结果保存到

一个compile.txt文件中。如果代码中没有错误,这个命令会输出10行编译信息如下图所示。

```
• root@795ba347cefe:/data/bupt-rtos/linux-dovetail-v5.13-dovetail-rebase# make LLVM=1 -j80 >compile.txt 2>&1 && tail -10 compile.txt
LD [M] samples/rust/rust_module_parameters.ko
LD [M] samples/rust/rust_random.ko
LD [M] samples/rust/rust_sync.ko
LD [M] samples/rust/rust_miscdev.ko
LD [M] samples/rust/rust_print.ko
LD [M] samples/rust/rust_stack_probing.ko
LD [M] samples/rust/rust_semaphore.ko
LD [M] samples/rust/rust_minimal.ko
LD [M] samples/rust/rust_semaphore_c.ko
LD [M] samples/rust/rust_semaphore_c.ko
```

下面的/data/bupt-rtos/linux-dovetail-v5.13-dovetail-rebase路径和大家看到的/data/bupt-rtos/rros路径是等价的。

如果代码中有错误(大家可以试着改动一下kernel/rros/init.rs中的代码,比如注释init\_core的代码),可以用 finderr.py脚本对错误进行过滤,将脚本下载到项目工程/data/bupt-rtos/rros中,执行命令是python3 finderr.py compile.txt,最后利用cat result查看result文件中的错误信息。

```
oroot@795ba347cefe:/data/bupt-rtos/linux-dovetail-v5.13-dovetail-rebase# make LLVM=1 -j80 >compile.txt 2>&1 && tail -10 compile.txt

oroot@795ba347cefe:/data/bupt-rtos/linux-dovetail-v5.13-dovetail-rebase# python finderr.py compile.txt

oroot@795ba347cefe:/data/bupt-rtos/linux-dovetail-v5.13-dovetail-rebase# cat result

ororot@795ba347cefe:/data/bupt-rtos/linux-dovetail-v5.13-dovetail-rebase# cat result

ororot@795ba347cefe:/data/bupt-rtos/linux-dovetail-v5.13-dovetail-rebase# cat result

ororot@795ba347cefe:/data/bupt-rtos/linux-dovetail-v5.13-dovetail-rebase# cat result

ororot@795ba347cefe:/data/bupt-rtos/linux-dovetail-v5.13-dovetail-rebase# python finderr.py compile.txt

orot@795ba347cefe:/data/bupt-rtos/linux-dovetail-v5.13-dovetail-rebase# python finderr.py compile.txt

orot@795ba347cefe:/da
```

最后,如果编译成功了,我们就可以在主目录下看到最新生成的vmlinux文件,然后用qemu去模拟运行这个操作系统,使用qemu运行操作系统的部分,会在使用Qemu进行模拟小节进行讲解。

#### 编译tips:

- 1. 可以注意到make命令中使用了LLVM=1,这个参数会让编译过程中使用llvm而不是gcc,这是因为我们需要rfl项目的支持,而rfl需要通过llvm才能成功编译rust。所以我们在rros的大部分编译命令中都需要加入LLVM=1。
- 2. rros目标的平台是在arm64,所以涉及到交叉编译的知识,交叉编译就是编译代码的环境和执行代码的环境不在一个平台上,比如在x86\_64平台下,编译arm64的目标文件,我们在编译时通过使用了两个环境变量来说明这两个信息,rros编译时会自动读取这两个环境变量来获得这部分信息。
  - root@795ba347cefe:/data/bupt-rtos/linux-dovetail-v5.13-dovetail-rebase# echo \$ARCH arm64
  - root@795ba347cefe:/data/bupt-rtos/linux-dovetail-v5.13-dovetail-rebase# echo \$CROSS\_COMPILE aarch64-linux-gnu-
- 3. 一些docker环境中隐藏的细节: docker环境中配置了可以支持交叉编译环境的gcc, llvm, qemu, gdb, objdump等编译相关的工具,以及cmake,rust等开发相关的工具,有些软件是从源码编译安装的,因为ubuntu/centos的apt-get和yum包管理工具会限制这些软件的版本。
- 4. config如何手动配置: config中需要手动配置的主要是分为三部分: 如何开启dovetail和rfl, 如何开启debug相关的选项, 如何裁剪和rros内核无关的config, 下面介绍前两部分。
- 执行make LLVM=1 menuconfig配置命令

```
Kernel Features中开启Dovetail interface
          General setup ---> ile(s)
          Platform selection --->
          Kernel Features --->
          Boot options --->
          Power management options --->
          CPU Power Management
          Firmware Drivers --->
     [*] NUMA Memory Allocation and Scheduler Suppo
     (4) Maximum NUMA Nodes (as a power of 2)
         Timer frequency (250 HZ) --->
     [*] Dovetail interface
       1 Paravirtual steal time accounting (NFW)
General setup中开启Rust support
            这里需要是arm架构
   Linux/arm64 1.13.0 Kernel Configuration -
   Arrow keys navigate the menu. <Enter> selects submenus ---> (or empty submenus
   includes, <N> excludes, <M> modularizes features. Press <Esc><Esc> to exit, <?
   <M> module < > module capable
                              General setup --->
                              Platform selection --->
                              Kernel Features --->
                              Boot options --->
                              Power management options --->
                              CDIL Dower Manager
    [ ] uaiden zian ileerizi iik
    [ ] Page allocator randomi;
    [*] SLUB per cpu partial ca
    [*] Profiling support
    [*] Rust support
```

debug相关的config Linux/arm64 5.13.0 Kernel Configuration Arrow keys navigate the menu. <Enter> selects submenus ---> (or empty submenus ----). Highlighted letters are hotkeys. Pressing <Y> includes, <N> excludes, <M> modularizes features. Press <Esc><Esc> to exit, <?> for Help, </> for Search. Legend: [\*] built-in [ ] excluded <M> module <> module capable printk and dmesg options ---> Compile-time checks and compiler options ---> Generic Kernel Debugging Instruments -\*- Kernel debugging
[ ] Miscellaneous debug code Memory Debugging --->

[] Debug shared IRQ handlers
-\*- Debug IRQ pipeline

[] Torture tests for IRQ pipeline [\*] Debug Dovetail interface
Debug Oops, Lockups and Hangs Scheduler Debugging --->
Enable extra timekeeping sanity checking [ ] Debug preemptible kernel Lock Debugging (spinlocks, mutexes, etc...) ---> ] Debug IRQ flag manipulation ] Stack backtrace support Warn for all uses of unseeded randomness kobject debugging <Select> < Exit > < Save > < Help > Arrow keys navigate the menu. <Enter> selects submenus ---> (or empty submenus ----). Highlighted letters are hotkeys. Pressing <Y> includes, <N> excludes, <M> modularizes features. Press <Esc><Esc> to exit, <?> for Help, </> for Search. Legend: [\*] built-in [ ] excluded <M> module <> module capable printk and dmesg options ---> Compile-time checks and compiler options ---> Generic Kernel Debugging Instruments Generic Kernel Debugging Instrume
-\*- Kernel debugging


[] Miscellaneous debug code
Memory Debugging --->
[] Debug shared IRQ handlers
-\*- Debug IRQ pipeline
[] Torture tests for IRQ pipeline
[\*] Debug Dovetail interface Debug Oops, Lockups and Hangs --->
Scheduler Debugging --->
Enable extra timekeeping sanity checking [ ] Debug preemptible kernel Lock Debugging (spinlocks, mutexes, etc...) ---> Debug IRQ flag manipulation
Stack backtrace support
Warn for all uses of unseeded randomness kobject debugging <Select> < Exit > < Help > < Save > < Load >

# 使用Qemu进行模拟同时使用gdb对进行Debug

### 编译等级

调试时可能需要将编译等级调低。我们所给的配置文件.config应该已经配置,若没有,你可以手动配置一下。

输入menuconfig




```
如果出现问题,可能有两种情况:

• 把窗口拉大一点

• 看bash环境变量是否有$CROSS_COMPILE,$ARCH。这些在之前应该已经配置过。

# 在~/.bashrc里添加
export CROSS_COMPILE=aarch64-linux-gnu-
```

把kernel hacking > Rust Hacking > Optimization level > debug-level 调到最低



按空格确定向右选择Exit,按回车退出,选择保存Yes.

使用rust-gdb调试

export ARCH=arm64

在docker中我们已经安装好qemu了,所以可以直接使用。并且qemu启动所需要的文件系统已经在docker中准备完成。

我们只需要同时打开两个命令行窗口,然后左边运行qemu的命令,右边运行gdb的命令,我们就可以完成对 rros的debug工作。

```
qemu-system-aarch64 -nographic -kernel arch/arm64/boot/Image -initrd
../arm64_ramdisk/rootfs.cpio.gz -machine type=virt -cpu cortex-a57 -append
"rdinit=/linuxrc console=ttyAMA0" -device virtio-scsi-device -smp 1 -m 4096 -s -S
```


最后的两个标志 -s 表示启动gdb server, -S表示不要立刻执行指令,按c可以开始执行。

#### 修改环境中的gr脚本为以下代码:

```
gdb-multiarch \
--tui vmlinux \
-ex "target remote :1234" \
-ex "set architecture aarch64" \
-ex "set language rust" \
-ex "set auto-load safe-path /"
```

#### 然后运行此脚本

```
../gr
```




~~如果没有gr在路径下面,也可以手动启动一个rust-gdb进程:~~下面的脚本由于docker环境中的rust-gdb不支持跨平台编译有问题,不能采用

```
rust-gdb \
--tui vmlinux \
-ex "target remote localhost:1234"
-ex "set architecture aarch64"
-ex "set auto-load safe-path"
-ex "set lang rust"
```


如果不想debug,只想用qemu对操作系统进行模拟运行,那么只需要打开一个窗口,然后去掉-s-S这两个gdb相关的参数,运行下列命令即可

```
qemu-system-aarch64 -nographic -kernel arch/arm64/boot/Image -initrd
../arm64_ramdisk/rootfs.cpio.gz -machine type=virt -cpu cortex-a57 -append
"rdinit=/linuxrc console=ttyAMAO" -device virtio-scsi-device -smp 1 -m 4096
```

## 先在qemu所在窗口执行上述命令, 然后在gdb窗口执行上述命令, 就可以成功运行



在gdb窗口中按c并回车,可以看到rros操作系统就可以正常执行了。



gdb的具体指令和上学期bos lab中的相关指令一致,具体内容可以回看上学期ppt。


# □Gdb

- 基本用法: b/r/c/n/s/j/help
- 命令行下的图形化: ctrl+x a ctrl+x o
- 同时查看多种信息: layout
- 观察内存信息: x/Nx ptr

下面给出了gdb的一些常见命令

| 命令       | 作用                   |
|----------|----------------------|
| С        | 跳到下一个断点              |
| b 文件名:行号 | 设置断点                 |
| p 变量名    | 打印变量                 |
| x/       | 打印地址下的数据             |
| finish   | 跳到当前函数的结尾            |
| frame    | 查看栈帧                 |
| n        | next,下一步,不进入函数       |
| S        | step in,下一步,但是可能进入函数 |

举一个例子,如果想要在操作系统执行之前打一个断点,可以用b kernel/rros/init.rs:135在 kernel/rros/init.rs这个文件的135行打一个断点,然后再按c就能执行到这一行了。



执行结束时,退出qemu时,先按ctrl+a+x;退出gdb时,按ctrl+d。

### 使用vscode的调试

也可以给vscode添加配置文件。


首先,同样还是在命令行启动调试的gemu:

```
qemu-system-aarch64 -nographic -kernel arch/arm64/boot/Image -initrd
../arm64_ramdisk/rootfs.cpio.gz -machine type=virt -cpu cortex-a57 -append
"rdinit=/linuxrc console=ttyAMA0" -device virtio-scsi-device -smp 1 -m 4096 -s -S
```

然后,在项目根目录的.vscode文件夹中,打开.vscode/launch.json(没有的话新建一个),把下面的配置粘贴进去:

```
"miDebuggerServerAddress": "127.0.0.1:1234",
            "program": "${workspaceFolder}/vmlinux",
            "args": [],
            "stopAtEntry": false,
            "cwd": "${workspaceFolder}",
            "environment": [],
            "externalConsole": false,
            "logging": {
                "engineLogging": false
            },
            "MIMode": "gdb",
            "miDebuggerPath" : "/root/.cargo/bin/rust-gdb",
            // "miDebuggerPath":"/usr/bin/gdb-multiarch",
            "setupCommands": [
                {
                     "description": "set language rust",
                    "text": "set lang rust",
                    "ignoreFailures": true
                }
            ]
        }
    ]
}
```

#### 在行号处点击断点,按F5开始调试



如果需要使用gdb命令,可以在下面DEBUG CONSOLE,输入-exec {gdb命令}执行

# lab内容: 在内核中打印自己的信息

为了验证大家成功运行并编译内核,需要在内核启动时打印一个特定的字符串加自己的学号,修改位于kernel/rros/init.rs中的第252行,打印的内容为Hello world from rros! I'm 2020xxxxxx,其中2020xxxxx替换为自己的学号。如果你的实现正确,运行qemu-system-aarch64 -nographic -kernel arch/arm64/boot/Image -initrd ../arm64\_ramdisk/rootfs.cpio.gz -machine type=virt -cpu cortex-a57 -append "rdinit=/linuxrc console=ttyAMA0" -device virtio-scsi-device -smp 1 -m 4096 | grep "Hello world from rros! I'm 2022xxxxxxx",就可以看到如下结果:

# 提交

本次实验需要提交自己的代码相对于commit号为ed16617d67a5a0cd91964c7decf428ac2c41486b的patch,以及一个文档,文档里面最少记录两个截图:成功编译内核的截图,成功用qemu运行内核并且使用gdb调试的截图。

# 引用

- [1] A linux-based real-time operating system
- [2] Adaptive domain environment for operating systems
- [3] Life with adoes
- [4] Study and Comparison of the RTHAL-based and ADEOS-based RTAI Real-time Solutions for Linux
- [5] https://github.com/Rust-for-Linux/linux