# IPv4

## **ITT-Netzwerke**

## Sebastian Meisel

# 23. Dezember 2022

# 1 IPv4 Netzwerk durchrechnen

Angenommen auf einem Windowrechner gibst du folgenden Befehl ein:

Get-NetIPAddress -AddressFamily IPv4 | Format-Table

um alle IPv4-Adressen zubekommen und als Tabelle auszugeben, bekommst du eine Ausgabe, wie diese:

${\tt ifIndex}$	IPAddress	PrefixLength	PrefixOrigin	SuffixOrigin	AddressState	PolicyStore
10	192.168.56.23	28	Manual	Manual	Preferred	ActiveStore
14	172.19.226.13	20	Manual	Manual	Preferred	ActiveStore
1	127.0.0.1	8	WellKnown	WellKnown	Preferred	ActiveStore

Nun können wir mit diesen Werten rechnen:

# 2 192.168.56.23 / 28

Diese IP hat ein **Prefix** (auch CIDR genannt) von **28**.

D. h. 28 Bits sind für die Netzwerkadresse reserviert.

Da jede Zahl in der Adresse durch 8 Bits dargestellt wird, sieht die Netzwerkmaske binär so aus:

1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 0000

## 2.1 Anzahl der Hosts

Die übrigen 4 Bits sind für die Hostadressen reserviert. Damit können  $2^4 = 16 = IPs$  adressiert werden. Da aber **eine IP** für die **Netzwerkadresse** benötigt wird und **eine IP** für die Broadcastadresse (um Pakete an alle Rechner im Netzwerk zu senden), bleiben 16 - 2 = 14 = IP-Adressen für Hosts übrig.

#### 2.2 Blocksize

Der wichtigste Wert, den wir nun berechnen müssen ist die **Blocksize**. Dafür müssen wir uns noch einmal die binäre Netzwerkmaske vor Augen führen:

```
1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 0000
8 16 24 32
```

Das letzte *signifikante Bit* (die letzte Eins) in der binären Netzwerkmaske befindet sich im **4. Oktett**: 1111 0000. Das letzte *signifikante* Bit in diesem Oktett ist das **5. Bit von rechts**. Jedes Bit steht für eine Zweierpotenz von 0 (rechts) bis 7 (links). Das 5. Bit steht also für 2<sup>4</sup> = 16. Da das erste Bit von rechts für 2<sup>0</sup> steht, kann man für die Rechnung auch die **Anzahl der Hostbits im Oktett** nutzen. Dies kann man leicht ausrechnen indem man das **Prefix** nutzt und sich

- 1. fragt: Was ist das nächstgrößere Vielfache von 8, z. B. /28 < 32.
- 2. das Prefix von diesem Wert subtrahierst: z. B. 32 28 = 4.
- 3. die Zweierpotenz des Ergebnis berechnest: z B. 2<sup>4</sup> = 16.

16 ist also die Blocksize bei einem Prefix von /28.

#### 2.3 Netzwerkmaske

Die **Blocksize** brauchen wir als erstes zur Berechnung der **Netzwerkmaske**. Zunächst müssen wir wieder überlegen, in welchem Oktett, das *letzte signifikante Bit* (die letze 1) steht. Dafür gehen wir die Achtermalfolge durch und überlegen, bei jedem Wert, ob das **Prefix** größer ist:

```
• 28 > 8? Ja! => 255
```

• 28 > 16? Ja! => 255

• 28 > 24? Ja! => 255

• 28 > 32? Nein! => 256 - 16 (Blocksize) = 240

Das **Prefix /28** steht als für die dezimal Netzwerkmaske: 255.255.255.240.

#### 2.4 Netzwerkadresse

Auch für die **Netzwerkadresse** brauchen wir die **Blocksize**. Und wieder geht es darum, in welchem *Oktett*, das *letzte signifikante Bit* steht. Alle Werte der IP davor, sind Bestandteil der **Netzwerkadresse**.

Also in diesem Beispiel: 192.168.56.

In dem Oktett mit dem *signifikanten Bit* müssen wir den Wert für die Netzwerkadresse bestimmen. Dieser ist

## 1, ein Vielfaches der Blocksize.

1. kleiner als der Wert in der IP.

Beispiel: 16 < 23 : Die Netzwerkadresse ist 192.168.56.16.

#### 2.5 Nächstes Netzwerk

Um zu bestimmen wie groß das aktuelle Netzwerk ist, müssen wir wissen, wo das **nächste Netzwerk** beginnt. Dazu gehen wir von der aktuellen *Netzwerkadresse* aus und erhöhen den Wert im letzten Oktett um die *Blocksize*: 192.168.56.32.

## 2.6 Verfügbare IP-Adressen im Netzwerk

Wie wir schon festgestellt haben (siehe oben) stehen uns  $2^4 - 2 = 14$  Hostadressen zur Verfügung. Das sind die Adressen 192.168.56.17-192.168.56.30.

Allerdings ist in der Regel die **1. Adresse** (192.168.56.17) für das **Standardgateway**, der Verbindung zu anderen Netzwerken (und in der Regel dem Internet), reserviert.

Die letzte Adresse im Netzwerk ist die **Broadcastadresse**: 192.168.56.31. Darüber können *Netzwerkpakete* an alle Hosts im Netzwerk gesendet werden.

# 3 172.19.226.13 / 20

Beim 2. Beispiel gehen wir im Prinzip genauso vor, nur dass dieses Netzwerk ein **Prefix** von **20** hat.

## 3.1 Blocksize

Wieder ist der wichtigste Wert die **Blocksize**.

```
1111 1111 . 1111 1111 . 1111 0000 . 0000 0000
8 16 24 32
```

Das letzte signifikante Bit (die letzte Eins) in der binären Netzwerkmaske befindet sich diesmal im

- 3. Oktett: 1111 0000. Wir berechnen die Blocksize wieder auf der Grundlage des Prefixes:
  - 1. Was ist das nächstgrößere Vielfache von 8, z. B. /20 < 24.
  - 2. Davon das Prefix subtrahieren: 24 20 = 4.
  - 3. Die Zweierpotenz des Ergebnisses ist: 2<sup>4</sup> = 16.

16 ist also die Blocksize bei einem Prefix von /20.

#### 3.2 Netzwerkmaske

Mit dieser Blocksize berechnen wir die Netzwerkmaske:

- 20 > 0? Ja! => 255
- 20 > 16? Ja! => 255
- 20 > 24? Nein! => 256 16 (Blocksize) = 240
- 20 < 24? Ja! => 0

Das **Prefix /20** steht als für die dezimal Netzwerkmaske: 255.255.240.0.

#### 3.3 Netzwerkadresse

Auch für die **Netzwerkadresse** brauchen wir die **Blocksize**. Und wieder geht es darum, in welchem *Oktett*, das *letzte signifikante Bit* steht. Alle Werte der IP davor, sind Bestandteil der **Netzwerkadresse**.

Also in diesem Beispiel: 172.19.

In dem Oktett mit dem *signifikanten Bit* müssen wir den Wert für die Netzwerkadresse bestimmen. Dieser ist

## 1, ein Vielfaches der Blocksize.

- 1. kleiner als der Wert in der IP.
- 2. In allen folgenden Oktetten steht eine 0.

Beispiel: 224 < 226 : Die Netzwerkadresse ist 172.19.224.0.

## 3.4 Nächstes Netzwerk

Um zu bestimmen wie groß das aktuelle Netzwerk ist, müssen wir wissen, wo das **nächste Netzwerk** beginnt. Dazu gehen wir von der aktuellen *Netzwerkadresse* aus und erhöhen den Wert im **3. Oktett** um die *Blocksize*: 224 + 16 = 240. Alles danach ist wiederum **0**. Das **nächste Netzwerk** hat somit die Adresse: 172.19.240.0.

## 3.5 Verfügbare IP-Adressen im Netzwerk

Diesmal sind von 32 nach Abzug der 20 Netzwerkbits noch 12 Hostbits übrig. Damit stehen 2^12 – 2 = 4094 Bits zur Verfügung.

Das sind die Adressen 172.19.224.1 - 172.19.239.254

Wiederum ist in der Regel die **1. Adresse** (172.19.224.1) für das **Standardgateway** reserviert. Die **Broadcastadresse** ist 172.19.239.255.