به روز رسانی پارامتر نویز با استفاده از روش گرادیان نزولی

$$\frac{3(k|k-1) = \frac{RD}{FC} u + \frac{C-D}{C} y / C = c_1 + c_1 q^{-1} + c_2 q^{-1} + \cdots}{C}$$

$$\frac{1}{F} = \frac{1}{FC} \frac{1}{2} \frac{1}{C} \frac$$

الم المراق المراق وراصل به عورت (۱-۱۲) و استوبای ساد کی به عورت (۱) و نشر تده است (۱۳ رخلاف عند مراق به عادر علی واسته است)

سوالات هماهنگ نشده

(۵ نمره) در روش cov(e) = cov(n) ،LS می شود cov(e) = cov(n) ،LS

$$E(e) = E(y - y) = E(U\theta + n - U\hat{\theta})$$

$$E(e) = U(\theta - E(\hat{\theta})) + 0 = UE(\theta - \hat{\theta}) - \infty$$

$$E(e) = U(\theta - E(\hat{\theta})) = U(\theta - \theta) = 0 \quad (I)$$

$$C_{V}(e) = E((e - E(e)) \cdot (e - E(e))^{T}) = E(e \cdot e^{T}) = E(U(\theta - \hat{\theta}) + n)^{T}[U(\theta - \hat{\theta}) + n]^{T}] = U_{V}(\hat{\theta})U^{T} \cdot UE((\theta - \hat{\theta}) \cdot n^{T}) + E(n(\theta - \hat{\theta})^{T})U^{T}$$

$$C_{V}(n)$$

$$C_{V}(n)$$

$$C_{V}(n)$$

$$C_{V}(n)$$

$$C_{V}(n)$$

$$C_{V}(n)$$

$$C_{V}(n)$$

$$E((\theta - \hat{\theta}) \cdot n^{T}) = E((u^{T})^{T} \cdot u^{T}) = E((u^{T})^{T$$

Cov(e)= U'82 (UTU) - UT (-UTU) - UT 32,20) + 32 [-> (ov(e)=8°I-U(UTU)-107828°(I-U(UTU)-107 N-sorli - july (even) o (eve) july of religions () (UTU) (()) O () $U^{T}_{i}U_{j} = \sum_{\alpha=1}^{N} U_{i}^{\alpha} U_{j}^{\alpha} = N \times \frac{1}{N} \sum_{\alpha=1}^{N} U_{i}^{\alpha} U_{i}^{\alpha} \xrightarrow{N \to \infty}$ NXE(Ui,Uj) N.E(UUT) - autocorrelation rector @

(ov(e) = 82 (I - U(UTU) - UT) =

82 (I - Ux + (E(UUT)) - UT)

if N > 0 + his

team is zero)

langi Cint Siil com 1 > 0 > 1 / N > 0 869

(ov(e) = 8 (I - 0) = 8 I

سوال ۲ هماهنگ نشده

$$y(t) = \chi^{T}\Theta + n$$

$$y(t) = \chi \Theta + n$$

$$\varphi_{LS} = (\chi^{T}\chi)^{-1}\chi^{T}\eta$$

$$\varphi_{LS} = \Theta + (\chi^{T}\chi)^{-1}\chi^{T}\eta$$

$$\varphi_{LS} = \varphi_{LS} = \varphi_{LS}$$

O: N = (Z X) - Z T ; Y = X O + V ا عالمذاری . لا در رابطهی VIV دارج BIV=0+(ZIX)-III 1/2(2) [X] IN ((ast) 6 - Sind 6-V=0+(=ZX)(1ZTD) = 0+E { ZXT } E { Z n} آکو= ایم، آنگاه تونی IV کدونی سازگار خواهد سر رصی N->0 -> PIV-> 0. July 61, Jac وحدف وروش لا الى است كر ع بي الله كراي ما تسرك الى منع با انوز ناهسته استرس ا کرج برسی انتها بسود. غواهم داست E (Zng~o as N-00 Dry -> 00 as N -> 00


سوال ۳ هماهنگ نشده

"- دستورات delayest و spa و impulseest و feedback و detrend و sqlin و advice و delayest و spa و impulseest و feedback در نرم افزار MATLAB در حوزه شناسایی را توضیح دهید! نحوه محاسبات در MATLAB برای این دستورات چگونه است؟ (۳۰ نمره)

در شناسایی سیستم ها دستورات Isqlin ,detrend, feedback, impulseest, spa, arx, delayest دارای کاربرد های زیر هستند.

1. detrend:

برای حذف کردن trend یا بایاس و مقدار حالت ماندگار از روی دیتا(ورودی یا خروجی) به کار میرود. detrended_data = detrend(original_data);



شکل حاصل از شبیه سازی و استفاده از دستور deternd (موجود در فولدر امتحان

2. feedback:

برای بستن فیدبک بر روی سیستم حلقه باز استفاده میشود. تابع تبدیل می تواند هم گسسته باشد هم پیوسته. sys_cl = feedback(sys_open, sys_controller);

اگر **فیدبک واحد** باشد در سینتکس بالا به جایsys_controller کافی است عدد ۱ قرار گیرد.

کد متلب زیر را درنظر بگیرید:

sys=filt([0 0.48 -0.48],[1 -1.72 0.9],Ts);

```
csys = feedback(sys,1);
cnoise = feedback(1,sys);
در سیستم الا از فیدبک برای بستن حلقه بر روی سیستم حلقه باز sys استفاده شده است به این صورت که سیستم حلقه بسته دارای نویز خروجی است پس دو تابع تبدیل cnoise و csys (تابع تبدیل نویز به خروجی) را تشکیل میدهیم تا با جمع آثار و ضرب وردی ها در تابع تبدیل بتوانیم خروجی را به دست آوریم.

3. impulseest:

sys_impulse = impulseest(data);

liv دستور از داده ورودی خروجی پاسخ ضربه را استخراج میکند.

$ Generate input signal (example: random input)

Ts = 0.1; $ Sampling time

t = 0:Ts:10; $ Time vector

u = randn(size(t)); $ Example: random input signal

$ Define a system with a known impulse response (example)

sys_true = tf([1 0.5], [1 -0.8 0.2], Ts); $ Example: a second-order system

$ Generate output signal using the true system
```

این کد نمونه ای است از استفاده دستور impulseest برای به دست آوردن یاسخ ضربه سیستم.

از سیگنال زمانی داده شده برای آنالیز دامنه فرکانسی داده استفاده میشود.

y true = lsim(sys true, u, t);

y noisy = y noisy(1:min length);

data = iddata(y noisy, u, Ts);

nk = 1; % Delay in the model

Ts = 0.1; % Sampling time

noise std = 0.1;

4. spa:

[Pxx, F] = spa(data);

u = u(1:min length);

% Add white noise to the output signal

na = 2; % Number of poles in the model
nb = 2; % Number of zeros in the model

sys est = impulseest(data, [na, nb, nk]);

y noisy = y true + noise std * randn(size(t));

min length = min(length(u), length(y_noisy));

% Create iddata object for system identification

% Ensure that u and y noisy have the same number of rows

% Use impulseest to estimate an impulse response model

% Generate input signal (example: random input)

```
t = 0:Ts:10; % Time vector
u = randn(size(t)); % Example: random input signal
% Define a system with a known frequency response (example)
sys true = tf([1 0.5], [1 -0.8 0.2], Ts); % Example: a second-order
system
% Generate output signal using the true system
y true = lsim(sys true, u, t);
y true = y true';
% Add white noise to the output signal
noise std = 0.1;
y noisy = y true + noise std * randn(size(t));
% Create iddata object for system identification
data = iddata(y noisy, u, Ts);
% Use spa to estimate the frequency response
% Choose appropriate options for your specific case
opts = spaOptions('FrequencyVector', logspace(-2, 2, 100), 'SID',
'periodogram');
sys est = spa(data, opts);
% Plot the true and estimated frequency responses
bode(sys true, '-r', sys est, '--b');
legend('True System', 'Estimated System');
title('True and Estimated Frequency Responses');
               این هم نمنه ای از استفاده از دستور spa فراموش نشود که ورودی به spa باید iddata object باشد.
5. delayest:
delay = delayest(data);
```

برای تخمین میزان تاخیر سیستم از داده های خروجی ورودی به کار می رود.

6. Isglin:

x = Isqlin(A, b, Aeq, beq);

این دستور تخمین LS خطی را انجام میدهد و برای تخمین پارامتر در مدل های خطی استفاده میشود.

7. advice:

advice(data)

iddata object عالله. data

دستور advice برای آنالیز داده های حوزه زمانی یا فرکانسی قبل از عمل مدلسازی است.. این دستور در مورد محدودیت های داده، پیش پردازش های احتمالی و محدودیت های دقت مدل گزارش میدهد. بهتر است از این دستور در کنار plot برای درک بهتر داده استفاده شود

$$|\theta(t+1) = \theta(t) - P(t+1) a(t+1) E(t+1)$$

$$|P(t+1) = p(t) \left(I - \frac{a(t+1) n^{T}(t+1) p(t)}{1 + n^{T}(t+1) p(t)} \right) | E(t+1) = p(t+1) - x^{T}(t+1) \theta(t)$$

$$|E(t+1) = y(t+1) - x^{T}(t+1) \theta(t) | E(t+1) - x^{T}(t+1) e(t+1) | E$$

سوال ۵ شبیه سازی

با توجه به فایل توضیحات دیتاست داریم.

```
Ts= 1228.8
5. Inputs:
        1. gas flow
        2. turbine valves opening
        3. super heater spray flow
        4. gas dampers
        5. air flow
6. Outputs:
        1. steam pressure
        2. main stem temperature
         3. reheat steam temperature
                                                                  ابتدا دیتا را داخل متلب لود میکنیم.
load powerplant.dat
                                                                  ورودی حروجی را از هم جدا میکنیم
U=powerplant(:,1:5);
Y=powerplant(:,6:8);
                                                         فقط داده مربوط به خروجی ۲ رو انتخاب میکنیم.
Y = Y(:,2);
                                                                   دیتا را به فرم iddata در میاوریم:
data = iddata(Y, U, Ts);
                                      با استفاده از قانون سر انگشتی که استاد سر کلاس آمزش دادند یارامترهای:
                                                              Na, nb nc, nf, nd را به دست می اوریم
nb=na-1;
nc<nd;
na~=nf;
nd=na;
nd>nf
                                                      مقدار دهی به صورت زیر در متلب انجام گرفته است:
na=4; nb=3; nc=2; nf=3; nd=4;
                                   با این مقادیر ابتدایی شبیه سازی را انجام میدهیم تا ببینیم نتیجه چگونه میشود.
```

لازم به ذکر است که سیستم احتمالا حلقه بسته است(به این دلیل که فرایند صنعتی مربوط به نیروگاه است) پس باید از مدل های حلقه بسته برای شناسایی استفاده کنیم

مدل هایی که برای سیستم استفاده می شود باید حلقه بسته باشند.


برای حلقه بسته از مدل های زیر استفاده میشود:

ARX, ARMAX, ARARX

برای حلقه باز از:

FIR, OE استفاده میشود

و مدل BJ برای هر دو حالت حلقه باز و بسته استفاده میشود.



شكل بالا خروجي الگوريتم ARMAX است.