Information, Calcul et Communication

Composante Pratique: Programmation C++

MOOC sem7: pointeur (1)

Adresse d'une variable
Différences entre référence et pointeur
Le bon usage d'un pointeur

\_\_\_\_

La semaine prochaine: allocation dynamique et pointeur




## Adresse d'une variable (rappel cours S2)


Un processeur est conçu pour que ses instructions travaillent sur un nombre prédéfini d'octets, appelé <u>un mot</u>:


• 4 octets : machine 32 bits

• 8 octets: machine 64 bits

La mémoire centrale est aussi organisé en mots de même taille que le processeur.







Un mot mémoire de 32 bits




#### Adresse d'une variable

Le compilateur réserve 1 ou plusieurs octets pour mémoriser la valeur d'une variable selon son type.

Ex: 1 octet pour **bool** et pour **char**, 4 octets pour **int**, 8 octets pour **double** 

<u>L'adresse</u> d'une variable est l'adresse <u>du premier octet</u> réservé pour mémoriser la valeur de cette variable.

Une adresse étant aussi un motif binaire, on l'écrit sous forme condensée en base 16. En C++ on peut manipuler des constantes en hexadécimal en indiquant **0**x avant sa valeur. Ex: **0**xF**0** 



L'adresse de la variable v est 0xF4

machine 32 bits



#### Premiers opérateurs liés aux pointeurs

Accès à un élément d'un tableau -

Indirection/déréférencement -

Calcul de l'adresse d'une variable -

sur 17 niveaux de priorités

Associativité: pour les opérateurs de même priorité

Gauche->Droite / Left-to-Right Droite->Gauche / Right-to-Left



	Precedence	Operator	Description	Associativity
	1	::	Scope resolution	Left-to-right
		a++ a	Suffix/postfix increment and decrement	
		type() type{}	Functional cast	
	2	a()	Function call	
		a[]	Subscript	
_		>	Member access	
		++aa	Prefix increment and decrement	Right-to-left
		+a -a	Unary plus and minus	
		! ~	Logical NOT and bitwise NOT	_
		(type)	C-style cast	\ <i>i</i> \
	3	*a	Indirection (dereference)	
	, s	&a	Address-of	
_		sizeof	Size-of[note 1]	
		co_await	await-expression (C++20)	
		new new[]	Dynamic memory allocation	
		delete delete[]	Dynamic memory deallocation	
	4	.* ->*	Pointer-to-member	Left-to-right
	5	a*b a/b a%b	Multiplication, division, and remainder	
	6	a+b a-b	Addition and subtraction	
	7	<< >>	Bitwise left shift and right shift	
	8	<=>	Three-way comparison operator (since C++20)	
	_	< <=	For relational operators < and ≤ respectively	
	9	> >=	For relational operators > and ≥ respectively	
	10	== !=	For relational operators = and ≠ respectively	
	11	&	Bitwise AND	
	12	^	Bitwise XOR (exclusive or)	
	13	I	Bitwise OR (inclusive or)	
	14	&&	Logical AND	
	15	П	Logical OR	
		a?b:c	Ternary conditional <sup>[note 2]</sup>	Right-to-left
		throw	throw operator	
		co_yield	yield-expression (c++20)	
		=	Direct assignment (provided by default for C++ classes)	
	16	+= -=	Compound assignment by sum and difference	
		*= /= %=	Compound assignment by product, quotient, and remainder	
		<<= >>=	Compound assignment by bitwise left shift and right shift	
		&= ^=  =	Compound assignment by bitwise AND, XOR, and OR	
	17	•	Comma	Left-to-right
		1		Lore to right

# Différence entre référence (vu en S5) et pointeur

Une référence est un second nom permanent et invariant

```
int max(100);
   int &ref = max;
        ref
        max
         100
    compilateur
         100
adresse
```

Un pointeur est une **variable** indépendante qui mémorise une adresse vers un type bien défini de donnée (ici vers un **int**)

```
int max(100);
         int *pt = &max;
                           pt
        max
        100
                        Pointe sur max
          compilateur
                  100
     adresse1
     adresse2
                 adresse1
// une adresse occupe 4 octets sur une machine 32 bits
```



pointeur\_vs\_ref.cc

// une adresse occupe 4 octets sur une machine 32 bits
// une adresse occupe jusqu'à 8 octets sur une machine 64 bits

CS 119 (c)

**Rappel**: En C++ une variable possède un *type* qui détermine le nombre d'octets qu'elle occupe en mémoire pour stocker sa *valeur*.

L' *adresse* d'une variable est l'adresse de son premier octet

Grâce à *l'identificateur* de la variable (son nom) on peut lire sa valeur ou la modifier sans connaître explicitement son adresse. En effet ce sont des traitements ultérieurs à l'écriture du programme qui décident de sa position en mémoire au moment de l'exécution. Malgré cela il est très important de maîtriser le concept d'adresse pour la suite du cours.

A droite d'un opérateur '=' l'identificateur est équivalent à "la valeur de la variable".

Le langage C++ définit par ailleurs les 2 opérateurs & et \*, comme suit :

& identificateur est équivalent à l' "adresse de la variable identificateur".

\* adresse est équivalent à la "valeur dans la mémoire à l'adresse adresse".

Dans l'illustration suivante, nous avons quatre variables de type int d'identificateurs : v1, v2, v3, v4 . Pour simplifier, la valeur int en mémoire est en décimal bien qu'elle ne soit en réalité qu'une suite de 0 et de 1.

identificateurs des variables	Adresse 32 bits en hexa	mémoire 32 bits
des variables	en nexa	Valeur indiauée en décimal
v1	00 00 00 04	1210
v2	00 00 00 08	77 <sub>10</sub>
v3	00 00 00 0C	-5 <sub>10</sub>
v4	00 00 00 10	99 10
	00 00 00 14	
	00 00 00 18	

Questions	Réponses: <b>int</b> en decimal, adresse en hexa avec 0x
1) valeur de <b>v1, v2, v3, v4</b>	12, 77, -5, 99
2) adresse de <b>v1</b> (en hexa)	O <sub>x</sub> 4
3) <b>&amp;v3</b>	OxC
4) valeur en mémoire à l'adresse <b>&amp;v3</b>	-5
5) <b>*(&amp;v4)</b>	99
Attention ces expressions ne sont pas en C++; voir le slide sur l'arithmétique sur les pointeurs et les tableaux à-la-C pour toute addition avec un pointeur.	
6) <b>&amp;v1</b> + 4 octets	$\bigcirc \chi$ 4
7) *(&v1 + 8 octets)	-6



#### Equivalence entre pointeur à-la-C et tableau à-la-C

pointeur\_tab\_a\_la\_C.cc

La déclaration suivante d'un pointeur montre deux informations importantes au compilateur :

- 1) l'étoile \* montre que p mémorise une adresse
- 2) Le type **int** permet au compilateur de savoir que 4 octets sont associés à l'adresse mémorisée par **p**.

L'expression p + 1

veut dire: p + 1\* (taille de l'objet pointé) octets

Cette propriété est particulièrement utile quand un pointeur **p** travaille avec un tableau à-la-C **tab** comme suit :

la-C tab comme suit:

only for G-tab won't work

int tab  $[4] = \{5, 7, 9, 2\}$ ;

P


int\*  $p = tab; //s_{lab[o]}$ 

Ensuite on peut utiliser **p** pour accéder et

manipuler tous les éléments de tab car p+i

est équivalent à: &tab[i]

Le nom **tab** est un pointeur constant sur le **premier élément** du tableau





CS 119 (c)	Un pointeur est une variable dont la valeur est une adresse mémoire. Plus précisément, la déclaration d'une variable pointeur fait apparaître le type de l'objet pointé (ex: adresse d'un int, adresse d'un float, etc).	Questions	Réponses:  valeur int  en decimal,  adresse en  hexa avec 0x
	Un tableau-à-la-C occupe un bloc compact d'espace mémoire suffisant pour contenir la valeur de tous ses éléments.	1) valeur de l'expression: v1	19
V201950	Contrairement aux variables (classique ou pointeur) le nom du tableau-à la-C, utilisé seul dans une expression, est une constante: c'est l'adresse du premier élément du tableau.	2) valeur de l'expression: v3	OX4
5	Dans l'illustration suivante, nous avons des variables de type int, des variables pointeurs de type int* et un tableau-à-la-C de 2 int.  Pour simplifier vous indiquerez les valeurs int en décimal et les adresses en hexadécimal.	3) valeur de: *v3 \\\\ v3[0]	19
V3	Complétez le contenu de la mémoire après les déclarations et instructions ci-dessous et ensuite <u>donnez la valeur des expressions</u> apparaissant dans les questions de 1) à 10). Mettez à jour l'état de la mémoire si nécessaire.	4) valeur de l'expression: &v3	OXC
	Illustrez aussi l'exercice en utilisant les conventions graphiques « boite + flèche »  int v1 = 19;  int v2 = 50;	5) valeur de l'expression: <b>v5</b>	OX 14
	int* v3 = &v1 ; int* v4 = &v2 ; int v5[2] = {-13, 27};	6) valeur de l'expression: <b>v5[0]</b>	-13
		7) valeur de l'expression: &v5[1]	OXI8
	déclarations Adresse mémoire 32 bits en hexa	8) valeur de l'expression: *v4 + 2	52
	int     v1     04       int     v2     08       int*     v3     0C       int*     v4     10	9) valeur de l'expression:  (*v4) ++ quelque chose change en mémoire	50 Cost me poste in contaction puisass
	$ \begin{array}{c cccc} \hline                                 $	10) valeur de l'expression: *v3= *v4 + 3	51+3=54
EPFL		S1 +3 Prendre en compte l'action de 9)	o Va Sera = S4

## Référence de référence / Pointeur de pointeur

Il est possible de déclarer une référence sur une référence: par transitivité la référence de référence devient simplement un troisième nom de la variable référencée.

```
int max(100);
int &ref = max;
int &refref = ref;
```

refref
ref
max

100

La déclaration et l'initialisation d'un pointeur de pointeur sont plus délicates : il faut rester cohérent concernant le type de l'objet pointé.

```
int max(100), min(0);
int *pt
              = &max;
int **ppt
                &pt;
 max
    100
                 pt
         Pointe sur
                min
 min
                         ppt
                    Pointe sur pt
         &min; // que se passe-t-il?
```




## Le bon usage d'un pointeur

Une référence quand on peut, un pointeur quand on doit.

1) Un pointeur DOIT être initialisé avec une adresse valide AVANT d'être utilisé pour lire ou écrire en mémoire avec l'opérateur \*.

Si le pointeur est destiné à toujours pointer sur la même variable, autant utiliser une **référence** car sa syntaxe est plus lisible et elle présente moins de risques.

<u>Par exemple</u>: le **passage par référence** DOIT être préféré au passage de la valeur d'un pointeur pour modifier une variable externe à la fonction.





## Le bon usage d'un pointeur (2)

2) Si au moment de la déclaration on ne sait pas encore sur quoi doit pointer un pointeur, alors il FAUT l'initialiser avec la valeur nullptr qui est équivalente à false.

```
int *pt(nullptr);

pt

nullptr
```

Cela veut dire que ce pointeur est «**désactivé**» et qu'il ne DOIT PAS être utilisé pour lire ou écrire en mémoire avec \*.

On obtiendrait segmentation fault à l'exécution de l'expression: \*ptr



## Le bon usage d'un pointeur (3)

**3)** <u>Cas général</u>: la valeur d'un pointeur pouvant être modifiée pendant l'exécution du programme, il FAUT :

**3.1)** toujours tester s'il est différent de nullptr AVANT de lire ou écrire en mémoire avec \*

**3.2)** toujours désactiver un pointeur en lui affectant la valeur **nullptr** s'il doit temporairement ne plus être utilisé

```
int *pt(nullptr);
if(pt != nullptr)
     ... *pt ... ;
if (pt) // écriture équivalente :
     pt = nullptr;
```

