# 计算机网络

# 1. 概述

### 计算机网络的应用

商业应用:资源共享(共享打印机),VPN虚拟专用网等,典型服务模式为**Client-Server模式**。商业应用构建计算机网络的三个主要目标:数据共享,个人信息共享,电子商务。

家庭应用:购买家用计算机的重要原因是Internet,典型服务模式为Client-Server和Peer-to-Peer(P2P)

**对等应用(P2P应用)**:没有固定的客户端和服务器,任何计算机系统都既是客户端又是服务器。典型应用包括BitTorrent等。

电子商务相关的专有名词:B (Business), C (Consumer), G (Government), P (Peer), X2Y (X对Y)。eg. B2C企业对消费者, B2B企业对企业。

移动应用:智能手机,可穿戴设备等。与之相关的是无线网络和蜂窝网络。

**BLABLABLA** 

#### 通信系统到通信网络

**通信系统**:源端 $\rightarrow$ 发射机 $\rightarrow$ 传输系统 $\rightarrow$ 接收机 $\rightarrow$ 目的端。其中源端和发射机合称为信源系统,接收机和目的端合称为目的端系统。

**点到点通信**:各个终端间直接电路相连进行通信,提供两个终端之间的通信需要1对电路,N个终端两两相连需要  $\frac{N(N-1)}{2}$  对电路。

由于电路或链路为稀缺资源,因此终端数线性增长时,电路数平方增长,极不实用!同时由于通信设备相距很远, 点到点通信的浪费愈发显著。

**使用交换机**:终端数增多时,使用交换机实现交换。**交换**,将一条电路转接到另外一条电路,使之连通。

# 计算机网络的构成

计算机网络包括计算机系统,通信线路,传输设备和通信协议。

基本问题:数据如何在网络上传输。

电路交换:每次呼叫都建立一条专用电路,呼叫结束后释放。eg.电话网。

需要**预约**端到端的资源。专用链路带宽即为交换容量,链路专用非共享,必须有呼叫建立的过程,类似保证性能的电路。

**报文交换**:发送的消息整段整段地通过链路进行转发,由一个节点发送到下一个节点,每个节点都需要存储转发整个消息,不需要建立专用电路。

**分组交换**:数据流划分为分组,以离散数据块的形式在网络上发送,每个分组占用全部链路带宽,资源按需按序使用。eg. 计算机网络。

**统计复用**:多个信源的分组序列没有固定模式,分组汇集到缓冲中,按到来的先后顺序进行发送。

资源竞争:需要的资源有可能超过可用的资源,发生拥堵时进行排队,等待使用链路。每个节点都必须具有缓存,接收整个分组之后再进行转发。

报文:或消息,需要发送的整段数据流。

分组:网络上交换数据的基本单位,结构为分组头+数据,分组头内包含源地址和目的地址等。

帧:链路上传输数据的基本单位,结构为帧头+帧尾+分组,帧头帧尾包含地址,帧号,校验位等。

分组交换的过程:1)发送端,将长报文划分为较短的、固定长度的数据段;2)每个数据段前面加上分组头的首部,构成分组,分组交换网以分组作为数据传输单元,依次发送各个分组;3)接收端收到分组,剥离首部得到各个数据段,按顺序拼接数据段还原报文。

**优点**:**高效**,动态分配传输带宽,逐段占用通信链路;**灵活**,以分组为单位进行存储转发,各段链路速率允许不同;**迅速**,不需要预约建立连接即可发送分组,充分使用链路带宽;**可靠**,通过网络协议保证可靠性。

**缺点**:**时延大**,分组必须在节点存储转发时排队;**开销较大**,首部增大了开销;**分组丢失**,必须通过协议避免分组 丢失等情况。

**分组交换的时延**:处理时延(检错,选择输出链路等),排队时延(在输出链路上等待发送,与路由器拥塞程度相关),发送时延(链路带宽/分组长度),传播时延(物理链路长度/信号在介质中的传播速度)

节点延迟,
$$d_{nodal} = d_{proc} + d_{queue} + d_{trans} + d_{prop}$$
 
$$= d_{proc} + d_{queue} + \frac{L}{R} + \frac{d}{s}$$
 
$$= 处理时延 + 排队时延 + 发送时延 + 传播时延$$
 
$$= 处理时延 + 排队时延 + \frac{分组长度}{链路带宽} + \frac{物理链路长度}{信号传播速度}$$

### 网络硬件

两类传输技术: Broadcast广播, P2P点对点。

**Broadcast**:信道所有设备共享;分组可被所有设备接收,分组中地址字段给出接收者的地址,若设备地址是接收地址则进行处理,否则丢弃;允许一发多收。eg. WLAN,以太网都是典型广播链路。

**Point-to-point**:将一对设备连接起来;短消息需要访问一个或多个中间设备;网络中存在多个路由器;需要找到一条好的路由路径。

网络规模分类:Personal area network(~1m),Local area network(10m~1km),Metropolitan area network(~10km),Wide area network(100~1000km),The Internet(~10000km,全球)

**PAN**: 个人网络, eg. 蓝牙连接。

LAN: 无线IEEE 802.11 / WiFi, 有线以太网。

MAN: 光纤传输和混合光纤同轴电缆 (HFC).

HFC: 非对称, 上行最高2Mbps, 下行最高30Mbps。

WAN:有线电话网,卫星网,蜂窝无线网。

# 网络软件

Entity实体: 发送或接收信息的硬件或软件。

Protocol协议:通信实体之间的规则和约定。

Peers对等体:不同机器上,构成相同层的实体,对等体之间使用协议通信。

数据并非直接在两台机器上同层(最低层之上)的实体上进行直接传输,而是每一层将数据和控制信息向下传递给下面一层,直至到最低层,最低层通过物理介质进行直接传输。

Interface接口: 定义下层向上层提供了哪些原语操作和服务。

网络体系结构:层和协议的集合。

**协议栈**:某个网络体系结构所使用的一系列协议,每层都有一个对应的协议。

设计问题:可靠性,网络部件不可靠,但网络必须正确可靠地工作;检错纠错;路由,找到设备到设备的路径;协议分层,网络规模扩大,需要解决网络如何连接入已存在的网络的问题;寻址,表示发送和接收方;互联,将具有不同约束和参数的网络连接;可扩展,网络变大后,性能还能保持良好;资源分配,避免一台主机占用过多的资源而影响其他主机的工作;流量控制,协调发送方和接收方的速度,使得发送方以适当速率发送数据且接收方能够及时进行处理;拥塞控制,检测拥塞,降低发送速率以进行缓解,避免网络过载传输效率急剧降低;网络安全,保密认证等。

服务类型:每层都向上层提供两种不同的服务——面向连接和无连接。

**面向连接的服务**:电话系统是典型的面向连接服务。需要首先建立连接,在这一过程中发端,收端,通信子网进行参数协商;建立连接后,发端和收端可以使用该连接;使用完毕后释放连接。

eg. 移动下载(可靠的字节流), IP电话(不可靠的连接), 顺序页面(可靠的报文流)

**无连接的服务**:因特网是典型的无连接网络。没有呼叫建立的过程,不维护端到端的连接状态,基于分组中的目的地址进行路由选择。

eg. 垃圾邮件(不可靠的数据报),文本消息(有确认的数据报),数据库查询(请求-应答)

**服务原语**:一组原语说明一个服务,上层通过原语访问该服务,高速服务进行某一个动作。

服务与协议的关系:服务是一层向上层提供的一组原语操作,只提供操作接口,不展示如何实现,属于垂直结构;协议规定对等实体之间交换的报文格式和含义,协议可以自由改变,但只要服务不变即可,属于水平结构。服务和协议完全独立。

# 参考模型

ISO-OSI国际标准化组织的开放系统互连模型:物理层,数据链路层,网络层,传输层,会话层,表示层,应用层。

TCP/IP参考模型:数据链路层,网络层,传输层,应用层。

五层模型:物理层,链路层,网络层,传输层,应用层。

物理层:线路上的比特传输。eg.信号,介质,调制,复用等。

链路层:相邻网络部件间的数据传送。eg. PPP,以太网等。

网络层:源端到目的端之间的数据报路由。eg. IP, ICMP, 路由协议等。

传输层:进程间的数据传输。eg. TCP, UDP等。

应用层:提供网络应用。eg. FTP, HTTP等。

网络标准化组织:国际电信联盟ITU(电信领域),国际标准化组织ISO,电器和电子工程师协会IEEE。

# 2. 物理层

### 数据传输理论

**通信系统模型**:信源→发射机→信道(引入噪声源)→接收机→信宿

数据:携带信息(比特)的实体。

信号:表示消息的物理量,随时间变化。

通信系统主要参数:

信号功率S:单位瓦特,焦耳/秒,或毫瓦。

信号带宽B:与收发设备及传输介质的特性相关,单位Hz。

**噪声功率N**:信道线路上的平均噪声功率。

信噪比SNR:单位分贝dB。

$$SNR_{dB} = 10\log_{10}(rac{S}{N}) = 10\log_{10}SNR$$

数据率:数据传输速率,单位bps或Bps。

**误码率**:数据传输错误的概率,用来衡量数据传输质量,单位为 $1 \times 10^{-n}$ 。

傅里叶分析:信号被分解为频率为 $\omega=2\pi n f$ 的纯周期信号之和,信道对于每一种频率的信号的影响不同。

传输带宽影响数据率,而传输带宽与通信设备和传输介质有关。

传输过程中信号将损失能量,若所有成分的衰减相同,则信号只减弱不失真。但因为不同频率信号衰减不同,就一定会导致失真。为了尽量避免失真,需要将传输频率限制在一定范围内。

**带宽**:传输中幅度衰减不明显的频率范围,接收功率降至 $\frac{1}{2}$ (3dB)的频率范围。

**奈奎斯特定理**:理想**无噪声**的信道条件下,最大数据率  $=2B\log_2 V$ ,其中B为信道带宽,V为信号中的状态数。

香农容量公式:信道极限信息传输速率或无误码容量C。S信号功率,N噪声功率

$$C = B \log_2(1 + rac{S}{N}) \quad (b/s)$$

# 传输介质

有线传输: 双绞线, 同轴电缆, 光纤。

Twisted Pair (TP)双绞线:两条相互绝缘的铜线(直径1mm)绞绕在一起。传输距离较短一般为100m,既可以传输模拟信号,也可以传输数字信号。带宽约在kHz。

**Coax同轴电缆**:传输数字信号,1km电缆速率可达 $1\sim 2Gbps$ 。粗缆最长可达2.5km,细缆最长可达925m。带宽较大(但小于光缆),约在MHz

Optical Fiber光纤:光源+光纤线缆+检测器。传输数字信号,用光信号有无表示0和1。带宽约在GHz。机械连接,快速但会带来损耗,适合小数量和应急应用;熔结,损耗极低但设备昂贵,是长距离链路的唯一方法。

无线传输:微波(2GHz-40GHz,方向性强,P2P),无线电广播(30MHz-1GHz,全向性),红外( $10^{11}$ - $10^{14}$ ,本地)

微波: 100MHz以上,能量通过抛物面天线汇聚于窄束中,信噪比高,直线视距传输,受天气和频率影响大。

地波传播:2MHz以下,信号可以绕地表进行传播。

天波传播: 2-30MHz, 信号经过大气层和地表多次反射进行传播。

视距传播(LOS):30MHz以上,信号基本严格直线传播,必须通过中继站才能绕地表进行传播。

卫星微波通信:卫星作为空间微波中继站,端到端传输实验约300ms,广播信道,容易受到雨衰(将于使得信号严重衰减)影响。

红外线和毫米波:有方向性,偏移,穿透能力查,传输距离短。

eg. 遥控器,防盗报警。

#### 数字调制技术

基带传输:将数字数据转换为数字信号,需要进行编码。不归零码NRZ,不归零反转码NRZI,曼彻斯特编码,差分曼彻斯特编码,4B5B编码。

符号率:信号改变的速率,单位为波特率。

NRZ: 0表示信号高电平, 1表示信号低电平。

时钟恢复问题:需要根据跳变周期来恢复时钟,但连0或连1会导致时钟无法被恢复。

基线漂移问题:需要用接收信号的均值来判断电平高低,但连0或连1会改变信号均值。

数据率为 $C = 2B\log_2 V = 2B\log_2 2 = 2B$ , B为信道带宽。

NRZI: 差分编码,信号跳变表示1,不跳变表示0.

连1引起的问题被解决,但连0的问题依然存在。

数据率为 $C=2B\log_2V=2B\log_22=2B$ , B为信道带宽。

曼彻斯特编码:发送0时,电平由高到低跳变;发送1时,电平由低到高跳变。

每个比特都必然会有一次跳变,检测跳变周期即可恢复时钟。

数据率为B, B为信道带宽。

**差分曼彻斯特编码**:每个bit时间内都有一个跳变,用于同步;在每位信号的起始出若有跳变则表示0,没有跳变则表示1。

抗干扰性更好,需要的设备更复杂。

**4B5B编码**:用5bit码组来编码4bit数据,编码保证码组前部最多一个0,尾部最多2个0。对码组再使用NRZI编码,每5bit至少2个1,对应两次跳变。

编码效率80%,用于以太网和光纤分布式数据接口。

基带传输在长距离的传输信道上受到衰减、畸变和噪音等影响,并且低频信号不适合远距离传输。

**通带传输**:各传输介质有其适用的信号频率范围。

调制:将数字信号转换成适于在信道上传输的信号的过程。

解调:从信号中提取数字信号的相反的过程。

调制方法:**调幅AM**,载波振幅随基带数字信号而变化;**调频FM**,载波频率随基带数字信号而变化;**调相PM**,载波初始相位随基带数字信号而变化。

调幅:使用两个不同的幅度表示0和1,一般使用恒定幅度载波的有无表示0和1。

$$s(t) = A \sin(2\pi f t), \qquad if 1$$
  
 $s(t) = 0, \qquad else 0$ 

调频:使用两个不同频率的载波表示0和1。

$$s(t) = A \sin(2\pi f_1 t),$$
 if 1  
 $s(t) = A \sin(2\pi f_2 t),$  else 0

调频抗干扰能力优于调幅,但频带利用率低,常用于传输低速数字信号。

**调相**:使用相位不同的载波表示0和1,一般使用相位为0和 $\pi$ 的载波表示0和1。

$$egin{aligned} s(t) &= A \sin(2\pi f t + \pi), & if \ 1 \ s(t) &= A \sin(2\pi f t), & else \ 0 \end{aligned}$$

BPSK:使用0和π相位表示1bit。

QPSK:使用 $45^{\circ}$ , $135^{\circ}$ , $225^{\circ}$ , $315^{\circ}$ 四个相位表示2bit。

QAM:振幅和相位进行组合,表示更多的bit。QAM-16,振幅相位16种组合,表示4bit。

# 信道复用技术

Multiplexing复用技术:在一条传输线路上传输多路信号的技术。

Frequency Division Multiplexing (FDM)频分复用:信号在同样时间占用不同频段。

信道带宽为每路基带信号带宽的N倍,则可将信道分割为N个子信道,每个子信道上传输一路信号。稳妥做法是子信道间留有空白,留有保护间隔。

Orthogonal Frequency Division Modulation (OFDM): 子载波间没有保护间隔,带宽利用率更高,尽管子载波间频段出现重叠,但仍保持正交。OFDM要求子载波严格正交,接收频率也严格对准。

Time Division Multiplexing (TDM)时分复用:信号在不同时间占用同样频段。

所有用户占用同样的频带的不同时间,按轮访问信道,每次得到固定长度的时隙。用户之间需要同步,需要在时隙间设置保护间隔,应对用户同步的偏差和远近效应。

Code Division Multiplexing (CDM)码分复用:信号使用不同的正交编码,所有用户共享相同的频率,但每个用户使用自己的码序列对数据进行编码和调制。

**正交码序列**:对于任意的码 $C_k$ 和 $C_j$ , $\frac{1}{m}\sum_{i=1}^m C_{ki}C_{ji}=C$ ,当k=j时,C=1;否则C=0。此时码序列正交。

码速率:码片速率为信息速率的m倍,编码后信号频谱被展宽,称为扩频。

单工:只能在信道的一个方向上传输数据。

双工Duplex:可以在两个方向上同时传输数据。TDD时分双工,FDD频分双工。

# 电话系统

#### 简化的电话电路路由模型:本地回路+中继线+交换局

电话 · · · 本地 环路 · · · 端局 一中继线 一长途局 = 超高带宽局间中继线 = 中心交换局

本地回路: 端局到用户的模拟双绞线。

中继线:连接交换局的数字光纤。

交换局:将电话呼叫从一条中继线转接入另一条中继线。

**电话调制解调器**:使用本地回路接入网络,需要将计算机的数字信号转为本地环路支持的模拟信号,转换由 Modem完成。

**DSL数字用户线**:使用高传输频率和高级的调制解调技术,在老式线路上提供高带宽。**ASDL**将带宽扩展至1MHz,并使用高级调制技术,本地环路线路上可以通过高频频带进行高带宽的网络接入,同时不影响正常的电话通信等服务。

Pulse Code Modulation (PCM)**脉冲编码**:将模拟信号变换为数字信号的方法,包括采样,量化,编码三个步骤。Codec编解码器。

采样:按照固定时间间隔对模拟信号幅值进行采样测量。根据**奈奎斯特定理,若模拟信号带宽为WHz,当采样频率为2WHz时,数字信号便捕获原模拟信号的信息。** 

量化:对采样点的信号幅值分级取整。

编码:量化后的整数数值使用二进制表示。

**T1标准**:使用T1载波进行时分复用,每125微秒传输1bit帧码,24通道的数字化数据,每个通道中包含8bit数据(7bit语音数据+1bit信令)。T1标准总速率为1.544Mbps。

T2-T4: 多个T1载波复用到一个更高阶的载波中,得到T2的群路信号;之后一直到T4群路信号。

由于群路信号要求低阶各信号同步,因此需要由同步措施:PDH各支路信号时钟频率具有一定偏差,复接时插入一定数量的脉冲进行同步;SDH系统由该京都主时钟控制,精确同步。

**STS-1**:每秒传输8000帧,数据速率为51.84Mbps。该基本信道为STS-1。n条STS-1复用,得到STS-n,对应STS-n的光纤线路为OC-n。

**SONET基本帧**:  $90_{\overline{9}} \times 9_{\overline{7}} = 810 Byte$ 。每帧前3列传输管理信息,其中前3行为**段开销**,后6行为**线路开销**;剩余部分中真正有效的数据部分为**SPE**,SPE可以在任意位置开始,也可以跨越多个SONET基本帧,线路开销中的指针支出SPE的开始位置SPE的第一列为**路径开销**。

# 移动通信系统

1G:模拟话音

2G:数字话音

3G: 数字话音+数据

4G: 数字话音+更高速的数据

**1G蜂窝网络**:将一个地理区域划分为若干个**蜂窝**,相邻蜂窝使用不同频带,相近但不相邻的蜂窝(隔离带大小为两个蜂窝)可以使用相同的频带,以此扩大容量。当某个蜂窝压力超出系统负载,则可以将其划分为更小的**微蜂窝**,来增加用户数。

**AMPS高级移动电话系统**: FDM划分信道,832全双工信道,每个信道FDD频分为一对单工信道。824-849MHz,基站→用户的832信道;869-894,用户→基站的832信道。

控制信道:基站到用户,用于管理系统。

寻呼信道:基站到用户,用于通知被叫用户。

接入信道:双向,信道建立和分配。

数据新到:双向,传输语音和数据等。

**2G网络**:使用数字信号,方便语音数字化处理和压缩,提高安全性,催生手机短信。

GSM全球移动通信系统: FDM, 200kHz划分124个信道; TDM, 每个信道8个时隙组成TDM帧。

# 3. 数据链路层

### 链路层

node节点: 主机及路由器。

link链路:连接相邻节点之间的通信信道,根据传输介质分为有线链路和无线链路。

frame帧:数据链路层上传输数据的基本单位,用于承载数据。

数据链路层:负责在一个节点与相邻节点之间经过一条链路传递数据。

**NIC网卡**:每个主机中,对链路层和物理层的实现。包括以太网卡,PCMCI网卡,802.11网卡。NIC与主机系统总线连接,进行串并转换(与CPU通过总线并行通信,与网络串行通信),缓存数据,实现链路层协议等。

发端:将网络层的IP数据报封装成帧,增加校验位和接受地址等,发送bit流,进行流量控制。

收端:接收bit流,检查错误,检查接受地址,进行流量控制,提取IP数据报交给网络层。

硬件MAC地址:存放于NIC之中。

IP地址:存放于CPU和存储体系之中。

# 链路层成帧

**同步**: 计算机通信双方需要协调发送和接收的动作,即进行同步。可以通过同步传输和异步传输进行同步。

**异步传输**:以字符为传输单位,字符之间的时间间隔可变,字符中的位之间按照固定速率传送。简单廉价,允许发送和接收时钟存在偏差,但速度慢。

异步传输帧:每帧一个字符,一帧包括起停位,数据位,校验位;字符间没有固定的时间间隔。

**同步传输**:发送和接收之间的每一位都同步,接收端从接收的信号中提取时钟,保持和发送信号的时钟同步。效率高,适合长距离数据传输。

**以太帧**:物理层帧的头部有8字节的同步码,前7字节为 $(10101010)_2$ ,称作前同步码,最后一字节为 $(10101011)_2$ ,称作帧开始定界符;之后为MAC帧。MAC层帧包括6字节目的地址和6字节源地址的地址字段,2字节的标记上一层所用协议的类型字段,数据字段(IP数据报)和FCS字段。数据字段为IP层的数据报。

**封装成帧**:在数据前后分别添加首部和尾部,进行帧定界,构成一个帧。

成帧方法:字节计数法,字符填充

字节计数法:利用头部的一个字段标识帧的字节数。但若计数字段出错则会失去同步(因为没有帧定界)。

**简单帧定界**:在帧头部添加SOH(0x01)字节,尾部添加EOT(0x04)字节,标定帧的首尾。但无法透明传输,因为数据部分不能再出现SOH和EOT,否则会使得定界出错。

透明传输:不论传输的数据按照怎样的bit顺序组合,都可以在链路上进行传输。

**字符填充**:若数据中出现SOH或EOT或ESC(0X1B),发端则在其之前插入转义字符ESC;收端收到单独的SOH和EOT则意味着帧定界,若其之前有ESC则为数据中的字符,删去ESC即可,若收到两个连续的ESC则删去一个。

**比特填充**: HDLC中规定帧标志F为 $(011111110)_2$ ,采用零比特填充。当数据中出现于F相同的bit组合时,则在五个 连1之后插入一个0再发送;接收端在收到5个连1之后,若又收到1则意味着收到F,否则收到0,将其删除回复原bit 组合。

### 差错控制技术

差错:数字通信系统中,接收位与发送位不一致。

信道误码率: $P_b=rac{oldsymbol{oldsymbol{eta}}{oldsymbol{oldsymbol{eta}}}{oldsymbol{oldsymbol{eta}}}{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{eta}}}}$ 

长度为L的无差错帧出现的概率为 $P_1 = (1 - P_b)^L$ 

**差错检测**:在信息位中加入冗余位形成编码,接收端检查接收到码字的信息位和冗余位关系,判断传输过程中是否出错。

信息位:要发送的数据。

**冗余位**:按某种关系对信息位运算得到的数据。

编码:在信息位中加入冗余位的过程。码字:信息位和冗余位构成的bit组合。

差错纠正:在检测出错误的同时,也给出错误的bit是哪些,从而从原码恢复出原始的正确码字。

奇偶校验:增加冗余位,使得码字中的1的个数为奇数(偶数)个,称为奇校验(偶校验)。

一维奇偶校验:给bit串添加一个冗余位,检测单bit错误。

二维奇偶校验:给 $n\times m$ 大小的bit矩阵添加m+n+1个冗余位,可以检测和纠正1bit错,检测但不保证纠正2bit错,不保证检测4bit错。

**码距**:两个可以出现的正确的码字中不相同位的个数,Hamming距离。编码的过程对应着增大码距,解码的过程 对应着找出唯一的距离该码字距离最小的正确码字。

检测d-bit错,需要码距为d+1。纠正d-bit错,需要码距为2d+1。

**码率**:衡量编码效率,若码长n-bit的码字中含有信息位m-bit,则<sub>码率</sub>  $= \frac{m}{n}$ 。一般的,纠错码码率低,检错码码率高。

**汉明码**:校验位r位 $(p_i)$ ,  $i=1,2,4,\cdots,2^{r-1}$ ;信息位m位 $(m_3,m_5,m_6,\cdots)$ 。校验位 $p_{2^i}$ 对码字所有下标第i位为 1的bit进行奇偶校验,所有出错的校验位的下标之和对应1bit错的bit下标。

突发长度:码字中第1位错与最后一位错之间的位数。

**突发错**:数据传输过程中,成串出现的特殊差错。一般由于信道的连续干扰,接触不良等原因出现。

随机错:错误的码位彼此无关的错误。

**交织**:将突发错转换为随机错的方法,将信息位组织成n行k列,按列计算校验位,按行发送,只要突发长度 $\leq n$ (保证码字最多只有1位错),就可以进行检错。

检验和:对发送信息的数据位计算校验和,接收端实施同样的计算进行检错。

CRC循环冗余校验:d位数据位的二进制数D,选择r+1位生成式G,计算r位CRC校验位R。发端使得<D,R>被G模2整除,接收端已知G,使用<D,R>除G进行检错。CRC可以检测所有突发长度小于r位的错误。

编码: D后添加r位0,得到D',计算D'/G的异或除法的余数R。将<D,R>作为码字发送。

解码:使用接收到的码字,除以双方约定的G,若余0则没有差错,可以提取数据,否则有错,丢弃数据。

特点:检出所有1bit错, 2bit错, 奇数位错, 长度小于等于CRC长度的突发错; 便于硬件实现, 只用移位和异或即可。

差错控制方法:前向纠错,自动请求重传,混合纠错。

**FEC前向纠错**:采用纠错码,接收端发现差错并纠正;不需要发送端参与,发端不需要缓存发送过的数据;不需要反向信道,单工通信可行;由于需要纠错,冗余位多,设备复杂。

**ARQ自动请求重传**:采用检错码,接收端检测到差错,通知发送端重传,直到收到正确数据;发端有可能需要进行重传,必须缓存发送数据;必须工作在双工信道上。

HARQ混合纠错:检错码+纠错码,发现纠错范围内的差错,直接纠错;超出纠错能力时要求发端重传。

#### **ARQ**

流量控制:如果发送太快,会使得接收端来不及处理,导致数据丢失。

**收端确认**:由于帧会出错,收端需要发送确认,使得发端明确是否需要重传。

信道利用率U:发端发送时间所占的比率。

$$U=rac{t_f}{t_f+t_{out}}=rac{t_f}{t_f+(t_p+t_{pr}+t_a+t_p+t_{pr})}pproxrac{t_f}{t_f+2t_p},$$

 $t_f$ 数据帧发送时间, $t_{out}$ 重传超时时间, $t_p$ 传播时延, $t_{pr}$ 处理时间, $t_a$ 确认帧发送时间

假设
$$t_{pr} << t_p$$
 ,  $t_a << t_p$ 

**ARQ停等协议**:发端每发送一帧(带有帧号),就等待收端的确认(确认带有和帧号——对应的编号),如果超时没有收到则重发直至收到;收到无效的确认(比如迟到的确认)则无视之。

要点:发送端发送数据时缓存,收到确认帧后清除;数据帧和确认编号,且——对应;之后收到确认帧之后,才发送新的数据帧;接收端收到数据帧时发送确认,若是新数据帧则保存,否则是重复帧,丢弃。

$$U_{ARQ} = rac{t_f}{t_f + 2t_p} = rac{1}{1 + 2lpha},$$

$$lpha = rac{t_p}{t_f},$$
传播延迟与发送延迟之比

优点:简单。缺点:信道利用率很低,尤其不适合长时延信道。

**连续ARQ协议(Go-back-N ARQ)**:发送方发送窗口W,每发送一帧则启动一个定时器,等待ACK;接收到ACK i则取消i-1前的定时器,调整发送窗口至[i, i+W-1];若第j个定时器到时未收到ACK j+1,则调整发送窗口至[j, j+W-1]。接收方没有窗口,接收序号连续的帧;接收i号帧响应ACK i+1,期望收到i+1号帧。

$$U_{Go-back-NARQ} \leq rac{w}{1+2lpha},$$

w位可以连续发送的帧数

**滑动窗口协议**:发送端和接收端分别设置发送窗口和接收窗口,发送窗口 $W_T$ 对发送端进行流量控制,接收端 $W_R$ 表明接收端接收的数据帧范围。

若 $W_R=1,\ W_T>1$ ,则为连续ARQ协议。**当帧序号为n-bit时,** $W_T\leq 2^n-1$ **才能保证连续ARQ正确运行。** 

若 $W_R = 1$ ,  $W_T = 1$ , 则为ARO停等协议。

**选择重传ARQ协议**:扩大 $W_R$ ,接收并缓存序号不连续但仍然在接受窗口内的数据帧,等收齐所需序号的数据帧后再交送主机。

当帧序号为n-bit时, $W_R \leq rac{2^n}{2}$ 才能保证选择重传ARQ正确运行。

**协议开销**:发送数据帧是有效的数据传输,而确认帧则是协议开销。

**累计确认**:接收端不在每收到一个数据帧就发送一个确认帧,而是累计多个一起发送,若发送ACK i,则表示i-1及之前所有数据帧都被确认,期望收到下一个帧序号为i。

**捎带确认:**接收端在向发送端发送ACK时,如果同时存在需要发送的数据,则合并ACK信息和数据,用一个帧发送回去。

#### 链路控制规程HDLC

**帧结构**:标志字段F(01111110,8bit),地址字段A(8bit),控制字段C(判断帧类型,8bit),信息字段Info(长度可变),帧检验序列FCS(16bit),标志字段F(8bit)。

FCS检验区间:A+C+Info

透明传输区间: A + C + Info + FCS

1帧:信息帧携带用户数据,捎带确认,帧序号在C字段N(S)子段,累计确认序号在N(R)子段。

**S帧**: **监控帧**提供单独确认机制,累计确认序号在N(R)子字段。

RR,准备接受I帧;RNR,未准备好接收;REJ,回退N;SACK,选择重传。

**U帧:无编号帧**提供其他链路控制功能,M子字段为U帧功能编码。

# 点对点协议PPP

PPP协议的组成部分:将IP数据报封装至串行链路的方法+链路控制协议LCP+网络控制协议NCP。

PPP不采用链路层可靠传输协议(序号和确认);传输的帧为字节整数倍,采用字节填充。

PPP协议帧格式:协议字段说明信息字段类型。

首部: F(0x7E) + A(0xFF) + C(0x03) + 协议字段(2 byte)。

信息字段:IP数据报,或PPP链路控制数据等。

尾部: FCS(2 byte) + F(0x7E)。

# 4. MAC层

# MAC介质访问控制

两类链路:点到点,共享传输介质

点到点链路:拨号接入的PPP,以太网交换机到主机间的P2P链路

共享传输介质:传统以太网, HFC上行链路,蜂窝网上行控制信道,802.11 WLAN。

干扰:单个共享信道,多个节点同时发送。

碰撞:同时接收到两个或两个以上节点的发射信号。

Medium Access Control (MAC): 决定节点如何共享信道,确定下一个使用信道的节点。由于没有额外的用于控制的信道,对信道共享的控制也必须使用自身的信道。

理想的MAC:广播信道,R bps;当一个节点进行发送时,发送速率为R;当M个节点进行发送时,则各个节点平均发送速率为 $\frac{R}{M}$ 。全分布式,简单,没有特殊的用于协同传输的节点,没有同步时钟和时隙。

MAC协议分类:划分信道,随机接入。

划分信道:将总的信道资源分割成更小的信道(TDM,FDM,CDM),为需要使用信道的节点分配信道资源。

**随机接入**:不分割信道,允许碰撞出现,由接收端避免碰撞。

#### 静态信道分配

传统复用技术,信道数和用户数相等(均为N)。

**TDMA时分多址**:按轮访问信道,每一轮每个接入站点得到固定长度的时隙,未使用的时隙则空闲。需要时隙同步,需要设置保护间隔。

**FDMA频分多址**:信道划分为频段,为每个接入站点分配固定频段,未使用的频段空闲。需要带通滤波器,需要设置频率保护带。

将信道划分为N个独立信道,降低了信道效率。

$$\stackrel{arrival=\lambda}{\longrightarrow} FrameQueue \stackrel{frameLen=rac{1}{\mu}}{\longrightarrow} Link(Server) \stackrel{capacity=C}{\longrightarrow} Departures$$
 排队论结论:平均延迟时间 $T=rac{1}{\lambda-\mu C}$  划分为 $N$ 个子信道,平均延迟增大 $N$ 倍: 
$$T_N=rac{1}{(rac{\lambda}{N})-\mu(rac{C}{N})}=rac{N}{\lambda-\mu C}=NT$$

# 动态信道分配

用户数量很多且动态变化,每个用户数据突发时,静态信道分配性能很差。对于数据突发业务,N的数量会动态变化,就需要一种动态地信道分配技术。

**随机访问控制**: 当节点有分组要发送时,则以全信道速率R发送分组,节点之间没有优先级协同;存在多个发送节点时会出现碰撞,需要考虑如何检测碰撞,以及如何在碰撞后恢复。

ALOHA协议: 帧长度相同, 假设发送时间为1单位时间; 各个站点不进行同步, 一个帧到达时, 立即进行发送。

 $t_0$ 时刻发送的帧会与 $(t_0-1,t_0+1)$ 时刻发送的帧碰撞

N个节点,任意节点在任意时隙发送的概率为p,节点发送成功的概率:

$$P($$
某节点发送成功 $)=P($ 该节点发送 $)\cdot P($ 没有节点在 $(t_0-1,t_0]$ 发送 $)\cdot P($ 没有节点在 $[t_0,t_0+1)$ 发送 $)=p\cdot (1-p)^{N-1}\cdot (1-p)^{N-1}=p\cdot (1-p)^{2(N-1)}$ 

P(任意节点发送成功) =  $NP \cdot (1-p)^{2(N-1)}$ 

最大利用率 
$$=rac{1}{2}(1-rac{1}{2N})^{2(N-1)},$$
 此时 $p=rac{1}{2N}$ 

 $\lim_{N o \infty}$  最大利用率  $= \frac{1}{2e} = 0.18$ ,即当用户数无穷多时,信道利用率不会超过18%。

**时隙ALOHA协议**:帧长度相同,信道时间划分为相同的时隙,每个时隙发送一帧;节点间同步,只在时隙开始时刻发送帧,降低碰撞概率;若一个时隙中两个以上的节点同时发送,则所有节点都可以检测碰撞。

节点得到新的帧,则在下一个时隙发送。若没有碰撞,节点可以在后续时隙发送新的帧;若碰撞,则节点在后续时隙中以概率p重传,直到成功发送。

优点:任何一个活动节点都可以以全信道速率连续发送数据;简单。缺点:碰撞引起时隙浪费,空闲时隙多;节点在发送数据之前无法检测碰撞;节点时钟必须同步。

$$P($$
某节点发送成功 $)=p(1-p)^{N-1}$   $P($ 任意节点发送成功 $)=Np(1-p)^{N-1}$  最大效率  $=(1-\frac{1}{N})^{N-1},$  此时 $p=\frac{1}{N}$  
$$\lim_{N\to\infty}=\frac{1}{e}=0.37$$
,即用户数无穷多时,时隙 $ALOHA$ 信道利用率最大为 $37\%$ 

Carrier Sense Multiple Access (CSMA) 载波侦听多路访问: 节点在发射信号前测试信道状态,如果空闲(没有检测到载波),则按特定算法发送。

**1-坚持CSMA**:信道空闲时,则以概率1发送;信道忙则持续监听直至空闲;若发生冲突,则随机等待一段时间。容易引起"必然的"冲突(两个站点都在等待信道,之后一旦信道空闲就必然同时发送引起冲突); $a=\frac{\tau}{T_p}$ 越大,性能越差(由于信号传播时间长,远处的站点监听不到"实时的"载波,会引起冲突)。

**非坚持CSMA**:若监听发现信道空闲,则发送;若信道忙,则随机等一段时间,之后再进行监听;若冲突,则随机等一段时间。

高负载下信道利用率提高,但延迟高于1-坚持CSMA。非坚持CSMA峰值吞吐率约比1-坚持CSMA高2倍。

**p坚持CSMA**:适用于时隙信道。若信道空闲,则以概率p在当前时隙发送,以概率1-p推迟至下一个时隙再次监听;若冲突,则随机等待一段时间后再监听。

CSMA仍然会发生碰撞,尤其在 $a=\frac{\tau}{T_p}$ 很大的时候——传播延迟会使得两个节点无法听到对方发送的信号而引起冲突,使得整个分组的传输时间被浪费。

CSMA/CD带碰撞检测的CSMA:在短时间内进行碰撞检测,若发现碰撞,则终止冲突的发送,避免浪费信道。

 $\mathsf{CSMA/CDP}$ 一个站点在经过 $2 au_{max}$ 后( $au_{max}$ 为该站点到最远站点的传播时间)才能确认不会发生冲突。这段时间之后,便可以保证其余所有站点都监听到了载波。

**CD碰撞检测**:发送的同时接受信号,比对两信号是否一致。LAN中容易实现,WLAN中很难(因为接受信号强度 远远小于发送信号强度)。

**无冲突协议**:通过竞争的方式预约信道,在已经预约的信道上面使用无冲突的方式传输数据。碰撞会降低带宽,增加发送时延,不利于实时业务传输,而无冲突协议才是有效的。

**位图协议**:N个站,每个站都有唯一的编号 $i, i \in \{0, 1, \cdots, N-1\}$ ,传播延迟忽略不计;在竞争周期有N个时隙,j号站期望发送时,就在j时隙发送bit 1进行预约,其余各站不允许在该时隙发送;经过预约时隙之后,各个站都知道有哪些站要进行发送,之后按照各需要发送站的编号的顺序发送帧即可。

要求各站在预约时隙时严格同步。

低负载时信道利用率

对于低编号站,平均需要1.5N的预约时隙才能完成预约对于高编号站,平均需要0.5N的预约时隙即可完成预约平均而言,各站需要N的预约时隙完成预约

信道利用率 
$$= \frac{d}{d+N}, d$$
为数据平均长度

高负载时信道利用率

$$N$$
位竞争期, $N$ 个数据帧 $ext{信道利用率} = rac{Nd}{N+Nd} = rac{d}{d+1}$ 

**轮询MAC协议**:指定站点中的一个为主节点,其余为从节点;主节点按轮询的方式通知从节点进行传输(包括通知传输的时间,最大传输帧数等等);一轮轮询后,所有从节点都可以完成一次传输。

问题:轮询开销大,单独活跃节点时无法独占全部带宽(因为主节点轮询也要占用带宽),主节点故障会导致网络瘫痪。

**令牌环协议**:控制令牌依次经过各个节点,携带各个站点发送的帧;当帧到达目的站点或绕环路一圈之后,接收站点或发送站点取下。

令牌环和位图协议类似,其将竞争期分散在数据帧周期中。开销为O(N)级别。

**二进制倒计数协议**:将N个站地址二进制编码,长度均为 $\lceil \log_2 N \rceil$ ,默认传输时延和发送时延忽略不计;当一个站需要申请信道时,广播其地址码(由高位向低位发送),同一时刻其余各站立刻收到地址码(时延忽略),同时发送的地址码按位取或;避免冲突的方法是,一个站看到地址码中自己的本来是0的位置为1,则放弃竞争。

二进制倒计数协议,自带优先级,地址码高的优先级更高。如果时延不可忽略,则各站必须严格同步。

**有限竞争协议**:K个站点竞争信道,各个站在各个时隙发送的概率为p, $p=\frac{1}{K}$ 时,获得信道的概率为 $(1-\frac{1}{K})^{K-1}$ ,降低竞争站数,可以有效增加获得新到的概率。有限竞争协议将站点分组,每组对应一个时隙,组内竞争其对应的时隙。

问题在于如何进行分配,最优情况下当负载低时,每个时隙中的站就多;负载高时,每个时隙中的站就少,甚至每个时隙一个站。

**自适应树遍历协议**:建立为二叉树,叶节点对应站,内部节点不对应站。时隙0,首次竞争,允许全部的站(即1 节点/根节点下所有站)竞争,若成功则某个站获得信道并发送;若发生碰撞,则在时隙1,允许书中2节点下的站竞争,在时隙2,允许树中3节点下的站竞争;依次DFS搜索到发送的站,若冲突则持续向下搜索,否则空闲或发送成功,则停止向下搜索。

**负载检测**:负载重时,没有必要从1节点开始竞争,甚至也没有必要从2,3节点开始竞争…需要对负载定级,第0级对应1节点,第1级对应1,3节点…假设有q个就绪站,并且**均匀分布**在各个站点中,对于第i级节点,其下的就绪站的数目的期望值为 $2^{-i}\cdot q$ ,在最好情况下,为了使得搜索尽量少,应该尽量使得开始搜索的层,每个节点下都只有一个就绪站,即 $2^{-i}\cdot q=1$ ,解得 $i=\log_2 q$ 。

#### IEEE 802.3 以太网

星型拓扑:交换机Switch位于中心,各个节点与交换机相连,节点间不再碰撞。

总线拓扑:所有节点处于同一个碰撞域中,通过总线连接。

**以太网MAC帧**:首部8字节前导码( $(1010\cdots101011)_2$ ),前7字节同步码用于帧同步,最后一个字节帧开始定界,之后为MAC帧。MAC帧前12字节为地址字段,包括6字节目的地址和6字节源地址;目的地址首位为0标志普通地址,为1标志组播地址,全1为广播地址;源地址前3字节为组织标识符,分配给设备制造商。之后2字节为类型字段,通知接收方帧内包含的的协议类型。数据字段46-1500字节,不足时插入填充字段,数据字段可以放入IP数据报。最后4字节为FCS检错码。

**CSMA/CD的二进制指数退避算法**:发送数据帧后最多经过 $2\tau$ ,即可判断是否发生了碰撞, $2\tau$ 时间成为争用期;发生碰撞后,推迟一个随机时间再次发送,退避时间通过二进制指数退避算法决定;初始的基本退避时间为 $2\tau$ 

重传次数 
$$k$$
,每次退避之后  $k$ 累加 $k=\min\{k+1,10\}$ 随机取 $r,\,r\in\{0,1,\cdots,(2^k-1)\}$ 重传时延设为 $r\cdot 2 au$ 当 $k=10$ 时,丢弃该帧,并通知高层

争用期:以太网争用期为 $51.2\mu s$ 。

最短帧长:以太网最慢速率为10Mbps,该速率下争用期可发送64字节,因此最短的有效帧长为64Byte。

**强化碰撞**:发送数据站一旦检测到碰撞,立即停止发送数据,并发送若干bit的**干扰信号**,使得所有站都检测到碰撞。

信道利用率:
$$efficiency=rac{1}{1+5rac{t_{prop}}{t_{trans}}},$$
  $t_{prop}$ 为 $LAN$ 上两节点的最长传播延时  $t_{trans}$ 为最长帧的发送时间  $efficiency 
ightarrow 1,\ when\ t_{prop} 
ightarrow 0,\ or\ t_{trans} 
ightarrow \infty$ 

信道利用率计算:假设总线上N个站,每个站发送帧的概率是p,帧长L,数据速率R,争用期 $2\tau$ ,检测到碰撞不发送干扰信号,发送一帧的平均时间为 $T_{av}$ 。

$$T_{av}=N_R\cdot 2 au+rac{L}{R}+ au,\ N_R$$
个争用期后发送,最后等待一个 $au$ 的回复成功发送一帧的概率: $A=Np(1-p)^{N-1}$ 发送一帧失败的概率: $1-A$ 经过 $j$ 个争用期后发送成功的概率: $p[j]=(1-A)^jA$ 平均重发次数: $N_R=\sum_{j=0}^\infty j\cdot p[j]=rac{1-A}{A},\$ 错位相减信道利用率: $S=rac{L}{R} \over T_{av}=rac{T_0}{2 au N_R+T_0+ au}=rac{1}{1+a(2A^{-1}-1)}$ 求 $S_{max}$ 即为求 $A_{max}:A_{max}=(1-rac{1}{N})^{N-1}=rac{1}{e},\ p=rac{1}{N},N\to\infty$ 

10Mbps,512b争用期下,增加帧长,降低传播时延,减少站点数,信道利用率高。

#### **IEEE 802.11 WLAN**

802.11协议: 2.4GHz-5GHz, MAC协议为CSMA/CA协议, 具有基站模式和Ad Hoc模式。

BSS基本业务集:有固定基础设施,其下具有若干个无线主机和一个AP基站。

Ad Hoc模式:没有基站,节点只能在其信号覆盖范围内传输数据,节点路由。

802.11的速率自适应:基站和移动节点根据节点的移动以及SNR变化动态改变传输速率。节点与基站距离增加, SNR降低,BER(比特错误率)增大;BER太高时,切换至更低的传输速率,将BER降低。

**802.11帧**: 2字节帧控制字段, 2字节帧持续时间字段(**NAV**), 3地址字段各6字节, 2字节帧序号字段, 6字节地址4字段(仅在Ad Hoc模式下使用), 0-2312字节负载字段, 4字节CRC。

地址1字段:接收该帧的无线主机或AP的MAC地址。

地址2字段:发送该帧的无线主机或AP的MAC地址。

地址3字段:AP连接的路由器的接口的MAC地址。

由于无线网络信道共享,并且信号衰减强,多个发射端和接收端之间会存在问题。例如,AC不可相互监听,而AB,BC均可相互监听,则AC信号在B处干扰。

**隐蔽节点**:多个发送端彼此无法侦听,但其均可覆盖至某个站点,若同时发送则引起碰撞,这些发送端互为隐蔽节点。

暴露节点: S1, S2, R1, R2中S位发送端, R为接收端, 且R1只能接收到S1的信号, R2只能接收到S2的信号, 而S1和S2互相覆盖,则当S1向R1发送时, S2由于载波监听,无法向R2发送,而事实上S2可以向R2发送。

802.11无法进行CD,因为接收信号会很弱,而发送的信号很强,很难检测到碰撞。同时由于隐蔽节点的存在,使得碰撞无法检测。

带碰撞避免的CSMA(CSMA/CA):发端——若信道空闲了DIFS,则不带CD地发送一帧;若信道占用则启动随机 退避定时器,定时器在信道空闲时计时,在信道占用时暂停,若定时时间到则发送,发送后若没有接收到ACK,则 增加随机退避时间间隔重新启动定时器。收端——收到一个帧,等待SIFS后,响应ACK。

**MACA碰撞避免多路访问**:发端采用CSMA先发送RTS帧,RTS可能发生碰撞,但很短;收端收到RTS后发送CTS,CTS被收端周围节点检测到,避免了隐藏节点问题。之后发端再发送更长的数据帧,而其他节点延迟发送。

载波监听:物理的载波侦听——通过PLCP在空闲信道评估阶段,进行监听。虚拟的载波侦听——基于NAV(网络分配矢量),从RTS/CTS中提取NAV。

帧间隔优先级:优先级上SIFS>PIFS>DIFS,时间长短SIFS<PIFS<DIFS。

SIFS: 高优先级,用于ACK,CTS,轮询响应等。

PIFS:中优先级,用于PCF方式的有时限限制的业务。

DIFS: 低优先级,用于异步数据业务。

**发送数据帧**:发送端等待DIFS后,发送RTS预约信道;接收端接收后等待SIFS后,发送CTS;发送端接收CTS并等待SIFS后,发送数据帧并等待ACK;其他站点通过RTS/CTS获取NAV,进行虚拟的载波监听,等待NAV结束后再等待DIFS后才可以发送RTS进行预约。

DCF:分布式协调功能,每个站都独立行事,没有一个中央控制机制。

PCF: 点协调功能, AP控制自己覆盖区域内的一切活动, 类似蜂窝网络。

#### 高速局域网

以太网具有不同的标准: 2Mbps, 10Mbps, 100Mbps, 1Gbps, 10Gbps等, 分别对应不同的物理层介质。

**100BASE-T以太网**(百兆): 仍采用802.3的MAC帧格式; R增大10倍, $\tau$ 减小至 $\frac{1}{10}$ ,保持最短帧长不变,将网段最大电缆长度减小到100m;帧间时间间隔由9.6 $\mu$ s改为0.96 $\mu$ s。

干兆以太网:允许1Gbps下全双工和半双工的工作方式,使用802.3帧。

全双工方式,发送接收同时进行,不发生碰撞,不需要CSMA/CD。

半双工方式,保持使用CSMA/CD技术,与1-BASE-T和100BASE-T后向兼容。

为了使得 $\alpha$ 较小并保持网段最大长度200m,使用**载波延伸**使最短帧长保持64字节,并将争用时间扩大至512字节(实际的最短帧为512字节)。

**载波延伸**: MAC帧长不足512字节时,则在帧后连续得填充直至512字节;接收端收到MAC帧后,删除填充的特殊字节之后再交付高层。

**帧突发**:允许发送方将多个帧级联在一起,每个帧都采用载波延伸填充至512字节,组成的大帧最长1500字节。

### 交换式以太网

**物理层的转发器**:来自一个端口的数据以相同速率在所有端口上发送,连接到Hub的所有节点相互侦听;不进行帧缓存;不进行CSMA/CD,主机NIC进行碰撞检测。

集线器Hub:相当于总线连接,随着以太网速率的提升,集线器的总线竞争方式限制了网络容量。

**交换式以太网**:需要决定一个帧可以去往哪个端口;可以提升安全性和网络容量;不发生碰撞。

**交换机Switch**:网状交换,避免竞争,提升容量。交换机属于链路层设备,可以存储和转发以太网帧,检测输入帧MAC,选择性向其余端口转发,并在转发接口对应的网段上进行CSMA/CD。

透明性: 主机无法感知交换机是否存在。

**网桥**:构建LAN,连接设备;互联多个LAN;讲一个逻辑LAN分作多个LAN以均衡网络负载。目前网桥和交换机已经不作区分,都是链路层交换设备。

**网关**:工作在**传输层**以上的网络设备。

**交换**:允许多个节点同时传输;每条链路上都采用以太网协议,各个链路间没有碰撞,每条链路都有其自己的碰撞域。

#### 交换是全双工的。

交换表:记录各个接口连接的主机,表项组成为主机MAC地址+到达主机的接口+时间戳标记。

**自学习交换机**:交换机通过交换表直到那个接口可以到达哪个主机,并且在这一过程中逐步更新交换表(比如冷启动时,或者某个主机插拔脱离或更换接口)。

#### 接收到帧时:

- 1. 保存与链路相关的发送主机的地址
- 2. 用目的MAC地址索引交换表
- 3. 如果找到目的地址的表项
- 3.1 则比对帧的目的网段与帧的发送网段是否相同
- 3.2 相同则丢弃该帧
- 3.3 否则在对应接口上进行转发
- 4. 没有找到目的地址的表项, FLOOD, 在除帧接收端口以外的其它所有端口转发

交换机中存在一个守护进程,定期清除超时未更新的交换表表项,以此来更新网络拓扑结构(比如某个机器更换了接入的网桥)。

生成树网桥: 网桥之间会设置冗余链路以增加可用性,但冗余链路会使得网络出现拓扑环,这会导致帧在环路中无限地FLOOD,因此需要构建一棵连接各个网桥的生成树,在逻辑上去掉环路。

- 1. 网桥周期性发送配置消息给邻居,并进行处理
- 2. 配置消息中包含基于MAC地址的标识,和其他节点的跳数
- 3. 选择最小标识作为生成树的根
- 4. 构造最小生成树, 使得跳数最小

VLANs (Virtual LANs):为了安全性,负载均衡,控制广播流量等考虑,按照用户的组织结构而非物理结构,按照逻辑拓扑结构,来构建局域网。

早期的LAN:根据计算机的地理位置或物理结构,以Hub/交换机(Hub和交换机)为中心来构建LAN。

VLAN命名:通常使用颜色进行命名,目的是可以得到一个颜色图来表示处于不同VLAN的机器的物理布局。

配置表:指明那些端口可以访问到哪些VLAN,一个端口可以被标记为多个颜色(因为有可能会有Hub连接在端口上,而Hub又连接了不同颜色的主机)。

帧的VLAN颜色标记:帧中带有VLAN颜色标记,网桥收到帧后,会按照标记仅在到对应标记的端口FLOOD。

IEEE 802.1Q标准: 感知VLAN的交换机和NIC所支持的协议。对于不感知VLAN的主机和网桥,只需要支持802.3协议。

802.1Q帧在802.3帧之前添加VLAN标记。不支持802.1Q的以太网卡,收到802.1Q帧会出现长度异常。