

80X86汇编语言程序设计 80X86 Assembly Language Programming

第4章 程序设计的基本方法

全良海 教授

计算机学院 医学图像信息研究中心

Email: lianghaijin@hust.edu.cn





# 本章内容

汇编语言的程序设计的基本技术:

- (1)程序设计的一般步骤
- (2)顺序程序设计
- (3)分支程序设计
- (4)循环程序设计
- (5)子程序设计





### 学习重点

- (1) 转移指令、分支程序的设计
- (2) 循环指令、循环结构
- (3) 子程序的定义、调用、返回; 主程序与子程序的参数传递





## 学习难点

- (1)无条件转移指令的灵活运用
- (2)条件转移指令的正确选择
- (3)分支出口的安排与汇合
- (4)循环程序的结构和控制循环的方法
- (5)CALL与RET指令的执行过程,堆栈操作
- (6)综合应用前几章的内容,编写和调试程序



#### 4.1 概述 (1)



#### 设计一个程序要点:

- 认真分析问题的需求,选择好解决方法;
- 针对选定的算法,编写高质量的程序。

#### 高质量的程序:

- ■满足设计的要求。
- 结构清晰、简明、易读、易调试。
- ■执行速度快。
- ■占用存储空间少。



#### 4.1 概述 (2)



#### 汇编语言程序设计的一般步骤:


- (1)分析问题,选择合适的解题方法。
- (2)分配寄存器和存储区(变量命名)。
- (3)绘制程序的流程图。
- (4)根据流程图编写程序。
- (5)静态检查与动态调试。



# 4.1 概述 (3)



#### 几种框图符号





起始、终止框



处理说明框







子程序调用框





# 4.2 顺序程序设计



例:从键盘键入0至9中的任一自然数,求其立方值。

**DATA SEGMENT** 

**INPUT DB 'PLEASE INPUT X(0~9): \$'** 

TAB DW 0, 1, 8, 27, 64, 125,

216, 343, 512, 729

X DB?

XXX DW?

**DATA ENDS** 

STACK SEGEMNT STACK

**DB** 200 **DUP**(0)

**STACK ENDS** 

**CODE SEGMENT** 

ASSUME CS:CODE,

DS:DATA, SS:STACK

**BEGIB: MOV AX, DATA** 

MOV DS, AX

LEA DX, INPUT

MOV AH, 9

**INT** 21H

MOV AH, 1

**INT** 21H

ADD AL, 0FH

MOV X, AL

XOR EBX, EBX

MOV BL, AL

MOV AX, TAB[2\*EBX]

MOV XXX, AX

**MOV AX, 4C00H** 

INT 21H

**CODE ENDS** 

**END BEGIN** 



# 4.3 分支程序设计 (1)



```
MOV AX, X
                           CMP AX, Y
 if (x = y)
                           JNE L1
                           Statements 1
      Statements 1
                           JMP
 else
                          Statements 2
      Statements 2
                        L2:
Q: 程序的执行流程是什么?
```

# 4.3 分支程序设计 (2)



(新年) (10条) (10€)



#### 4.3.1 转移指令



#### 1.条件转移指令

根据单个标志位 CF、ZF、SF、OF、PF的值确 定是否转移。

语句格式: [标号:] 操作符 短标号

短标号代表的目的地址与当前(IP)之间的字节距 离在-128 和 127之间。

#### 2.无条件转移指令

语句格式: [标号:] JMP 地址表达式

可以在段内和段间转移。



## (4.3.1) 1.简单条件转移指令(1)



```
JZ / JE ZF=1时,转移 A == B
JNZ / JNE ZF=0时,转移 A!= B
      SF=1时, 转移 A < 0
JS
JNS
      SF=0时, 转移 A > 0
JO
      OF=1时,转移 溢出,转
       OF=0时,转移 不溢出,转
JNO
JC
      CF=1时,转移 进位/借位
JNC CF=0时,转移 无进位/借位
JP / JPE PF=1时,转移 1的个数为偶数
JNP / JPO PF=0时,转移 1的个数为奇数
```



# (4.3.1) 1.简单条件转移指令(2)




JZ L1 MOV AX,0

•••••

L1:

指令与流程图 的对应关系





# (4.3.1) 1.简单条件转移指令(3)



JZ L1


MOV AX, 0

• • • • •

JMP L2

L1: STATEMENTS

**L2**:



指令与流程图的对应关系



# (4.3.1) 2.无符号数条件转移指令(1)



JA / JNBE 短标号 当 CF=0 且 ZF=0 时,转移 > / !<=

JAE / JNB 短标号 当 CF=0 时,转移 >= / !<

JB / JNAE 短标号 当 CF=1 且 ZF=0时,转移 < /!>=

JBE / JNA 短标号 当 CF=1 时,转移 <= /!>



#### (4.3.1) 2.无符号数条件转移指令(2)



CMP AX, BX JA L1

无符号数条件转 移指令的理解

L1:

将(AX),(BX)中的数据当成无符号数, 执行(AX) – (BX)。若(AX)>(BX),则CF一定 会为0,ZF=0,转移到L1处。

例1: (AX)= 1234H, (BX)=0234H

例2: (AX)= 0A234H, (BX)=0234H

例3: (AX)= 0A234H, (BX)=09234H



## (4.3.1) 3.有符号数条件转移指令(1)



JG / JNLE 短标号 当 SF=OF 且 ZF=0 时,转移 > / !<=

JGE / JNL 短标号 当 SF=OF 时,转移 >= /!<

JL / JNGE 短标号 当 SF≠OF 且 ZF=0时,转移 < / !>=

JLE / JNG 短标号 当 SF≠OF 时,转移

<= /!>



#### (4.3.1) 3.有符号数条件转移指令(2)



CMP AX, BX JG L1

有符号数条件转 移指令的理解

L1:

将(AX),(BX)中的数据当成有符号数, 执行(AX) – (BX)。若(AX) > (BX),则SF、 OF会相等,ZF=0,转移到L1处。

例1: (AX)= 1234H, (BX)=0234H

SF=0、OF=0, ZF=0, CF=0 不论使用 JA 还是 JG ,转移的条件均成立



# (4.3.1) 3.有符号数条件转移指令(3)



```
例2: (AX)= 0A234H, (BX)=0234H
    执行(AX) - (BX)后:
      SF = 1, ZF = 0, CF = 0, OF = 0
    对于 JA , 条件成立 ( CF=0 , ZF=0 )
    对于 JG ,条件不成立 (因为SF≠OF)
例3: (AX)= 0A234H, (BX)
=09234H 0, ZF=0, CF=0,
    分字》A、JG,条件均成
```

# (4.3.1) 4.无条件转移指令(1)



格式	名称	功能
JMP 标号	段内直接	(IP/EIP)+佐移量 → IP/EIP, 立即寻址
JMP OPD	段内间接	(OPD) → IP/EIP 寄存器寻址, 地址表达式
JMP 标号	段间直接	标号的EA → IP/EIP
		段首址 → CS, 立即寻址
JMP OPD	段间间接	(OPD) → IP/EIP
		(OPD+2/4) → CS, 地址 <

#### (4.3.1) 4.无条件转移指令(2)



无条件转移指令中,若是间接方式,除了丘即 数寻址方式外,其它方式均可以使用。

设在数据段中有:

BUF DW L1 ; L1为标号

(1) JMP L1

功能等价的 转移指令

(2) JMP BUF

(3) LEA BX, BUF
JMP WORD PTR [BX]

(4) MOV BX, BUF JMP BX



#### (4.3.1) 4.无条件转移指令(3)



```
设有如下程序段:
```

JZ L1

A ..... ; ZF=0,对应的程序段A

L1: B ..... ; ZF=1,对应的程序段B

若程序段A的长度大于128个字节,怎么办?

JNZ LO

JMP L1

L0: ..... ; A

L1: ..... ; B

无条件转移指 令的转移范围 不受限制。



### (4.3.1) 4.无条件转移指令(4)



例4:根据不同的输入,执行不同的程序片段。

构造指令地址

列

表

输入1,执行程序段 LP1:

输入2,执行程序段 LP2:

输入3,执行程序段 LP3:

JMP LP1

• • • • •

JMP LP2

• • • • •

JMP LP3

如果分支很多,每个分支均使用 JMP 标号,程 序难看,臃肿!

见程序:c4\_108\_4.asm



#### (4.3.1) 4.无条件转移指令(5)




例5:段间直接转移指令 (c4\_108\_5.asm)

例6:段间间接转移指令:

BUF DD LP ; LP为标号

JMP BUF BUF

 $(BUF) \rightarrow IP$  $(BUF+2) \rightarrow CS$ 



LP的EA

LP的段 址



## 4.3.2 分支程序设计示例(1)




- (1) 选择合适的转移指令;
- (2) 为每个分支安排出口;
- (3) 将分支中的公共部分尽量放到分支前 或分支后的公共程序段中;
- (4) 流程图、程序对应
- (5) 调试时,逐分支检查



# 4.3.2 分支程序设计示例(2)




例1:从键盘输入0~9中任一自然数,求其立方值。若输入的字符不是0~9中的数字,则显示"Input Error!"



### 4.3.2 分支程序设计示例(3)



条件细化 加标号



TAB DW 0, 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729

c4\_108\_1.asm

# 4.3.2 分支程序设计示例(4)



例2:在例1的基础上显示出立方值。

显示立方值,可以使用"输出一个串"调用。 构造一个串表,存放各立方值对应的ASCII串。

如何构造? 如何找到待显示串的起始位置?

MSG DB ' 0\$',' 1\$',' 8\$',' 27\$',' 64\$ ' DB '125\$','216\$','343\$','512\$','729\$'

见程序: C4\_108\_2<del>.asm</del>



# 4.3.2 分支程序设计示例(5)



例3:根据输入的数字,显示对应的信息.

0 : zero

1 : first ......

9 : nine

其它: error

对于不同的输入,输出的串长度不同。

程序的关键:如何根据输入,将对应的待显示的串首址送DX。

见程序: C4\_108\_3.asm



# 4.3.2 分支程序设计举例(6)




```
例4:判断x中的内容,
为正,显示 positive > 0;
为负,显示 < 0;
为0,显示 = 0
```

实验:使用不同转移指令后的结果比较合分析



# 4.3.2 分支程序设计举例(7)







# 4.3.2 分支程序设计举例(8)



例5:有一段程序,实现|(AX)|+(BX)→ Y,试改

写之。

OR AX, AX
JS L1
ADD AX, BX
MOV Y, AX
JMP EXIT

L1: NEG AX
ADD AX, BX
MOV Y, AX
JMP EXIT

**EXIT:** 

OR AX, AX
JNS L1
NEG AX
L1: ADD AX, BX
MOV Y, AX
EXIT:

公共部分的简化



# 4.4 循环程序设计




- 1. 循环程序的结构
- 2. 循环控制方法 计数控制、条件控制
- 3. 单重循环程序设计
- 4. 多重循环程序设计



# 4.4.1 循环程序的结构和控制方法(1)





# 4.4.1 循环程序的结构和控制方法(2)



例:设以BUF为首址的一片单元中,存放了N个有符号字节数据,找出其中的最大数,存放到AL中。

BUF DB 1, -10, 20,-25, 25,50, ...

N = \$-BUF 将BUF视为数组

AL ← BUF[0]

FOR (i=1; i<N; i++)
if (AL>BUF[i]) AL←BUF[i];

将BX与i对应 , (BX)=1,...,N-1 BUF[i] --- BUF[BX]



## 4.4.1 循环程序的结构和控制方法(3)



MOV AL, BUF MOV BX, 1

MOV AL, BUF[BX]

L1: CMP BX, N

JGE EXIT

CMP AL, BUF[BX]

JGE L2

L2: INC BX JMP L1

**EXIT:.....** 

最大数放在AL中

程序 C4\_113J1.asm



# 4.4.1 循环程序的结构和控制方法(4)



例:若BUF中存放一串字数据,求最大值

MOV AX, BUF MOV EBX, 1

L1: CMP EBX, N

JGE EXIT

CMP AX, BUF[EBX\*2]

JGE L2

MOV AX, BUF[EBX\*2]

L2: INC EBX JMP L1

**EXIT:....** 

程序 C4\_113J2.as m

## 4.4.1 循环程序的结构和控制方法(5)



计数控制:循环次数已知时常用

(1) 倒计数

将循环次数n ,送入一循环计数器中 , 每循环

一次,计数器减1,直到其值为0

• • • • •

MOV CX,循环次数

**LOOPA**:.....

•••••

DEC CX JNE LOOPA



# 4.4.1 循环程序的结构和控制方法(6)



计数控制:循环次数已知时常用

(2) 正计数

循环次数n。 0送入一循环计数器中,每循环

一次, 计数器加1, 直到其值为n。

• • • • •

MOV CX, 0

**LOOPA**:.....

INC CX
CMP CX, n
JNE LOOPA



# 4.4.1 循环程序的结构和控制方法(7)



### 80X86提供的四种计数控制循环转移指令

(1) LOOP 标号

 $(CX / ECX) - 1 \rightarrow CX / ECX$ 

若 (CX / ECX) 不为0,则转标号处执行。

基本等价于: DEC CX / ECX

JNZ 标号

(LOOP指令对标志位无影响!) C4\_115J.asm

执行右边的指令后,

(AX)=? (CX)=?

**ZF=? CF=?** 

MOVAX, 5

SUB CX, CX

L1: INC AX

LOOP

L1



### 4.4.1 循环程序的结构和控制方法(8)



- (2) JCXZ 标号 / JECXZ 标号 若(CX / ECX) 为0,则转标号处执行。 (先判断,后执行循环体时,可用此语句, 标号为循环结束处)
- (3) LOOPE / LOOPZ 标号

   (CX / ECX) -1 → CX / ECX
   若(CX / ECX) 不为0, 且ZF=1, 则转标号处执行。
   (本指令对标志位无影响)



# 4.4.1 循环程序的结构和控制方法(9)



# 判断以BUF为首址的10个字节中是否有非0字节。有,则置ZF=0,否则ZF置为1。 C4 115J.asm

**MOV CX**, 10

MOV BX, OFFSET BUF -1

L3: INC BX

CMP BYTE PTR [BX], 0

LOOPE L3



# 4.4.1 循环程序的结构和控制方法(10)

華中科技大學

(4) LOOPNE /LOOPNZ 标号 (CX / ECX) -1 → CX / ECX 若(CX / ECX)≠0, 且ZF=0,则转标号处执行。

判断以MSG为首址的10个字节中的串中是否有 空格字符。无空格字符,置ZF为0,否则为1。

**C4**\_115J.asm

MOV CX, 10 MOV BX, OFFSET MSG -1

L4: INC BX
CMP BYTE PTR [BX], ' '
LOOPNE L4



# 4.4.1 循环程序的结构和控制方法(11)

華中科技大學

### 条件控制:

循环次数未知,比较所要求的循环条件是否满足,满足继续循环,否则结束循环。



# 4.4.1 循环程序的结构和控制方法(12)

華中科技大學

### 阅读程序段,指出其功能:

```
MOV CL, 0
L: AND AX, AX
JZ EXIT
SAL AX, 1
JNC L
INC CL
JMP L
EXIT:
```



# 4.4.1 循环程序的结构和控制方法(13)

華中科技大學

### 阅读程序段,指出其功能:

MOV CL, 0
MOV BX, 16
L: SAL AX, 1
JNC NEXT
INC CL
NEXT: DEC BX
JNZ L

**EXIT:** 



## 4.4.2 循环程序设计(1)



例1:已知有n个元素存放在以BUF为首址的字节存储区中,试统计其中负数的个数

L1: ....
INC BUE

DEC CX
JNZ L1

;将BUF的地址加1

C4 117.asm



## 4.4.2 循环程序设计(2)



例2:以BUF为首址的字节存储区中,存放以'\$' 作结束标志的字符串。显示该串,并要求将其中 的小写字母转换成大写字母显示。

见程序: c4 118.asm



# 4.4.2 循环程序设计(3)



例3:输入一个数字串(ASCII),将其转换成字数据(即二进制形式),以16进制形式显示出来。

(输入的串最长为5个字符,不考虑符号)

(1)输入缓冲区的定义

c4 121 1.asm

(2)转换方法

(AX) 存放转换的结果,初始为0。

(SI) 输入缓冲区指针,指向待转换字符从串左到右依次读入各字符,一边读入一边转换。设新字符为 X, 则:

 $(AX) \times 10 + X \rightarrow AX$ .

即读入X后的结果。Try '123' 的转换。



## 4.4.2 循环程序设计(4)



例4:将一个无符号字节数转换成10进制形式显示。 C4 121 2.asm

例5:将一个有符号字节数转换成10进制形式显示。 C4\_121\_3.asm



# 4.4.2 循环程序设计(5)



循环程序设计中应该注意的问题:

比较不同指令次序,程序的运行结果 C4 121 4.asm



### 4.5 子程序设计



- 1. 子程序的概念
- 2. 子程序的调用与返回
- 3. 子程序的定义格式及现场保护方法
- 4. 主程序与子程序之间的参数传递



## 4.5.1 子程序的概念(1)



一段程序要被多次使用。例如"将一个二进制数转换成十进制的形式显示出来"。使用该段程序,也没有什么规律,怎么办?

数的转换 F2T10 数的转换 F2T10 数的转换 F2T10

在执行完F2T10后,希望回到调用处继续执行



# 4.5.1 子程序的概念(2)



将经常要使用的或者重复的程序段设计成可供反复调用的独立程序段,在需要时,用控制指令调用它,在执行完后,再返回调用它的程序中继续执行。这样的独立程序段称为了程序。

调用子程序的程序称为主程序(或称调用程序)



## 4.5.1 子程序的概念(3)



K:调用子程序A

**DK**: .....


• • • • •

J:调用子程序 A

DJ: .....

• • • • •

子程序A



思考:

转移的本质是什么?

改变CS:IP

断点:转子指令的直接后继指令的地址。

子程序执行完毕,返回主程序的断点处继续执行

如何改变CS:IP,使其按照预定的路线图前进?



# 4.5.2 子程序的定义



### 子程序名 PROC NEAR 或者 FAR

RET [n]

子程序名 ENDP



### 4.5.3 子程序的调用与返回(1)



调用指令

段内直接 CALL 过程名

段间直接 CALL FAR PTR 过程名

段内间接 **CALL** WORD PTR OPD

段间间接 CALL DWORD PTR OPD

CPU 要做的工作:

(1) 保存断点

段内: (IP / EIP) → ↓ (SP / ESP)

段间: (CS) →↓(SP / ESP)

 $(IP / EIP) \rightarrow \downarrow (SP / ESP)$ 



# 4.5.3 子程序的调用与返回(2)



(1)保存断点

(2)将子程序的地址送 CS, IP

SP → 断点的EA 断点的段址

段内:子程序的入口偏移地址 → IP / EIP

段间:子程序的入口偏移地址 → IP /EIP

子程序的段地址→ CS

注意:段间间接调用是如何取地址的。



# 4.5.3 子程序的调用与返回(3)



返回指令: RET

返回指令的执行过程:

段内返回:↑(SP/ESP) → IP /EIP

段间返回:(1) ↑(SP/ESP) → IP / EIP

(2)  $\uparrow$  (SP/ESP)  $\rightarrow$  CS

特别注意:栈顶必须是主程序的断点地址, 否则,运行会出现问题



## 4.5.3 子程序的调用与返回(4)



返回指令: RET n

在16位段中, n是2的倍数。

消除不再使用的 入口参数对堆栈 空间的占用

**FIRST STEP** 

段内返回:↑(SP/ESP) → IP /EIP

段间返回:(1)↑(SP/ESP) → IP / EIP

(2)  $\uparrow$  (SP/ESP)  $\rightarrow$  CS

SECOND STEP

(SP/ESP)+n →SP /ESP



# 4.5.4 子程序调用现场的保护方法



现场:执行到某一条指令时,各寄存器(包括状态寄存器)的值,存储单元中的内容等。

现场是否需要保护?为什么?

如何保护和恢复现场?

何时保护和恢复现场?

保护和恢复现场可以在主程序中完成,也可在子程序中完成。一般在子程序中完成。



# 4.5.5 主程序与子程序间的参数传递



例:求一串数据的和.

涉及到三个参数:

数据的起始地址、数据的个数,存放结果的地址

- 使用寄存器传递参数 例1: c4\_134\_1.asm
- 约定单元传递参数 例2: c4 134 2.asm
- 使用堆栈传递参数 例3: c4\_134\_3.asm



# 4.5.6 子程序的嵌套和递归(1)



# 使用递归子程序 求 N! 以十进制形式显示结果 c4\_141.asm

$$F(N) = N*F(N-1)$$
  
 $F(1) = 1$ 

与 C4\_digui.c 比较 比较c语句编译后的汇编代码



# 4.5.6 子程序的嵌套和递归(2)



```
f_jiechen proc
    cmp bx,1
    jg LP
    mov ax,1
    mov dx,0
    ret
LP: dec bx
    call f_jiechen
    inc bx
    mul bx
    ret
f_jiechen endp
```

(bx): 求阶乘的数

(ax): 计算结果

(dx)



# 4.5.7 子程序举例 (1)



### (1) **NUMSTR\_1**

16位无符号二进制数转换为N (N<=16) 进制的数字串。

参数传递方式:寄存器参数

(AX) = 16位无符号数NUM

 $(\mathbf{BX}) = \mathbf{N}$ 

(DS:SI) = 用于保存转换结果的缓冲区.

返回: (AX)=字符个数

算法: NUM除N,

余数是低位,直到

商为0

例:57B H -> 35H 37H 42H (N=16)

 $\rightarrow$  31H 34H 30H 33H (N=10, 1403)

-> 32H 35H 37H 33H (N=8, 2573)

 $\rightarrow$  31H 30H 31H ..... (N=2, 101 0111 1011)

## 4.5.7 子程序举例 (2)



NUMSTR_1	<b>PROC</b>	
MOV	CX	0

$$\mathbf{CMP} \quad \mathbf{AX} \,, \, \mathbf{0}$$

RET

#### NUMSTR\_1 ENDP



## 4.5.7 子程序举例 (3)



**DATA SEGMENT** 

**BUF DB 20 DUP**(**0**)

NUM DW 057BH

DATA ENDS

**CODE SEGMENT** 

ASSUME CS:CODE,

SS:STACK, DS:DATA

**BEGIN: MOV AX, DATA** 

MOV DS, AX

LEA SI, BUF

MOV BX, 10

MOV AX, NUM

CALL NUMSTR\_1

MOV BX, AX

MOV BUF[BX], '\$'

MOV AH, 9

LEA DX, BUF

INT 21H

••

MOV AX, 4C00H

INT 21H

CODE ENDS

**END BEGIN** 



## 4.5.7 子程序举例 (4)



### (1) **NUMSTR\_2**

16位无符号二进制数转换为N (N<=16) 进制的数字串。

参数传递方式:堆栈传递参数

类似C语言的函数说明:

int NUMSTR\_2(short int num, short int N, char buf[])

例:57B H -> 35H 37H 42H (N=16)

 $\rightarrow$  31H 34H 30H 33H (N=10, 1403)

 $\rightarrow$  32H 35H 37H 33H (N=8, 2573)

-> 31H 30H 31H ..... (N=2, 101 0111 1011)



## 4.5.7 子程序举例 (5)



**DATA SEGMENT** 

BUF DB 20 DUP(0)

NUM DW 057BH

DATA ENDS

**CODE SEGMENT** 

ASSUME CS:CODE,

SS:STACK, DS:DATA

**BEGIN: MOV AX, DATA** 

MOV DS, AX

**PUSH AX** 

**PUSH OFFSET BUF** 

**PUSH 0016H** 

**PUSH NUM** 

CALL FAR PTR NUMSTR\_2

ADD SP, 8

MOV BX, AX

MOV BUF[BX], '\$'

MOV DX, OFFSET BUF

MOV AH, 9

INT 21H

,,

MOV AX, 4C00H

INT 21H

CODE ENDS

**END BEGIN** 



# 4.5.7 子程序举例 (6)



```
MOV BX, CX ;字符个数
NUMSTR_2
           PROC FAR
                                 INC
                                       BX L2: POP AX
     PUSH
            BP
                                       AL, OAH
                                  CMP
     MOV
           BP, SP
                                 JB
                                       L3
     MOV
           AX, [BP+0CH]
                                 SUB AL, 0AH
     MOV
           DS, AX
                                 ADD
                                       AL, 'A'
            SI, [BP+0AH]
     MOV
                                 JMP L4
     MOV
            BX, [BP+08H]
                                 ADD AL, 30H
                            L3:
     MOV
           AX, [BP+06H]
                                 MOV [SI], AL
                             L4:
     ••
                                 INC
                                       SI
     MOV
            \mathbf{CX}, \mathbf{0}
                                 DEC
                                       CX
L1:
    MOV
           DX, 0
                                 JNZ L2
           \mathbf{B}\mathbf{X}
     DIV
                                 MOV AX, BX ;字符个数
           DX ;余数压栈
     PUSH
                                 POP
                                       BP
     INC
           CX
                                 RET
           AX, 0
     CMP
                             NUMSTR 2
                                       ENDP
     JNZ
           L1
```

## 4.5.7 子程序举例 (7)



### (3) 数制转换综合例子

从键盘输入一个10进制字符串,将它按N进制显示出来。

### 设计步骤:

- (1) 用10号功能调用从键盘输入一个10进制字符串;
- (2) 设计并调用子程序 STRNUM\_10 将该10进制字符串转 换为2进制数;
- (3) 调用子程序 NUMSTR\_2 将这个2进制数转换为N进制字符串;
- (4) 显示转换好的字符串。

举例: N=16, 从键盘输入的10进制串为 39608:

33 39 36 30 38 => 9AB8 H (39608) => 39 41 42 38 => 显示



## 4.5.7 子程序举例 (8)



DATA SEGMENT

BUF DB 5, 0, 10 DUP(0)

N DW 16

DATA ENDS

**CODE SEGMENT** 

ASSUME CS:CODE,

SS:STACK, DS:DATA

**BEGIN: MOV AX, DATA** 

MOV DS, AX

**MOV AH**, **10** 

LEA DX, BUF

**INT** 21H

MOV CL, BUF+1

CMP CL, 0

JZ EXIT

LEA SI, BUF+2

CALL STRNUM\_10

PUSH DS

**PUSH OFFSET BUF** 

PUSH N

**PUSH AX** 

CALL FAR PTR NUMSTR 2

ADD SP, 8

MOV BX, AX

MOV BUF[BX], '\$'

MOV DX, OFFSET BUF

MOV AH, 9

INT 21H

EXIT: MOV AX, 4C00H

INT 21H

**CODE ENDS** 

END BEGIN



## 4.5.7 子程序举例 (9)



将10进制字符串转换为16位的2进制数. 使用寄存器传递参数:

(DS:SI) = 10进制字符串的首地址

(CX) =字符串中字符的个数

返回: (AX) = 转换结果

#### 算法演示:

31H 32H 33H =>

 $31 \Rightarrow 01 = (AX)$ 

 $32 \Rightarrow AX * 10 + 2 \Rightarrow (AX) = 12$ 

 $33 \Rightarrow AX * 10 + 3 \Rightarrow (AX) = 123$ 

如果输入的是N进制数字符串,如何 转换为2进制数? STRNUM\_10 PROC

MOV AX, 0

MOV BX, 10

L1: MUL BX ;DX, AX

MOV DL, [SI]

SUB DL, '0'

MOV DH, 0

ADD AX, DX

INC SI

LOOP L1

**RET** 

STRNUM\_10 ENDP



# 4.5.7 子程序举例 (10)



(4) 趣味子程序

编写子程序,使 其能够显示 CALL指令下面 的字符串。 .386

STACK SEGMENT USE16 STACK

**DB 200 DUP(0)** 

STACK ENDS

CODE SEGMENT USE16

ASSUME CS:CODE, SS:STACK

**BEGIN: CALL DISPLAY** 

DB 'HELLO', 0DH, 0AH, 0

**CALL DISPLAY** 

DB 'VERY GOOD', 0DH, 0AH, 0

MOV AH, 4CH

INT 21H

**DISPLAY PROC** 

• • • • •

**DISPLAY ENDP** 

CODE ENDS

**END BEGIN** 



# 4.5.7 子程序举例 (11)



**DISPLAY PROC** 

POP BX

LOOPA: MOV DL, CS:[BX]

CMP DL, 0

JZ EXIT

MOV AH, 2

**INT** 21H

INC BX

JMP LOOPA

EXIT: INC BX

**PUSH BX** 

RET

**DISPLAY ENDP** 



## 4.5.7 子程序举例 (12)



STACK SEGMENT USE16 STACK

**DB 200 DUP(0)** 

STACK ENDS

CODE SEGMENT USE16

ASSUME CS:CODE,SS:STACK

**BEGIN: CALL DISPLAY** 

DB 'HELLO', 0DH, 0AH, 0

**CALL DISPLAY** 

DB 'VERY GOOD', 0DH, 0AH, 0

**DISPLAY PROC** 


**DISPLAY ENDP** 

MOV AH, 4CH

INT 21H

CODE ENDS

**END BEGIN** 



分析程序的执



# 4.5.7 子程序举例 (13)



### (5) 机器码程序

C4\_ADD\_1.ASM

**CODE SEGMENT USE16** 

**ASSUME CS:CODE** 

MSG DB 48H, 45H, 4CH, 4CH, 4FH, 20H ;HELLO WORLD\$

DB 57H, 4FH, 52H, 4CH, 44H, 24H

**START:** 

**DB** 8CH, 0C8H

DB 8EH, 0D8H

DB 0BAH, 00H, 00H

DB 0B4H, 09H

**DB** 0CDH, 21H

**DB 0B4H**, **4CH** 

**DB** 0CDH, 21H

**CODE ENDS** 

**END START** 

; MOV AX, CS

; MOV DS, AX

; LEA DX, MSG

; **MOV AH, 9** 

; INT 21H

; MOV AH, 4CH

; INT 21H



# 4.5.7 子程序举例 (14)



### (6) 怪异程序-1

C4\_ADD\_3.ASM

**CODE SEGMENT USE16** 

**ASSUME CS:CODE** 

MSG DB 48H, 45H, 4CH, 4CH, 4FH, 20H

DB 57H, 4FH, 52H, 4CH, 44H, 24H

CODE1 DB 8CH, 0C8H, 8EH, 0D8H, 0BAH, 00H, 00H

DB 0B4H, 09H, 0CDH, 21H, 0B4H, 4CH, 0CDH, 21H

LEN = \$ - CODE1

START: PUSH CS

LEA BX, CODE1

**PUSH BX** 

RETF

CODE ENDS

**END START** 



# 4.5.7 子程序举例 (15)



### (6) 怪异程序-2

C4\_ADD\_2.ASM

CODE SEGMENT USE16

**ASSUME CS:CODE** 

MSG DB 48H, 45H, 4CH, 4CH, 4FH, 20H

DB 57H, 4FH, 52H, 4CH, 44H, 24H

CODE1 DB 8CH, 0C8H, 8EH, 0D8H, 0BAH, 00H, 00H

DB 0B4H, 09H, 0CDH, 21H, 0B4H, 4CH, 0CDH, 21H

LEN = \$-CODE1

START: MOV AX, CS

MOV DS, AX

MOV ES, AX

MOV CX, LEN

LEA SI, CODE1

LEA DI, CODE2

**CLD** 

**REP MOVSB** 

CODE2: DB 10H DUP(0)

CODE ENDS

**END START** 



# 4.6程序设计中的注意事项



- ◆ 正确地分配数据存储器
- ◆ 合理的分配寄存器
- ◈ 设计逻辑明晰的算法
- ◈ 选用合适的指令与寻址方式
- ◆ 合理安排程序的格式



# 第4章 总结



- ◆汇编语言程序设计的一般步骤
- ◆算法框图的画法
- ◆无条件转移指令、简单条件转移指令、 比较转移指令
- ●分支程序设计的方法
- ◆循环控制指令、循环程序设计
- ◆子程序设计

