
第七讲 堆栈与子程序设计

一、堆栈(P11)

- (1) 堆栈是在主存中的一片存储区,用于临时堆放一些数据。
- (2) 存取方式是一端固定(固定端叫栈底),一端活动(叫栈顶)。对堆栈中数据的存取原则是"先进后出"。
 - (3) 堆栈中的数据也称元素。栈元素进栈称压入,出栈称弹出。
 - (4) 栈指针 SP/ESP 总是指向栈顶的偏移地址。
 - (5) 每次存取数的字长只能是一个字或双字。



空栈/堆栈溢出。

1. 进栈指令 PUSH

格式: PUSH OPS

功能:将寄存器、立即数或存储单元中的一个字/双字数据压入堆栈。

即,(SP/ESP) - 2/4→SP/ESP; (OPS) →SS: SP/ESP 指向的单元。

例 1: PUSH AX

设: (AX) =4241H (SP) =1000H


执行: ① (SP) -2→SP

2 (AX) \rightarrow [SP]

用符号表示为: (AX) → \ (SP)。该语句执行前与执行后堆栈的状态如下图所

1

示:



操作结束后,堆栈段中偏移地址为 OFFEH 单元中的内容为 4241H,即(OFFEH)=4241H,也可写为:([SP])=4241H

2. 出栈指令 POP

格式: POP OPD

功能:将栈顶元素弹出送至某一寄存器(除段寄存器 CS、IP/EIP 外)或字/双字存贮单元中。

即,SS: [SP/ESP]指向单元内容→OPD;

 $(SP/ESP) + 2/4 \rightarrow SP/ESP.$

(POP 之后的痕迹, 反跟踪)

二、子程序设计(P128)


循环程序:

连续有规律重复的程序段.

子程序:

无规律重复的程序段. (是模块化设计的基础)

均需要相应的控制措施.



主程序和子程序关系示意图

子程序设计中要解决的问题:

- (1)如何编制子程序?(定义)
- (2)主程序是怎样调用子程序的?
- (3)子程序执行完之后,怎样才能返回到主程序的断点处继续往下执行?
- (4) 当主程序与子程序使用相同的寄存器时,应如何处理?保护/恢复
- (5)主程序每次调用子程序时提供给子程序加工的数据往往是不同的。主程序怎样把这些数据传送给子程序,而子程序又如何把加工的结果交给主程序?即主、子程序之间用什么方式传递参数?

1. 子程序的定义

格式: 子程序名 PROC 「类型]

过程体

子程序名 ENDP

子程序名也具有段属性,偏移地址属性和类型属性: FAR 和 NEAR (缺省)。

NEAR 类型为段内调用,即主程序与所调用的子程序在同一个代码段内时。

FAR 类型为段间调用,即被另外代码段调用的过程要定义为 FAR 过程(不管这两个代码段是否在同一个模块中)。

(类型是否与标号一样?也说明使用上有相似之处)

2. 子程序的调用与返回

子程序调用指令 CALL


名 称	JMP 格式			CALL 格式		
段内直接	JMP	标号		CALL	标号	
段间直接	JMP	标号	(FAR)	CALL	标号	(FAR)
段内间接	ЈМР	OPD		CALL	OPD	
段间间接	JMP	OPD	(FAR)	CALL	OPD	(FAR)

(1) 段内直接调用

格式: CALL 子程序名

功能:a. 跟在CALL后的下一条指令/断点的EA→↓(SP/ESP) (2/4B)

b. 子程序名的 EA→IP/EIP



(2) 段间直接调用

格式: CALL FAR PTR 子程序名

功能: a. 断点 (CS) → \ (SP/ESP)

b. 断点(IP/EIP) → ↓ (SP/ESP)

c. 子程序名 所在段的段首址→CS

d. 子程序名 的 EA→IP/EIP



返回指令 RET


(目标?)

格式: RET/RET n

功能: 若是段间返回,则其操作为:

 $\textcircled{2} \uparrow (SP/ESP) \rightarrow CS$

若是段内返回,则只执行①。(株项指针要准确, 栈项数据可修改)



如果后面带<mark>常数 n</mark>(正偶数),则说明还要在堆栈中收回 n 个字节,即栈顶向下移动 n/2 个字。(SP/ESP) + n \rightarrow SP/ESP (参数传递等中利用)

注:为了能正确返回主程序,在执行子程序过程中,不管是否使用过堆 栈,必须保证进入子程序时的栈顶与执行 RET 时的栈顶一样,否则不能正确 返回。

3. 调用现场的保护与恢复

调用子程序时,主程序中所使用的<mark>寄存器值</mark>不因子程序的调用而被破坏。 两种做法:

(1)该工作可在主程序中做, 即调用子程序前,将主程序所用到的寄存器的内容保存起来,到返回主程序再恢复。

•••••

BUF DB 'OK', '\$'
TEMP DW 0, 0

••••

MOV TEMP, AX
MOV TEMP+2, DX

(PUSH AX)

(PUSH DX)

CALL DISPLAY_BUF

MOV AX, TEMP

MOV DX, TEMP+2


(POP DX)

(POP AX)

```
; 子程序 DISPLAY 定义
; 显示 BUF 区的内容。 将使用 AX,
DX
DISPLAY_BUF PROC NEAR
;
LEA DX, BUF
MOV AH, 9
INT 21H
;
RET
DISPLAY_BUF ENDP
```

缺点:不方便、特别麻烦,因为每调用一次子程序,就要作一次保存和恢 复工作。 (2) 该工作可放在子程序中做,<mark>凡是子程序用到的寄存器</mark>,在进入子程序 后首先入堆栈保存,返回之前从堆栈中弹出恢复。

这样在调用子程序时,主程序不用考虑寄存器被破坏的情况(除传递参数 到子程序的寄存器除外)。



4. 子程序与主程序之间传递参数的方式

在已经使用过的调用中(INT 21H)参数是如何传送的?

(1) 寄存器法


将所需参数放在寄存器中带入子程序。

优点:传递信息快,编程简单方便,节省存贮单元,但参数不能太多,要 避免出错。

例: (书 P135) 编写子程序 RADIX,将 EAX 中的 32 位无符号二进制数转换为 (EBX) 所指定进制的数字,并将其 ASCII 码送入 (SI) 所指定的缓冲

区中。


算法: 二进制数 M 转换为 P 进制数 (P=3~16) 可采取"除 P 取余"法。



入口参数: 待转换的 32 位无符号二进制数→EAX; 待转换的基制数→EBX;

存放转换后 ASCII 码缓冲区首址→SI

出口参数: SI: 存放转换结果的缓冲区末址+1



SEGMENT USE16 STACK STACK **DB** 200 **DUP**(0) STACK **ENDS** DATA **SEGMENT USE16** 15 DUP (0) OUT BUF DB DB 0AH, 0DH, '\$' CRLF ARRAY DW 0101111011B, 11011110001B, 11101010110110B, EOU (\$-ARRAY) /2 COUNT DATA **ENDS CODE** SEGMENT USE16 ASSUME CS: CODE, DS: DATA, SS: STACK MOV AX, DATA START: MOV DS, AX LEA DI, ARRAY MOV CX, COUNT MOV EBX, 10 : 待转换的进制 LO: PTR[DI] ;待转换的数 MOVZX EAX, WORD LEA SI, OUT BUF :存ASCII码中首址 : 出口参数为 SI CALL RADIX MOV BYTE PTR [SI], 20H; 在转换出的 ASCII 码后面补空格 INC SI MOV BYTE PTR [SI], '\$' ; 在空格后面补'\$' LEA DX, OUT-BUF MOV AH, 9 :输出当前转换成的 ASCII 码 INT 21H ADD DI, 2 : 修改指针,准备取下一待转换的数 LOOP LO : 输出回车换行 LEA DX, CRLF MOV AH, 9 INT 21H MOV AH, 4CH INT 21H

例:阅读以下程序,指出它所完成的功能。

RADIX PROC

| RADIX ENDP

CODE ENDS
END START

该程序的功能为:将 ARRAY 字存储区中的一组二进制数分别以十进制形式显示出来,之间用空格隔开,最后以回车换行作结束。

(2) 堆栈法

当参数个数较多时,一般用堆栈法传递参数,在使用堆栈时要注意栈顶的变化,要收回堆栈中传递参数所占用的单元。例如,将前例重写主、子程序:

LEA DI, ARRAY
MOV CX, COUNT

LO: MOVZX EAX, WORD PTR [DI]

PUSH EAX ; 待转换的数

MOV EAX, 10

PUSH EAX ; 待转换的进制

MOV AX, OFFSET OUT_BUF

PUSH AX ; 存 ASSCII 码的首址

CALL RADIX S ; 出口参数为 SI (无入口参数)

MOV BYTE PTR [SI], 20H ; 在转换出的 ASCII 码后面补空格

INC SI

MOV BYTE PTR [SI], '\$' ; 在空格后面补'\$'

i

RADIX_S PROC

PUSH EAX : 保护现场

PUSH EBX

PUSH CX


PUSH EDX

PUSH BP

MOV BP, SP ; ①

MOV SI, 18[BP] , 获得存放转换结果的缓冲区首址

```
MOV EBX, 20 BP
                               ; 获得基数
                               : 获得待转换数
     MOV EAX, 24 [BP]
         CX, 0
     MOV
                               ; 同 RADIX 对应的转换部分
                               ;恢复现场
          BP
     POP
     POP
          EDX
     POP
          CX
     POP
          EBX
     POP
          EAX
                               ; 2
                      ;返回的同时收回传递参数所占用的10个字节。
     RET
          10
RADIX S ENDP
```



(认真计算[BP]前和 RET 后的数字)

采用堆栈法可传递大量参数。是高级语言常采用的方法。

(3)约定单元法

即将入口参数或出口参数放入事先规定好的存贮单元中。例: INT 21H 10 号功能调用。

5. 子程序的嵌套

子程序中间再调用另外的子程序称子程序的嵌套。只要堆栈空间允许, 嵌套的层次可以不限。嵌套子程序的设计方法与前面学习的方法一致。

总结

一、程序控制指令及应用

1. 转移指令

简单: JZ/JE JNZ/JNE JS JNS JO JNO JC JNC

无条件转: JMP , (子程序调用) CALL, RET

有符号数转: JGE JG JL JLE

无符号数转: JAE JA JB JBE

循 环: LOOP, LOOPZ, LOOPNZ, JCXZ/JECXZ

- 2. 分支程序设计 选择合适转移指令
- 3. 循环程序设计 多重循环时,循环体不能交叉,要注意置初值的位置。
- 4. 子程序设计 (1) 子程序定义: PROC 和 ENDP
 - (2) 调用与返回: CALL 和 RET
 - (3)参数传递:寄存器方式、堆栈方式、约定单元法。
 - (4) 现场保护与恢复。

(5) 学会使用 DEBUG 观察堆栈的变化, CS、IP/EIP 进栈和出栈的情况, FAR、NEAR 子程序中 RET 指令翻译的情况等。

二、程序设计中注意事项

- 1、依操作数的个数、大小,正确分配数据存储区,不要浪费。
- 2、选择合适的指令和寻址方式
 - (1) 注意字节、字、双字操作的区别。
 - (2) 要选择合适的寻址方式,注意各寻址方式之间的区别。

ADD [SI], SI ; SI 的内容不变。

ADD SI, SI : SI 内容乘以 2。

(3) 要选用效率高的指令。

用 INC AX; DEC AX; 不用 ADD AX, 1; SUB AX, 1

(4) 不要插入不必要的语句、表达式。

DEC BX

CMP BX, 0 ; 多余

JNE LOPA

又如:

MOVAX, A
MOVAX, A
CMPAX, B
CMPAX, BX

- (5) 寄存器的使用要合理安排
- (6) 目的操作数不允许立即方式
- (7) 两个存储器操作数不能出现在同一条指令之中。
- (8) 当立即数与不含变量的存储器操作数一起时,一定指定其类型。
- (9) 两操作数类型要匹配。
- 3、合理安排源程序的格式
- (1)每个程序的开始应<mark>简</mark>介程序的功能、所用算法、使用的寄存器及重要的符号地址、输入输出数据等。
 - (2) 一般来说,每个语句后面都应有注释。对于较难理解的部分要给予完整的

注释。注释的内容要简洁明了,能清楚地解释出此语句在程序中所起的作用,而不 是对语句作孤立的解释。

(3) 语句与标号要有固定的间隔。语句中应有的空格和标志符号不可省略。

}