

Memcached 部署常用设置

一、memcached 服务器的典型配置

CPU: >1GHz内存: >2GB硬盘: >8GB

• 操作系统: Linux(x86_64)

• 软件环境说明: Centos6.5 x64+libevent+memcached

二、Linux 下安装

1、软件下载

libevent 下载地址:

https://github.com/downloads/libevent/libevent-2.0.21-stable.tar.gz

memcached 下载地址:

http://memcached.org/files/memcached-1.4.20.tar.gz

2、软件安装

首先,memcached 是基于 libevent 的,所以确保你的系统已经装了 libevent,libevent 是个程序库,它将 Linux 的 epoll、BSD 类操作系统的 kqueue 等事件处理功能封装成统一的接口。即使对服务器的连接数增加,也能发挥 O(1)的性能。memcached 使用这个 libevent 库,因此能在 Linux、BSD、Solaris 等操作系统上发挥其高性能。

安装 libevent

tar xzvf libevent-2.0.21-stable.tar.gz ##解压

cd libevent-2.0.21-stable

./configure --prefix=/usr

make

make install

安装完后可以查看下/usr/lib 是否有 libevent 等文件(Is -al /usr/lib | grep libevent)



```
0.21-stable]# ls -al /usr/lib | grep liber
lrwxrwxrwx. 1 root root
                             21 May 13 23:59 libevent-2.0.so.5 -> libevent-2.0.so.5.1.9
            1 root root 968690 May 13 23:59 libevent-2.0.so.5.1.9
            1 root root 1571930 May 13 23:59 libevent.a
            1 root root
                             26 May 13 23:59 libevent_core-2.0.so.5 -> libevent_core-2.0.so.5.1.9
rwxr-xr-x.
            1 root root 585233 May 13 23:59 libevent_core-2.0.so.5.1.9
            1 root root 978594 May 13 23:59 libevent_core.a
                            970 May 13 23:59 libevent_core.la
26 May 13 23:59 libevent_core.so -> libevent_core-2.0.so.5.1.9
            1 root root
rwxr-xr-x.
            1 root root
rwxrwxrwx.
lrwxrwxrwx.
                             27 May 13 23:59 libevent_extra-2.0.so.5 -> libevent_extra-2.0.so.5.1.9
            1 root root
rwxr-xr-x.
            1 root root 404860 May 13 23:59 libevent_extra-2.0.so.5.1.9
            1 root root 593408 May 13 23:59 libevent_extra.a
                             977 May 13 23:59 libevent_extra.la
              root root
                             27 May 13 23:59 libevent_extra.so -> libevent_extra-2.0.so.5.1.9
            1 root root
                           935 May 13 23:59 libevent.la
rwxr-xr-x.
            1 root root
            1 root root
                             30 May 13 23:59 libevent_pthreads-2.0.so.5 -> libevent_pthreads-2.0.so.5.1.9
rwxrwxrwx.
                          18438 May 13 23:59 libevent_pthreads-2.0.so.5.1.9
            1 root root
rwxr-xr-x.
                          18678 May 13 23:59 libevent_pthreads.a
            1 root root
rwxr-xr-x.
                            998 May 13 23:59 libevent_pthreads.la
            1 root root
lrwxrwxrwx.
            1 root root
                             30 May 13 23:59 libevent_pthreads.so -> libevent_pthreads-2.0.so.5.1.9
lrwxrwxrwx. 1 root root
                              21 May 13 23:59 libevent.so -> libevent-2.0.so.5.1.9
```

安装 memcached

```
# tar xzvf memcached-1.4.20.tar.gz
# cd memcached-1.4.20
# ./configure --with-libevent=/usr
# make
# make install
```

安装结果(Is -al /usr/local/bin/memcached)如图:

```
[root@localhost lantian]# ls -al /usr/local/bin/memcached -rwxr-xr-x. 1 root root 341796 Apr 26 19:37 /usr/local/bin/memcached [root@localhost lantian]#
```

启动 memcached

#/usr/local/bin/memcached -d -m 1024 -u root -p 11211 -P /tmp/memcached.pid

启动后查看进程:

```
[root@localhost /]# ps -ef|grep memcached nobody 4009 1 0 16:39 ? 00:00:00 memcached -d -u nobody -m 1024 -p 11211 -c 2048 -P /tmp/memcached.pid -vv root 4141 2424 0 17:02 pts/0 00:00:00 grep memcached
```

说明已经正常启动。

常用推荐启动配置

方式一:内存为 2G

memcached -d -u root -m 1024 -p 11211 -c 2048 -P /tmp/memcached.pid

```
方式二: 内存 4G 以上
```

memcached -d -u root -m 3000 -p 11211 -c 30720 -P /tmp/memcached.pid



启动过程中所用选项说明如下:

- -p, 使用的 TCP 端口。默认为 11211。
- -m,最大内存大小。默认为 64MB。
- -vv,以 very vrebose模式启动,将调试信息和错误输出到控制台。
- -d,作为守护进程在后台运行。
- -c,最大运行的并发连接数,默认是 1024,按照服务器的负载量来设定。
- -P,设置保存 Memcache 的 pid 文件。
- -I, 绑定地址(默认:所有都允许,无论内外网或者本机更换 IP, 有安全隐患, 若设置为 127.0.0.1 就只能本机访问)。
- -u,运行 Memcached 的用户,默认不能由 root 用户启动,所以当前用户为 root 用户时,需要利用-u 参数来指定。
- -f, 块大小增长因子, 默认是 1.25, 根据存入的数据的大小可进行调整。

三、分布式部署设置:

memcached 虽然称为 "分布式 "缓存服务器,但服务器端并没有 "分布式 "功能。每个服务器都是完全独立和隔离的服务。 memcached 的分布式,则是完全由客户端程序库实现的。 这种分布式是 memcached 的最大特点。所以部署时以相同的方式在不同服务器上安装部署即可。

四、监控:

一个简单的命令行工具 memcache-top

下载网址: http://code.google.com/p/memcache-top/

下载之后放在/root/soft 目录下

运行命令:

perl memcache-top-v0.6 --instances=ip:端口号,ip:端口号

两台服务器:

perl/root/soft/memcache-top-v0.6--instances=192.168.175.100:11211,192.168.175.

100:11211

运行效果如下:

memcache-top v0.6	(defau	(default port: 11211, color: on, refresh: 3 seconds)							
INSTANCE	USAGE	HIT &	CONN	TIME	EVICT/s	READ/s	WRITE/s		
192.168.175.100:1121	1 0.0%		10	0.9ms	0.0	2	359		
192.168.175.100:1121	2 0.0%		10	0.7ms	0.0	2	359		
192.168.175.101:1121	1 0.0%		10	1.4ms	0.0	2	359		
192.168.175.101:1121	2 0.0%		10	1.9ms	0.0	2	359		
AVERAGE:	80.0		10	1.2ms	0.0	2	359		
TOTAL: 0B/	0.8GB		40	4.8ms	0.0	8	1437		



daemontools: 监视 memcached 进程并自动启动.

网址: http://cr.yp.to/daemontools.html

通常情况下 memcached 运行得相当稳定,但也不排除因为一些不可预知的因素导致 memcached 进程死掉,而又不能及时的发现重启。架构上保证了即使有几台 memcached 故障 也不会影响服务,不过对于 memcached 进程死掉的服务器,只要重新启动 memcached,就可以正常运行,所以采用了监视 memcached 进程并自动启动的方法。于是使用了 daemontools。

这里不介绍 daemontools 的安装了。我使用了以下的 run 脚本来启动 memcached。#!/bin/sh

exec 2>&1

exec /usr/local/bin/memcached -d -u root -m 1024 -p 11211 -c 2048 -P /tmp/memcached.pid

五、测试

服务端:

两台服务器,各启动两个进程,分配 200M 内存启动参数:

/usr/local/bin/memcached -d -m 200 -u root -p 11211 /usr/local/bin/memcached -d -m 200 -u root -p 11212

监控启动:

perl/root/soft/memcache-top-v0.6--instances=192.168.175.100:11211,192.168.175. 100:11212,192.168.175.101:11211,192.168.175.101:11212

基于 spymemcached 测试

1、打开监控

memcache-top v0	.6	(defau	lt port:	11211,	color: or	ı, refresi	h: 3 sec	conds)
INSTANCE		USAGE	HIT 8	CONN	TIME	EVICT/s	READ/s	WRITE/s
192.168.175.100	:11211	0.0%		10	0.9ms	0.0	2	359
192.168.175.100	:11212	0.0%		10	0.7ms	0.0	2	359
192.168.175.101	:11211	0.0%		10	1.4ms	0.0	2	359
192.168.175.101	:11212	0.0%		10	1.9ms	0.0	2	359
AVERAGE:		80.0		10	1.2ms	0.0	2	359
TOTAL:	0B/	0.8GB		40	4.8ms	0.0	8	1437
(ctrl-c to quit	.)							

2、 往 memcached 插入 10000 条数据



```
memcache-top v0.6
                         (default port: 11211, color: on, refresh: 3 seconds)
                                 S TIH
                                         CONN
                                                          EVICT/s READ/s WRITE/s
INSTANCE
                        USAGE
                                                 TIME
192.168.175.100:11211
                        0.1%
                                         11
                                                 0.9ms
                                                                  2
                                                          0.0
                                                                          368
192.168.175.100:11212
                        0.1%
                                         11
                                                 0.6ms
                                                          0.0
                                                                  2
                                                                          368
192.168.175.101:11211
                        0.1%
                                         11
                                                 1.6ms
                                                          0.0
                                                                  2
                                                                          368
192.168.175.101:11212
                                         11
                                                  1.3ms
                                                          0.0
                                                                  2
                                                                          368
                         0.18
                                         11
                                                          0.0
                                                                  2
                                                                          368
AVERAGE:
                                                  1.1ms
TOTAL:
                817.2KB/
                                 0.8GB
                                                          4.3ms
                                                                  0.0
                                                                                   1471
```

四个 memcached 服务都存在,读取监控也同上图。 取值代码:

3、 重启服务 101:11212, 再读取这 10000 个值, 监控结果如下

memcache-top v0.6	(defau	lt port:	11211,	color: o	n, refres	n: 3 sec	onds)	
INSTANCE	USAGE	HIT 8	CONN	TIME	EVICT/s	READ/s	WRITE/s	
192.168.175.100:11211	0.1%		13	0.7ms	0.0	9.9K	27.3K	
192.168.175.100:11212	0.1%		13	1.0ms	0.0	9.9K	27.3K	
192.168.175.101:11211	0.1%		13	1.4ms	0.0	9.9K	27.3K	
192.168.175.101:11212	0.0%		12	1.2ms	0.0	9.9K	4009	
AVERAGE:	0.18		12	1.1ms	0.0	9.9K	21.5K	
TOTAL: 612.9	KB/	0.8GB		51	4.3ms	0.0	39.8K	85.9K

说明某台服务器的数据丢失之后不会影响其它服务器的数据和读取。



4、 去掉某台服务,再读取这 10000 个值,监控结果如下去掉服务 101:11212,获取监控如下:

memcache-top v	0.6	(defau	lt port:	11211,	color: or	n, refres	h: 3 sec	onds)	
INSTANCE		USAGE	HIT &	CONN	TIME	EVICT/s	READ/s	WRITE/s	
192.168.175.10	0:11211	0.1%	62.5%	11	0.9ms	0.0	9.9K	9972	
192.168.175.10	0:11212	0.1%	76.9%	11	0.5ms	0.0	9.9K	9975	
192.168.175.10	1:11211	0.1%	76.9%	11	1.9ms	0.0	9.9K	9954	
AVERAGE:		0.18	54.18	8	0.8ms	0.0	7586	7475	
TOTAL: (ctrl-c to qui	612.9KE	3/	0.6GB		33	3.4ms	0.0	29.6K	29.2K

增加一个新的服务,101:11213,获取监控如下:

memcache-top v0.6	(derau	it port:	11211,	COLOF: 0	n, refres	n: 3 sec	onds)
INSTANCE	USAGE	HIT 8	CONN	TIME	EVICT/s	READ/s	WRITE/s
192.168.175.100:11211	0.1%		13	0.7ms	0.0	4305	4405
192.168.175.100:11212	0.1%	62.8%	13	0.7ms	0.0	4300	4403
192.168.175.101:11211	0.1%	62.8%	13	1.2ms	0.0	4300	4359
192.168.175.101:11212	0.1%		12	1.2ms	0.0	4295	4422
192.168.175.101:11213	0.0%		11	2.6ms	0.0	4295	1896
AVERAGE:	0.18	41.08	12	1.3ms	0.0	4299	3897
TOTAL: 817.2K (ctrl-c to guit.)	В/	1.0GB		62	6.3ms	0.0	21.0K 19.0K

可见, 节点的变化会影响命中率。