

2. СОПРЯЖЕНИЯ



В очертаниях технических форм часто встречаются плавные переходы от одной линии к другой. Плавный переход одной линии в другую, выполненный при помощи промежуточной линии, называется *сопряжением*. Построение сопряжений основано на следующих положениях геометрии.

- 1. Переход окружности в прямую будет плавным только тогда, когда заданная прямая является касательной к окружности (рис. 11a). Радиус окружности, проведенный в точку касания K, перпендикулярен к касательной прямой.
- 2. Переход от одной окружности к другой в точке K только тогда будет плавным, когда окружности имеют в данной точке общую касательную (рис. 116).




Рис. 11

Точка касания K и центры окружностей O_1 и O_2 лежат на одной прямой. Если центры окружностей лежат по разные стороны от касательной t, то касание называется внешним (рис. 116); если центры O_1 и O_2 находятся по одну сторону от общей касательной — соответственно внутренним (рис. 116). В теории сопряжений применяются следующие термины: a) центр сопряжения — точка O (рис. 12); δ) радиус сопряжения R (рис. 12); δ) точки сопряжения A и B (рис. 12); ϵ) дуга сопряжения A (рис. 12).

Центром сопряжения О называется точка, равноудаленная от сопрягаемых линий (рис. 12).

Точкой сопряжения A (B) называется точка касания двух сопрягаемых линий (рис. 12).

Дуга сопряжения AB — это дуга окружности, с помощью которой выполняется сопряжение (рис. 12).

Радиус сопряжения R – это радиус дуги сопряжения (рис. 12).

Для выполнения сопряжений необходимо определить три элемента построения: 1) радиус сопряжения; 2) центр сопряжения; 3) точки сопряжения.



2.1. Сопряжение двух пересекающихся прямых линий



Пусть даны две пересекающиеся прямые m, n и радиус сопряжения R (рис. 12). Необходимо построить сопряжение данных прямых дугой окружности радиусом R.




Рис. 12

Выполним следующие построения.

- 1. Построим множество точек центров сопряжения, удаленных от прямой n на расстояние радиуса R сопряжения. Таким множеством является прямая n', параллельная данной прямой n и отстоящая от неё на расстояние R.
- 2. Построим множество точек центров сопряжения, удаленных от прямой m на расстояние радиуса сопряжения. Таким множеством является прямая m', параллельная m и отстоящая от последней на расстояние R.
 - 3. В пересечении построенных прямых m' и n' найдем центр сопряжения O.
- 4. Определим точку A сопряжения на прямой n. Для этого опустим из центра O перпендикуляр на прямую n. Для определения точки сопряжения B на прямой m необходимо опустить соответственно перпендикуляр из центра O на прямую m. Проведем дугу сопряжения AB. Теперь будут определены все элементы сопряжения: радиус, центр и точки сопряжения.


2.2. Сопряжения прямой с окружностью

Сопряжение прямой с окружностью может быть внешним или внутренним. Рассмотрим построение внешнего сопряжения прямой с окружностью.

Пример 1. Пусть задана окружность радиусом R с центром в точке O_1 и прямая m. Требуется построить сопряжение окружности с прямой дугой окружности заданного радиуса R (рис. 13).

Для решения задачи выполним следующие построения.

- 1. Построим множество точек центров сопряжения, удаленных от сопрягаемой прямой на расстояние R. Это множество задает прямая m^{\prime} , параллельная m и отстоящая от неё на расстояние R.
- 2. Множество точек центров сопряжения, удаленных от окружности n на расстояние R, есть окружность n', проведенная радиусом $R_1 + R$.



4. Точку сопряжения A находим как основание перпендикуляра, проведенного из точки O на прямую m. Чтобы построить точку сопряжения B, необходимо провести линию центров OO_1 , т.е. соединить центры сопряженных дуг. В пересечении линии центров с заданной окружностью определим точку B.

5. Проведем дугу сопряжения АВ.




Рис. 13


Пример 2. При построении внутреннего сопряжения (рис. 14) последовательность построений остается та же, что и в примере 1. Однако центр сопряжения определяется с помощью вспомогательной дуги окружности, проведенной из центра O_1 , радиусом $R - R_1$.

2.3. Сопряжение двух окружностей

Сопряжение двух окружностей может быть внешним, внутренним и смешанным. Пусть задан радиус сопряжения R, а центры сопряжения и точки сопряжения следует найти.

Пример 1. Построим сопряжение с внешним касанием двух данных окружностей m и n с радиусами R_1 и R_2 дугой заданного радиуса R (рис. 15a).

- 1. Для нахождения центра сопряжения O проведем окружность m', удаленную от данной окружности m на расстояние R. Так как сопряжение с внешним касанием, то радиус окружности m' равен $R_1 + R$.
- 2. Радиусом $R_2 + R$ проведем окружность n', удаленную от данной окружности n на расстояние R.
 - 3. Найдем центр сопряжения O как точку пересечения окружностей m' и n'.
 - 4. Найдем точку сопряжения A как пересечение линии центров O_1O с дугой m.
 - 5. Аналогично найдем точку B как пересечение линии центров O_2O с дугой n .
 - 6. Проведем дугу сопряжения АВ.



Пример 2. Построим сопряжение с внутренним касанием двух данных окружностей m и n с радиусами R_1 и R_2 дугой радиусом R (рис. 15 δ).

- 1. Для нахождения центра сопряжения O проведем окружность m' на расстоянии $R R_1$ от данной окружности m.
 - 2. Проведем окружность n' на расстоянии $R R_2$ от данной окружности n.
 - 3. Центр сопряжения O найдем как точку пересечения окружностей m' и n'.
- 4. Точку сопряжения A найдем как точку пересечения линии центров OO_1 с заданной окружностью m.
- 5. Точку сопряжения B найдем как точку пересечения линии центров OO_2 с заданной окружностью n.
 - 6. Проведем дугу сопряжения AB с центром в точке O.

Пример 3. На рис. 16 приведен пример построения сопряжения с внешневнутренним касанием.





Рис. 16



2.4. Построение касательных



Пример 1. Дана окружность с центром в точке O_2 и точка O_1 вне её. Через данную точку O_1 провести касательную к данной окружности (рис. 17).



Для решения задачи выполним следующие построения.

- 1. Соединим точку O_1 с центром окружности O_2 .
- 2. Находим середину C отрезка O_1O_2 .
- 3. Из точки C, как из центра, проведем вспомогательную окружность радиусом $CO_1 = CO_2$.
- 4. В точке пересечения вспомогательной окружности с заданной получим точку касания A. Соединим точку O_1 с точкой A.

Пример 2. Построим общую касательную AB к двум заданным окружностям радиусов R_1 и R_2 (рис. 18).




Рис. 18

- 1. Находим середину C отрезка O_1O_2 .
- 2. Из точки C, как из центра, радиусом $CO_1 = CO_2$ проведем вспомогательную окружность.
- 3. Из центра большей окружности O_2 проведем вторую вспомогательную окружность радиусом R_2 R_1 .
- 4. Пересечение двух вспомогательных окружностей определяет точку K, через которую проходит радиус O_2K , идущий в точку касания B.
 - 5. Для построения второй точки касания A проведем $O_1A \parallel O_2B$.
 - 6. Соединим точки A и B отрезком прямой линии.