Série 5 (TP) - Chapitre 4: Couche Liaison de données - 2016-2017

Configuration de VLANs Dans Packet Tracer

Ce TP est extrait du TP sur les VLANs du cours CCNA du collège Maisonneuve de Montréal

Objectif:

Le but de ce TP est d'apprendre à configurer des VLANs dans un réseau LAN. L'outil utilisé est le logiciel Packet Tracer de Cisco.




Figure 1. Topologie du réseau

Périphérique	Interface	Adresse IP	Masque de sous-réseau	Passerelle par défaut
S1	VLAN 1	192.168.1.11	255.255.255.0	N/A
S2	VLAN 1	192.168.1.12	255.255.255.0	N/A
PC-A	Carte réseau	192.168.10.3	255.255.255.0	192.168.10.1
РС-В	Carte réseau	192.168.10.4	255.255.255.0	192.168.10.1
PC-C	Carte réseau	192.168.20.3	255.255.255.0	192.168.20.1

Figure 2. Table d'adressage

Partie 1 : Création du réseau

En considérant la topologie illustrée dans la figure 1, et la table d'adressage représentée dans la figure 2.

- 1- Créer le réseau correspondant dans Packet Tracer.
- 2- Attribuer les adresses IP nécessaires aux machines.
- 3- Tester la connectivité

Partie 2 : Configuration de base des commutateurs

- 1. Désactivez la recherche DNS. [1]
- 2. Configurez le nom du périphérique conformément à la topologie.
- 3. Attribuez **class** comme mot de passe du mode d'exécution privilégié.
- 4. Attribuez cisco comme mot de passe pour la console et vty et activez la connexion de la console et

Université Alger 1 - Faculté des Sciences -Département Mathématiques et Informatique - informatique 2° année Réseaux de Communication Série 5 (TP) - Chapitre 4: Couche Liaison de données - 2016-2017

les lignes vty. [SEP]

- 5. Configurez **logging synchronous** pour la ligne de console.
- 6. Configurez une bannière MOTD pour avertir les utilisateurs que tout accès non autorisé est interdit.
- 7. Configurez l'adresse IP indiquée dans la table d'adressage du VLAN 1 sur les deux commutateurs.
- 8. Désactivez administrativement tous les ports non utilisés sur le commutateur.
- 9. Copiez la configuration en cours en tant que configuration initiale.

Partie 3. Création du VLAN

Étape 1 : Créez les VLAN sur les commutateurs.

1. Créez les VLAN sur S1. SEP

```
S1(config) # vlan 10
S1(config-vlan) # name Student
S1(config-vlan) # vlan 20
S1(config-vlan) # name Faculty
S1(config-vlan) # vlan 99
S1(config-vlan) # name Management
S1(config-vlan) # end
```

- 2. Créez les mêmes VLAN sur S2. [EP]
- 3. Exécutez la commande show vlan pour afficher la liste des VLAN sur S1. # show vlan #

VLAN Name

Status Ports

1 default active Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4

a. Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8

Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12

Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16

$Universit\'e \ Alger \ 1 - Facult\'e \ des \ Sciences - \\ D\'epartement \ Math\'ematiques \ et \ Informatique - informatique \ 2° \ ann\'ee \\ R\'eseaux \ de \ Communication$

Série 5 (TP) - Chapitre 4: Couche Liaison de données - 2016-2017

Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gi0/1, Gi0/2

10	Studer	nt			act:	ive				
20	Faculty			act:	ctive					
99	Management a									
1002				act	/unsup					
1003	token-ring-default			act,	act/unsup					
1004	fddinet-default			act,	act/unsup					
1005	trnet-default			act,	act/unsup					
		SAID								
		100001						-		0
10	enet	100010	1500	_	_	_	-	_	0	0
20	enet	100020	1500	-	-	-	-	-	0	0
99	enet	100099	1500	-	-	-	-	-	0	0
		SAID								
		101002					_		0	0
		101003					_	_	0	0
		101004								0
1005	trnet	101005	1500	_	_	_	ibm	_	0	0
Remote SPAN VLANS										
	-	condary Type								

Ouestions

- Q1. Quel est le VLAN par Défaut?
- Q2. Quels ports sont attribués au VLAN par défaut?

Étape 2 : Attribution des VLANs aux interfaces des commutateurs

- a. Attribuez les VLAN aux interfaces sur S1.
- 1) Attribuez PC-A au VLAN des participants.

```
S1(config) # interface f0/6
S1(config-if) # switchport mode access
S1(config-if) # switchport access vlan 10 [SE]
```

2) Déplacez l'adresse IP de commutateur vers le VLAN 99. [17]

```
S1(config)# interface vlan 1 second state state
```

b. Exécutez la commande **show vlan brief** et vérifiez que les VLAN sont attribués aux interfaces correctes.

$\label{eq:continuous} \begin{array}{c} \text{Universit\'e Alger 1 - Facult\'e des Sciences -} \\ \text{D\'epartement Math\'ematiques et Informatique - informatique 2° ann\'ee} \\ \text{R\'eseaux de Communication} \end{array}$

Série 5 (TP) - Chapitre 4: Couche Liaison de données - 2016-2017

S1# show vlan brief

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9 Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13 Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17 Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21 Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gi0/1 Gi0/2
10	Student	active	Fa0/6
20	Faculty	active	
99	Management	active	
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

- c. Exécutez la commande **show ip interfaces brief** Quel est l'état du VLAN 99 ? Pourquoi ?
- d. Utilisez la topologie pour attribuer les VLAN aux ports adéquats sur S2.
- e. Supprimez l'adresse IP du VLAN 1 sur S2. [SEP]
- f. Configurez une adresse IP pour le VLAN 99 sur S2, conformément à la table d'adressage.
- g. Exécutez la commande **show vlan brief** pour vérifier que les VLAN sont attribués aux interfaces correctes. [5]

S2# show vlan brief

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/12, Fa0/13 Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17 Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22 Fa0/23, Fa0/24, Gi0/1, Gi0/2
10	Student	active	Fa0/11
20	Faculty	active	Fa0/18
99	Management	active	
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

Questions

Q3- PC-A peut-il envoyer une requête ping à PC-B? Pourquoi?

Q4-S1 peut-il envoyer une requête ping vers S2? Pourquoi?

Partie 4. Suppression de la base de données VLAN

Dans cette partie, vous allez supprimer la base de données VLAN du commutateur. Il est nécessaire

SEP

Université Alger 1 - Faculté des Sciences -Département Mathématiques et Informatique - informatique 2° année Réseaux de Communication Série 5 (TP) - Chapitre 4: Couche Liaison de données - 2016-2017

d'effectuer cette opération lors de la réinitialisation d'un commutateur à ses paramètres par défaut.

Étape 1 : Déterminez si la base de données VLAN existe

1. Exécutez la commande **show flash** afin de déterminer si un fichier **vlan.dat** existe dans la mémoire Flash.

```
S1# show flash
```

```
Directory of flash:/

2 -rwx 1285 Mar 1 1993 00:01:24 +00:00 config.text
3 -rwx 43032 Mar 1 1993 00:01:24 +00:00 multiple-fs
4 -rwx 5 Mar 1 1993 00:01:24 +00:00 private-config.text
5 -rwx 11607161 Mar 1 1993 02:37:06 +00:00 c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE.bin
6 -rwx 736 Mar 1 1993 00:19:41 +00:00 vlan.dat

32514048 bytes total (20858880 bytes free)
```

Remarque : si un fichier **vlan.dat** est présent en mémoire Flash, la base de données VLAN ne contient pas ses paramètres par défaut.

Étape 2 : Supprimez la base de données VLAN.

2. Exécutez la commande **delete vlan.dat** pour supprimer le fichier vlan.dat de la mémoire Flash et réinitialiser la base de données VLAN à ses paramètres par défaut. Vous serez invité à confirmer à deux reprises que vous souhaitez supprimer le fichier vlan.dat. Appuyez deux fois sur Entrée.

```
S1# delete vlan.dat
Delete filename [vlan.dat]?
Delete flash:/vlan.dat? [confirm]
S1#
```

3. Exécutez la commande show flash pour vérifier que le fichier vlan.dat a bien été supprimé.

S1# show flash

```
Directory of flash:/

2 -rwx 1285 Mar 1 1993 00:01:24 +00:00 config.text
3 -rwx 43032 Mar 1 1993 00:01:24 +00:00 multiple-fs
4 -rwx 5 Mar 1 1993 00:01:24 +00:00 private-config.text
5 -rwx 11607161 Mar 1 1993 02:37:06 +00:00 c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE.bin

32514048 bytes total (20859904 bytes free)
```