

Sergio García Márquez

I.E.S San Sebastián

Índice

1.	Parámetros de ámbito, globales y de reserva	3
2.	Configuración de Ubuntu Server	4
3.	Configuración de los parámetros.	7
4.	IP de reserva	. 10
5.	Enrutamiento NAT	. 12
6	Automatización con Ansible	15

1. Parámetros de ámbito, globales y de reserva

Los **parámetros de ámbito** son los rangos de IP que se definen en un servidor DHCP y se asignan a una subred en específico. Sólo se aplican a un grupo de direcciones dentro de un ámbito. Como ejemplo podemos tener: dirección IP del servidor DNS, dirección de puerta de enlace...

Los **parámetros globales** son, a diferencia de los de ámbito, configuraciones que aplican a todos los dispositivos que adquieren una dirección IP de cualquier ámbito (a excepción de si se sobrescriben). Podríamos usar de ejemplo los servidores DNS, como el 8.8.8.8 que es global.

El **parámetro de reserva** se refiere a direcciones IP que se asignan de manera fija a un dispositivo específico. Para ello usamos la dirección MAC a la hora de configurarlo. Esto nos permite darle una configuración específica, como, por ejemplo, una impresora.

A la hora de configurar los **parámetros de ámbito**, en esta práctica asignaremos todos los elementos necesarios, así como el tiempo de concesión, la puerta de enlace o el pool de direcciones.


En esta práctica asignaremos **parámetros globales** pondremos la DNS que serán 8.8.8.8 y 1.1.1.1, mientras que, como **parámetro de reserva**, haremos una dirección de reserva que será la 192.168.213.25.

2. Configuración de Ubuntu Server

Para la creación de la máquina se usó el siguiente "vagrantfile":

```
Vagrantfile
Vagrantfile
      Vagrant.configure("2") do |config|
        config.vm.box = "bento/ubuntu-22.04" # Imagen de Ubuntu
  2
  3
  4
        # Configurar el hostname
        config.vm.hostname = "SERSRSGM"
  5
        servidor.vm.provider "virtualbox" do |vb|
  6
        vb.name = "VBSERSRSGM" #
        end
  8
  9
        # Configuración de red
 10
        config.vm.network "private_network", ip: "192.168.213.1"
 11
        config.vm.network "private network", ip: "172.30.13.1"
 12
 13
 14
      end
 15
 16
 17
```

A lo largo de la práctica se usará el adaptador4 y el 6 con la 192.168.213.1 y la 172.30.13.1 respectivamente.



Para verificar las ip, haremos un ip a en nuestra máquina.

```
altname enp0s3
    inet 10.0.2.15/24 metric 100 brd 10.0.2.255 scope global dynamic eth0
      valid_lft 86303sec preferred_lft 86303sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fec8:9864/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:b6:cb:41 brd ff:ff:ff:ff:ff
   altname enp0s8
    inet 192.168.213.1/24 brd 192.168.213.255 scope global eth1
      valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 fe80::a00:27ff:feb6:cb41/64 scope link
      valid_lft forever preferred_lft forever
4: eth2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:1b:14:88 brd ff:ff:ff:ff:ff
   altname enp@s9
   inet 172.30.13.1/24 brd 172.30.13.255 scope global eth2
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe1b:1488/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
  grant@SERSRSGM:~$
```

Ahora pondré en los adaptadores la ip estática, así como dejar el dhcp en la interfaz NAT.

```
GNU nano 6.2 /etc/netplan/00-installer-config.yaml *

# This is the network config written by 'subiquity'
network:
version: 2
renderer: networkd
ethernets:
eth0:
    dhcp4: true # Interfaz NAT para acceso a Internet
eth1:
    dhcp4: no
    addresses:
    - 192.168.213.1/24 # Dirección IP estática para la red privada
eth2:
    dhcp4: no
    addresses:
    - 172.30.13.1/24 # Dirección IP estática para la red privada
```

Hacemos sudo netplan apply y listo.

Ahora vamos a instalar el servicio dhep.

```
vagrant@SERSRSGM:~$ sudo apt-get install isc-dhcp-server
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  libirs-export161 libisccfg-export163
Suggested packages:
  isc-dhcp-server-ldap policycoreutils
The following NEW packages will be installed:
  isc-dhcp-server libirs-export161 libisccfg-export163
0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 529 kB of archives.
After this operation, 1,546 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 libisccfg-export163 amd64 1:9.11.19+df
0 kB]
```

También le asignaremos las interfaces en el archivo de configuración que se haya creado.

```
# Defaults for isc-dhcp-server (sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-server)

# Path to dhcpd's config file (default: /etc/dhcp/dhcpd.conf).

#DHCPDv4_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf

#DHCPDv6_CONF=/etc/dhcp/dhcpd6.conf

# Path to dhcpd's PID file (default: /var/run/dhcpd.pid).

#DHCPDv4_PID=/var/run/dhcpd.pid

#DHCPDv6_PID=/var/run/dhcpd6.pid

# Additional options to start dhcpd with.

# Don't use options -cf or -pf here; use DHCPD_CONF/ DHCPD_PID instead

#OPTIONS=""

# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?

# Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".

INTERFACESvd="eth1 eth2"

INTERFACESv6="eth1 eth2"
```

3. Configuración de los parámetros


Ya tenemos la base del servicio dhep configurado, ahora nos falta configurar los ámbitos. Para ello nos iremos al archivo "/etc/dhep/dhepd.conf" y configuraremos lo siguiente:

```
# Configuración global
option domain-name "pruebasgm.demo";
option domain-name-servers 8.8.8.8;
default-lease-time 86400; # 1 día
max-lease-time 691200;
                            # 8 días
# Configuración del ámbito para 192.168.213.0 (eth1)
subnet 192.168.213.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.213.100 192.168.213.200; # Pool de direcciones
   option subnet-mask 255.255.255.0;
option domain_name "
    option routers 192.168.213.1;
                                            # Puerta de enlace
                                            # Máscara de red
   option domain-name "pruebasgm.demo";
                                             # Sufijo DNS
# Configuración del ámbito para 172.30.13.0 (eth2)
subnet 172.30.0.0 netmask 255.255.0.0 {
    range 172.30.13.100 172.30.14.154;
                                             # Pool de direcciones
    option routers 172.30.13.1;
                                              # Puerta de enlace
                                             # Máscara de red
   option subnet-mask 255.255.0.0;
    option domain-name "red2sgm.demo";
                                              # Sufijo DNS
```

Una vez tenemos aplicadas las configuraciones, reiniciamos el servicio y lo comprobamos

```
:~$ sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
             SERSRSGM:~$ sudo systemctl restart isc-dhcp-server
SERSRSGM:~$ sudo systemctl status isc-dhcp-server
    isc-dhcp-server.service - ISC DHCP IPv4 server
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/isc-dhcp-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
        Active: active (running) since Mon 2024-10-28 16:52:31 UTC; 3s ago
          Docs: man:dhcpd(8)
     Main PID: 50559 (dhcpd)
         Tasks: 4 (limit: 2218)
        Memory: 4.6M
           CPU: 18ms
        CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
                       -50559 dhcpd -user dhcpd -group dhcpd -f -4 -pf /run/dhcp-server/dhcpd.pid -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf >
Oct 28 16:52:31 SERSRSGM sh[50559]: Listening on LPF/eth2/08:00:27:1b:14:88/172.30.0.0/16
Oct 28 16:52:31 SERSRSGM dhcpd[50559]: Sending on LPF/eth2/08:00:27:1b:14:88/172.30.0.0/16
Oct 28 16:52:31 SERSRSGM sh[50559]: Sending on LPF/eth2/08:00:27:1b:14:88/172.30.0.0/16
Oct 28 16:52:31 SERSRSGM dhcpd[50559]: Listening on LPF/eth1/08:00:27:b6:cb:41/192.168.213.0/24
Oct 28 16:52:31 SERSRSGM sh[50559]: Listening on LPF/eth1/08:00:27:b6:cb:41/192.168.213.0/24
Oct 28 16:52:31 SERSRSGM dhcpd[50559]: Sending on LPF/eth1/08:00:27:b6:cb:41/192.168.213.0/24
Oct 28 16:52:31 SERSRSGM sh[50559]: Sending on LPF/eth1/08:00:27:b6:cb:41/192.168.213.0/24
Oct 28 16:52:31 SERSRSGM dhcpd[50559]: Sending on Socket/fallback/fallback-net Oct 28 16:52:31 SERSRSGM sh[50559]: Sending on Socket/fallback/fallback-net
Oct 28 16:52:31 SERSRSGM dhcpd[50559]: Server starting service.
```

Ya está listo el servicio, nos queda lo importante, comprobarlo. Para ello he usado un Windows10 que tenía y le puse sólo un adaptador host only. Iniciamos y aparece asignada la IP dentro del rango.




Si vemos las concesiones, comprobamos que aparecen (se me olvidó pantallazo al Windows con el otro adaptador, pero en las concesiones sale que lo probé, ya que tienen el mismo hostname).

```
server-duid "\000\001\000\001.\262{\317\010\000'\033\024\210";
lease 192.168.213.100 {
  starts 1 2024/10/28 17:09:13;
  ends 2 2024/10/29 17:09:13;
  cltt 1 2024/10/28 17:09:13;
  binding state active;
  next binding state free;
  rewind binding state free;
  hardware ethernet 08:00:27:a7:e6:1f;
  uid "\001\010\000'\247\346\037";
  set vendor-class-identifier = "MSFT 5.0";
  client-hostname "WIN-KRFI43BJG5M";
lease 192.168.213.100 {
  starts 1 2024/10/28 17:11:28;
  ends 2 2024/10/29 17:11:28;
  cltt 1 2024/10/28 17:11:28;
  binding state active;
  next binding state free;
  rewind binding state free;
  hardware ethernet 08:00:27:a7:e6:1f;
  uid "\001\010\000'\247\346\037";
  set vendor-class-identifier = "MSFT 5.0";
  client-hostname "DESKTOP-JLRCBQ0";
lease 172.30.13.100 {
  starts 1 2024/10/28 17:18:01;
  ends 2 2024/10/29 17:18:01;
  cltt 1 2024/10/28 17:18:01;
  binding state active;
  next binding state free;
  rewind binding state free;
  hardware ethernet 08:00:27:a7:e6:1f;
  uid "\001\010\000'\247\346\037";
  set vendor-class-identifier = "MSFT 5.0";
  client-hostname "DESKTOP-JLRCBQ0";
vagrant@SERSRSGM:~$
```


4. IP de reserva


Para la red 192.168.213.0 se debe crear una reserva para un equipo en la ip 192.168.213.25. Tenemos que ir al archivo "/etc/dhcp/dhcpd.conf" y añadir dentro de la red que queremos la ip de reserva, así como copiar la dirección MAC del adaptador de nuestro Windows.



Reiniciamos el servicio.

```
vagrant@SERSRSGM:~$ sudo systemctl restart isc-dhcp-server
vagrant@SERSRSGM:~$
```





5. Enrutamiento NAT

Para habilitar el enrutamiento NAT debemos seguir una serie de pasos.

El primero será acceder al archivo "/etc/sysctl.conf" y descomentar la opción del "net.ipv4.ip_forward=1" que habilita el reenvío de paquetes IP. Esta opción es fundamental para que una máquina actúe como un enrutador o un Gateway.

```
GNU nano 6.2
                                                       /etc/sysctl.conf *
# /etc/sysctl.conf - Configuration file for setting system variables
# See /etc/sysctl.d/ for additional system variables.
# See sysctl.conf (5) for information.
#kernel.domainname = example.com
# Uncomment the following to stop low-level messages on console
#kernel.printk = 3 4 1 3
_____
# Functions previously found in netbase
# Uncomment the next two lines to enable Spoof protection (reverse-path filter)
# Turn on Source Address Verification in all interfaces to
# prevent some spoofing attacks
#net.ipv4.conf.default.rp filter=1
#net.ipv4.conf.all.rp_filter=1
# Uncomment the next line to enable TCP/IP SYN cookies
# See http://lwn.net/Articles/277146/
# Note: This may impact IPv6 TCP sessions too
#net.ipv4.tcp_syncookies=1
# Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv4
net.ipv4.ip forward=1
# Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv6
# Enabling this option disables Stateless Address Autoconfiguration
\# based on Router Advertisements for this host
#net.ipv6.conf.all.forwarding=1
```

También podemos hacer este comando:

```
vagrant@SERSRSGM:~$ sudo nano /etc/sysctl.conf
vagrant@SERSRSGM:~$ sudo sysctl -p
net.ipv4.ip_forward = 1
vagrant@SERSRSGM:~$
```


El siguiente paso será hacer el comando de iptables para que el adaptador eth0 (NAT) haga de puente hacia internet con las host-only. El comando de instalar iptables-persistent es para que no se elimine.


```
vagrant@SERSRSGM:~$ sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
vagrant@SERSRSGM:~$ sudo apt-get install iptables-persistent
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
    netfilter-persistent
The following NEW packages will be installed:
    installed:
```

Reseteamos el server y listo.

```
vagrant@SERSRSGM:~$ sudo netfilter-persistent save
run-parts: executing /usr/share/netfilter-persistent/plugins.d/15-ip4tables save
run-parts: executing /usr/share/netfilter-persistent/plugins.d/25-ip6tables save
vagrant@SERSRSGM:~$ sudo systemctl restart isc-dhcp-server
vagrant@SERSRSGM:~$ sudo systemctl enable isc-dhcp-server
```

Nos quedaría comprobar que ambas redes tienen conexión a internet.





Comprobamos igualmente las concesiones.

```
lease 192.168.213.100 {
  starts 1 2024/10/28 17:11:28;
ends 2 2024/10/29 17:11:28;
tstp 2 2024/10/29 17:11:28;
  cltt 1 2024/10/28 17:11:28;
  binding state active;
next binding state free;
rewind binding state free;
  hardware ethernet 08:00:27:a7:e6:1f;
uid "\001\010\000'\247\346\037";
set vendor-class-identifier = "MSFT 5.0";
  client-hostname "DESKTOP-JLRCBQ0";
server-duid "\000\001\000\001.\262}\317\010\000'\033\024\210";
lease 172.30.13.101 {
  starts 1 2024/10/28 17:33:59;
  ends 2 2024/10/29 17:33:59;
  cltt 1 2024/10/28 17:33:59;
  binding state active;
next binding state free;
rewind binding state free;
  hardware ethernet 08:00:27:65:42:00;
  uid "\001\010\000'eB\000";
  set vendor-class-identifier = "MSFT 5.0";
  client-hostname "DESKTOP-JLRCBQ0";
   grant@SERSRSGM:~$
```

6. Automatización con Ansible

Para la automatización, se añadió al ansible lo siguiente:

```
Vagrantfile
      Vagrant.configure("2") do config
        config.vm.box = "bento/ubuntu-22.04" # Imagen de Ubuntu 22.04
 2
 3
        # Configuración del hostname
 4
 5
        config.vm.hostname = "SERSRSGM"
 6
        # Configuración del nombre en VirtualBox
 7
        config.vm.provider "virtualbox" do |vb|
 8
 9
         vb.name = "VBSERSRSGM"
        end
10
11
12
        # Configuración de red
        config.vm.network "private_network", ip: "192.168.213.1"
13
        config.vm.network "private_network", ip: "172.30.13.1"
14
15
        # Provisionador Ansible
16
        config.vm.provision "ansible local" do |ansible|
17
        ansible.playbook = "playbook.yml"
18
19
        end
      end
20
21
```

Ejecutaremos un playbook que nos haga los roles de dhcp y nat. Tendrá la siguiente estructura:

El playbook.yml contendrá los roles a instalar.

El main.yml de dhcp contendrá lo que hicimos al principio, instalar el servidor dhcp, configurar las interfaces y copiar la configuración.

```
roles > dhcp > tasks >
                    main.yml
         name: Instalar el servidor DHCP
  2
         apt:
  3
           name: isc-dhcp-server
           state: present
  4
  5
       - name: Configurar la interfaz para el servicio DHCP
  6
         lineinfile:
  7
  8
           path: /etc/default/isc-dhcp-server
           regexp: '^INTERFACESv4='
  9
           line: 'INTERFACESv4="eth1 eth2"'
 10
 11
 12
       - name: Copiar la configuración de DHCP
         template:
 13
           src: dhcpd.conf.j2
 14
           dest: /etc/dhcp/dhcpd.conf
 15
 16
           owner: root
 17
           group: root
           mode: '0644'
 18
 19
       - name: Reiniciar el servicio DHCP
 20
 21
         service:
           name: isc-dhcp-server
 22
           state: restarted
 23
           enabled: true
 24
 25
```

Ahora aplicamos dicha configuración arriba.

```
Vagrantfile
               roles > dhcp > templates > ■ dhcpd.conf.j2
      # Configuración global
      option domain-name "pruebasgm.demo";
      option domain-name-servers 8.8.8.8;
  4
      default-lease-time 86400; # 1 día
      max-lease-time 691200;
                                 # 8 días
      # Configuración del ámbito para 192.168.213.0
  8
      subnet 192.168.213.0 netmask 255.255.255.0 {
  9
 10
          range 192.168.213.100 192.168.213.200;
          option routers 192.168.213.1;
 11
          option subnet-mask 255.255.255.0;
          option domain-name "pruebasgm.demo";
 13
 14
 15
      # Configuración del ámbito para 172.30.13.0
 16
      subnet 172.30.13.0 netmask 255.255.0.0 {
          range 172.30.13.100 172.30.14.154;
 18
          option routers 172.30.13.1;
 19
          option subnet-mask 255.255.0.0;
 20
          option domain-name "red2sgm.demo";
 22
```

Por último, configuramos la NAT con lo mismo que hicimos en el punto correspondiente.

```
roles > nat > tasks >
                   main.yml
         name: Activar IP forwarding
  2
         become: yes
         sysctl:
           name: net.ipv4.ip_forward
           value: 1
           state: present
  8
          reload: yes
       - name: Configurar iptables para NAT
 10
         become: yes
 12
         iptables:
           table: nat
          chain: POSTROUTING
 14
          out_interface: eth0
 16
          jump: MASQUERADE
 17
 18
       - name: Guardar las reglas de iptables
 19
         become: yes
         command: /sbin/iptables-save > /etc/iptables/rules.v4
 20
         args:
        creates: /etc/iptables/rules.v4
 22
 23
```

Con la configuración lista, queda hacer el vagrant up y debería ejecutarse el playbook.

```
default: /vagrant => C:/Users/sergi/Desktop/vagrant
==> default: Running provisioner: ansible_local...
default: Installing Ansible...
default: Running ansible-playbook...
[WARNING]: Platform linux on host default is using the discovered Python
interpreter at /usr/bin/python3.10, but future installation of another Python interpreter could change the meaning of that path. See https://docs.ansible.com/ansible-
core/2.17/reference_appendices/interpreter_discovery.html for more information.
changed: [default]
changed: [default]
TASK [nat : Asegurarse de que el directorio de reglas de iptables exista] ******
changed: [default]
changed: [default]
: ok=9 changed=8 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0
default
                                                          ignored=0
PS C:\Users\sergi\Desktop\Vagrant>
```

Tuve un fallo a la hora del archivo de configuración con la subred que pude ver gracias al siguiente comando:

```
vagrant@SERSRSGM:~$ sudo dhcpd -t -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf
Internet Systems Consortium DHCP Server 4.4.1
Copyright 2004-2018 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
/etc/dhcp/dhcpd.conf line 17: subnet 172.30.13.0 netmask 255.255.0.0: bad subnet number/mask combination.
subnet 172.30.13.0 netmask 255.255.0.0
Configuration file errors encountered -- exiting
```

Lo cambié y ya podemos ver que el servidor está corriendo sin problemas.

```
vagrant@SERSRSGM:~$ sudo systemctl status isc-dhcp-server

• isc-dhcp-server.service - ISC DHCP IPv4 server

Loaded: loaded (/lib/systemd/system/isc-dhcp-server.service; enabled; vendor preset: enabled)

Active: active (running) since Mon 2024-10-28 18:13:02 UTC; 6s ago

Docs: man:dhcpd(8)

Main PID: 3857 (dhcpd)

Tasks: 4 (limit: 2218)

Memory: 4.6M

CPU: 18ms

CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service

3857 dhcpd -user dhcpd -group dhcpd -f -4 -pf /run/dhcp-server/dhcpd.pid -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf eth1 eth2

Oct 28 18:13:02 SERSRSGM sh[3857]: Listening on LPF/eth2/08:00:27:88:db:cb/172.30.0.0/16

Oct 28 18:13:02 SERSRSGM sh[3857]: Sending on LPF/eth2/08:00:27:88:db:cb/172.30.0.0/16

Oct 28 18:13:02 SERSRSGM dhcpd[3857]: Listening on LPF/eth1/08:00:27:e4:11:f7/192.168.213.0/24


Oct 28 18:13:02 SERSRSGM sh[3857]: Sending on Socket/fallback/fallback-net


Oct 28 18:13:02 SERSRSGM dhcpd[3857]: Sending on LPF/eth1/08:00:27:e4:11:f7/192.168.213.0/24

Oct 28 18:13:02 SERSRSGM dhcpd[3857]: Sending on Socket/fallback/fallback-net

Oct 28 18:13:02 SERSRSGM dhcpd[3857]: Sending service.
```

Ahora podremos entrar con Windows y ver que todo fue correctamente.





Sin olvidarnos ver las concesiones:

```
vagrant@SERSRSGM:~$ cat /var/lib/dhcpd.leases
# The format of this file is documented in the dhcpd.leases(5) manual page.
# This lease file was written by isc-dhcp-4.4.1
# authoring-byte-order entry is generated, DO NOT DELETE
authoring-byte-order little-endian;
server-duid "\000\001\000\001\262\220\256\010\000'\210\333\313";
lease 192.168.213.100 {
    starts 1 2024/10/28 18:14:52;
    ends 2 2024/10/29 18:14:52;
    cltt 1 2024/10/28 18:14:52;
    binding state active;
    next binding state free;
    rewind binding state free;
    hardware ethernet 08:00:27:ec:ce:35;
    uid "\001\010\000'\354\3165";
    set vendor-class-identifier = "MSFT 5.0";
    client-hostname "DESKTOP-JLRCBQ0";
}
lease 172.30.13.100 {
    starts 1 2024/10/28 18:17:26;
    ends 2 2024/10/29 18:17:26;
    cltt 1 2024/10/28 18:17:26;
    binding state active;
    next binding state free;
    rewind binding st
```