Configuración de una Red Privada Virtual (VPN) Segura

Parte 1: Preparación del Entorno

Paso 1: Actualización del Sistema

Actualizar repositorios y paquetes (en sistemas basados en Debian/Ubuntu) sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y

Instalar dependencias esenciales sudo apt-get install -y openssl net-tools ufw

Paso 2: Instalación de OpenVPN

Instalar OpenVPN y Easy-RSA (herramienta para PKI) sudo apt-get install -y openvpn easy-rsa

Parte 2: Configuración de la VPN

Paso 3: Configuración de la Infraestructura de Certificados (PKI)

1. Crear directorio para PKI:

mkdir ~/easy-rsa
In -s /usr/share/easy-rsa/* ~/easy-rsa/
cd ~/easy-rsa

2. Inicializar la PKI y generar certificados:

```
./easyrsa init-pki
./easyrsa build-ca # Genera la Autoridad Certificadora (CA)
./easyrsa gen-req server nopass # Certificado del servidor
./easyrsa sign-req server server # Firma el certificado del servidor
./easyrsa gen-dh # Parámetros Diffie-Hellman
```

3. Generar certificado para cliente(s):

./easyrsa gen-req cliente1 nopass # Certificado del cliente

./easyrsa sign-req client cliente1 # Firma el certificado del cliente

Paso 4: Configuración del Servidor VPN

1. Copiar certificados y claves al servidor:

```
sudo cp ~/easy-rsa/pki/ca.crt /etc/openvpn/server/
sudo cp ~/easy-rsa/pki/issued/server.crt /etc/openvpn/server/
sudo cp ~/easy-rsa/pki/private/server.key /etc/openvpn/server/
sudo cp ~/easy-rsa/pki/dh.pem /etc/openvpn/server/
```

2. Crear archivo de configuración del servidor (/etc/openvpn/server/server.conf):

ini port 1194 proto udp dev tun ca ca.crt cert server.crt key server.key dh dh.pem server 10.8.0.0 255.255.255.0 push "redirect-gateway def1 bypass-dhcp" push "dhcp-option DNS 8.8.8.8" keepalive 10 120 tls-crypt ta.key # Opcional: cifrado adicional cipher AES-256-GCM user nobody group nogroup persist-key persist-tun status /var/log/openvpn-status.log verb 3

3. Habilitar y reiniciar el servicio:

sudo systemctl enable openvpn-server@server sudo systemctl start openvpn-server@server

4. Configurar firewall (UFW):

sudo ufw allow 1194/udp sudo ufw enable

Parte 3: Configuración del Cliente VPN

Paso 5: Configuración del Cliente

- 1. Transferir certificados al cliente:
 - o ca.crt

cipher AES-256-GCM

verb 3

- o cliente1.crt
- o cliente1.key
- 2. Crear archivo de configuración del cliente (cliente1.ovpn):

client
dev tun

proto udp

remote tu_servidor_ip 1194 # Reemplazar con IP pública del servidor
resolv-retry infinite
nobind
user nobody
group nogroup
persist-key
persist-tun
ca ca.crt
cert cliente1.crt
key cliente1.key
remote-cert-tls server

3. Importar el archivo .ovpn en el cliente (usando OpenVPN GUI o CLI).

Parte 4: Verificación y Monitoreo

Paso 6: Verificación de la Conexión VPN

• En el cliente:

ip addr show tun0 # Verificar la interfaz VPN

ping 10.8.0.1 # Probar conectividad al servidor VPN

• En el servidor:

cat /var/log/openvpn-status.log # Ver conexiones activas

Paso 7: Monitoreo de Conexiones

Ver tráfico en tiempo real sudo tcpdump -i tun0

Monitorear logs del servidor

sudo journalctl -u openvpn-server@server -f