## Réseaux Réseaux à diffusion

#### E. Jeandel

Emmanuel.Jeandel at univ-lorraine.fr

### Résumé des épisodes précédents


- On sait comment transmettre un message de façon fiable entre deux machines physiquement reliées par un cable.
- Que se passe-t-il si le médium est partagé?

#### Réseaux à diffusion

- Plusieurs machines se partagent un même canal de communication
- Réseau à medium partagé
- Canaux à accès multiple


## Exemple 1

Réseau sans fil




## Exemple 2

Réseau local (LAN)



## Exemple 2bis

Réseau local (LAN) half-duplex



Si la couche physique est half-duplex.

#### Que faut-il faire?

- Un moyen d'adresser les machines
- Gestion du temps de parole

### La pratique

- La couche liaison est divisée en deux sous-couches
  - Sous-couche d'accès au canal (Medium Access Control), dépendante de la couche physique
  - Sous-couche indépendante de la couche physique (Logical Link Control)

#### Contenu

- Protocoles Intro
- Protocoles
- La pratique
- Ethernet commuté

#### Modèle formel

- N machines qui veulent communiquer . . .
- o ... par un unique medium
- Si deux trames sont transmises simultanément, il y a collision.

### Caractéristiques importantes

#### Peut-on détecter une collision?

(Peut-on détecter quand deux personnes parlent en même temps?) On parle de protocole avec/sans *écoute de porteuse* 

## Caractéristiques importantes

Cable vs Wifi

- Dans un réseau Ethernet cablé, on peut écouter et parler en même temps.
- En wifi, on ne peut pas écouter et parler en même temps
  - Dans certains cas, on ne peut même pas savoir que quelqu'un parle.

#### Réseau sans fil



- C est hors de portée de A
- Si A et C parlent tous les deux, seul B peut le savoir.

#### Contenu

- Protocoles Intro
- 2 Protocoles
- La pratique
- Ethernet commuté

#### Solution 1

#### Demander à la couche physique de résoudre le problème

- Si toutes les communications utilisent des fréquences différentes, pas de souci.
- Si le medium est full-duplex, pas de souci avec deux machines.

E. Jeandel, UL Réseaux Réseaux à diffusion 15

### Solution 2 : Token Ring/Bus

Utilisé par IBM. Décentralisé

Celui qui a le chapeau a la parole

### **Token Ring**


- Les machines sont organisées dans un cercle
- Seule la machine qui possède le jeton peut parler
- Elle envoie son message à sa voisine, et le message fait le tour du cercle
- Quand le message lui revient, elle passe son jeton à sa voisine

#### Solution 3: Aloha

- Dès qu'une machine a un message à faire passer, elle envoie le message
  - Sans même vérifier que quelqu'un parle déjà
- Si deux machines parlent en même temps, elles réenvoient
  - Quelquefois les deux se remettent à parler en même temps et ça ne marche pas
  - Il faut attendre un temps aléatoire

Super efficace s'il n'y a qu'une personne qui parle, mauvais sinon (18% d'utilisation)

#### **ALOHA**




# Exemple

au tableau

#### Solution 3bis: Slotted Aloha

- Comme Aloha, mais en temps discret
- Efficacité 36%

# Exemple




#### Solution 3ter: CSMA/CD

Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection

C'est idiot d'émettre si quelqu'un le fait déjà

- Si quelqu'un émet, on attend qu'il ait fini avant d'émettre
- N'évite pas les collisions
  - En cas de collision, on attend un temps aléatoire

#### CSMA/CD



# Exemple

au tableau

#### Détection des collisions

Attention, ce n'est pas facile de détecter les collisions

Collision = ce que je transmets sur le fil n'est pas ce que je vois sur le fil.

Facile? Non


Α

В


C

D


Facile? Non



Facile? Non



Avec détection des collisions



E. Jeandel, Ul

#### Détection des collisions

Le message doit être suffisament long pour qu'on puisse détecter une collision

Longueur mini dépend de la taille max du réseau

A B C [

E. Jeandel, UL Réseaux Réseaux à diffusion 30/56


## Solution 3quater: CSMA/CA

Carrier Sense Multiple Access / Collision Avoidance

Comment faire s'il est difficile de tester les collisions? (Wifi : on ne peut pas émettre et écouter en même temps)

• Si quelqu'un émet, on attend un temps aléatoire avant d'émettre

#### CSMA/CA



#### Contenu

- Protocoles Intro
- Protocoles
- La pratique
- Ethernet commuté

#### Contenu

- Protocoles Intro
- 2 Protocoles
- La pratique
  - Ethernet
  - Réseau sans fil
- Ethernet commuté

### **Ethernet**

Ethernet est une famille de technologies pour réseaux locaux et réseaux plus grands

Un nombre important de normes dépendant de l'équipement précis.

## L'adressage

- Chaque interface d'une machine dispose d'une adresse différente, codée en dur (i.e. obtenue par la compagnie auprès de l'IEEE)
- Adresse MAC

### Adresse

- Adresse sur 48 bits
- Représentée en 6 groupes de 8 bits (un octet)
- Exemple 00:11:D8:8D:51:F9
- Mais seulement 2<sup>46</sup> adresses potentielles
  - Un bit pour adresses globales/locales
  - Autre bit pour le multicast

Certaines adresses ont des significations précises :

FF:FF:FF:FF:FF Broadcast (destiné à toutes les machines)

ifconfig eth0

```
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:11:D8:8D:51:F9
[snip]
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:94686301 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:82880491 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:400469386 (381.9 MiB) TX bytes:3207666956 (2.9 GiB) Interrupt:4
```

#### Ethernet II

### Tout est exprimé en octet

Fanion	Destination	Source	Type	Données	CRC
8	6	6	2	46-1500	4

Ethernet II

Tout est exprimé en octet

	Fanion	Destination	Source	Type	Données	CRC
ĺ	8	6	6	2	46-1500	4

En général pas visible dans les captures réseau

Ethernet II

Tout est exprimé en octet

Fanion	Destination	Source	Type	Données	CRC
8	6	6	2	46-1500	4

Destination : adresse MAC de la machine destination

Ethernet II

Tout est exprimé en octet

Fanion	Destination	Source	Type	Données	CRC
8	6	6	2	46-1500	4

Source : adresse MAC de la machine source

#### Ethernet II

Tout est exprimé en octet

Fanion	Destination	Source	Type	Données	CRC
8	6	6	2	46-1500	4

Type : protocole de la couche réseau encapsulé (différence Ethernet II/IEEE 802.3)

Ethernet II

Tout est exprimé en octet

Fanion	Destination	Source	Type	Données	CRC
8	6	6	2	46-1500	4

Données : Minimum 46 octets, on ne veut pas de trames trop courtes (CSMA/CD)

#### Ethernet II

### Tout est exprimé en octet

Fanion	Destination	Source	Type	Données	CRC
8	6	6	2	46-1500	4

CRC sur 32 bits.

En général pas visible dans les captures réseau.

### Protocole d'accès au canal

- CSMA/CD
- Unité : le bit time (bt) : temps pour envoyer un bit.
- 100 Mb/s  $\Rightarrow$  1 bt = 10 ns
- Attente minimum de 96 bt avant d'envoyer une trame, et de 512 bt avant de la réenvoyer
- Mesure de la tension dans le cable pour repérer trames et collisions.

### Contenu

- Protocoles Intro
- Protocoles
- La pratique
  - Ethernet
  - Réseau sans fil
- Ethernet commuté

- CSMA/CA (Collision Avoidance)
- ACK du destinataire
- On prévient qu'on va transmettre, et pendant combien de temps
- Trame fragmentée pour ajouter des CRC.

### Contenu

- Protocoles Intro
- Protocoles
- La pratique
- Ethernet commuté

### Hubs

Connecter des machines par des hubs c'est pas top

Maximum une seule machine qui peut parler à la fois

Dans l'internet moderne, les machines sont connectées entre elles par un switch

(avec des liaisons full-duplex)

### Commutateurs

Switch

- Le switch fonctionne au niveau de la couche 2 (liaison)
- Le switch possède une table disant, pour chaque adresse MAC, sur quel port rediriger la trame
- Lorsqu'il reçoit une trame, le switch ne l'envoie que là où se trouve la machine destinataire
- Le switch utilise CSMA/CD pour envoyer les trames
- Attention, un switch n'a pas besoin d'avoir une adresse MAC.

### Commutateurs

#### Table

#### brtcl showmacs br

port	no mac addr	ageing timer
1	00:c0:ff:ee:00:00	16.64
1	0a:ba:d0:ba:be:00	0.51
2	ca:fe:d0:0d:00:00	0.42
3	00:00:de:ad:be:ef	13.37

### Commutateurs/Ponts

**Table** 


- Table vide au début
- Quand on reçoit une trame d'une adresse MAC inconnue, on l'ajoute dans la table
- Quand on reçoit une trame vers une adresse MAC inconnue, on l'envoie sur tous les ports
- Quand on reçoit une trame vers l'adresse MAC située sur le port i depuis le port i, on le supprime.

## Commutateurs/Ponts

Exemple


Exemple: 4 machines A,B,C,D

- A envoie un message vers D
- D répond à A
- A répond à D




Etape 1 :  $A \rightarrow D$ 

Adresse Port




Etape 1 :  $A \rightarrow D$ 

Adresse Port




Etape 1 :  $A \rightarrow D$ 

Adresse	Port
Α	4




Etape 1 :  $A \rightarrow D$ 

Adresse	Port
Α	4




Etape 2 :  $D \rightarrow A$ 

Adresse	Port
Α	4




Etape 2 :  $D \rightarrow A$ 

Adresse	Port
Α	4




Etape 2 :  $D \rightarrow A$ 

Adresse	Port
Α	4
D	1




Etape 2 :  $D \rightarrow A$ 

Adresse	Port
Α	4
D	1




Etape 3 :  $A \rightarrow D$ 

Adresse	Port
Α	4
D	1




Etape 3 :  $A \rightarrow D$ 

Adresse	Port
Α	4
D	1




Etape 3 :  $A \rightarrow D$ 

Adresse	Port
Α	4
D	1




Etape 3 :  $A \rightarrow D$ 

Adresse	Port
Α	4
D	1




Adresse	Port

Adresse	Port




Adresse	Port

Adresse	Port




Adresse	Port

Adresse	Port
Α	2




Adresse	Port

Adresse	Port
Α	2




Adresse	Port
Α	3

Adresse	Port
Α	2




Adresse	Port
Α	3

Adresse	Port
Α	2




Adresse	Port
Α	3

Adresse	Port
Α	2




Adresse	Port
Α	3

Adresse	Port
Α	2




Adresse	Port
Α	3
D	1

Adresse	Port
Α	2




Adresse	Port
Α	3
D	1

Adresse	Port
Α	2



Adresse	Port
Α	3
D	1

Adresse	Port
Α	2
D	1




Adresse	Port
Α	3
D	1


Adresse	Port
Α	2
D	1


#### **Attention**

Le commutateur ne résout pas tous les problèmes :

- Si A parle à B, et C parle à D, ok
- Si A parle à C et B parle à C, le switch peut être surchargé
  - Perte de trames.








Adresse	Port

Adresse	Port
Α	3

 E. Jeandel, UL
 Réseaux Réseaux à diffusion
 52/



Adresse	Port

Adresse	Port
Α	3


 E. Jeandel, UL
 Réseaux Réseaux à diffusion
 52/

	Adresse	Port	Adresse	Port	
			Α	1	
	Æ	3	3		
	2		1		
	2		2		Α
	1	3	1	3	
D					

Adresse	Port
Α	3

Adresse	Port
Α	3

E. Jeandel, UL Réseaux Réseaux à diffusion 52




Adresse	Port
Α	3

Adresse	Port
Α	3

Adresse	Port
Α	2?

Adresse	Port
Α	1




Adresse	Port
Α	3

Adresse	Port
Α	3

Adresse	Port
Α	2?

Adresse	Port
Α	1




Adresse	Port
Α	3

Adresse	Port
Α	3

Adresse	Port
Α	2?

Adresse	Port
Α	3




Adresse	Port
Α	2

Adresse	Port
Α	3

E. Jeandel, UL Réseaux Réseaux à diffusion 52

Adresse	Port
Α	2?

Adresse	Port
Α	3




Adresse	Port
Α	2

Adresse	Port
Α	3

Adresse	Port
Α	2?

Adresse	Port
Α	3




Adresse	Port
Α	2

Adresse	Port
Α	3

Adresse	Port
Α	2?

Adresse	Port
Α	3




Adresse	Port
Α	2

Adresse	Port
Α	3

E. Jeandel, UL Réseaux Réseaux à diffusion 52

Adresse	Port
Α	2?


Adresse	Port
Α	3





Adresse	Port
Α	2

Adresse	Port
Α	3

E. Jeandel, UL Réseaux Réseaux à diffusion 52







Les commutateurs doivent collaborer entre eux pour établir un *arbre* couvrant de poids minimal

- Arbre : pas de cycle
- Couvrant : passe par tous les sommets
- De poids minimal. Poids d'une arête inversement corrélé à son débit. (Norme IEEE : 10 Mb/s  $\to$  100, 100 Mb/s  $\to$  19)

Problématique de l'algorithmique distribuée L'arbre couvrant change potentiellement dynamiquement (toutes les 2 secondes) pour réparer les pannes si un noeud (resp. un cable) disparait.