# 15.

Low Level: Speicher, Assembly, ...

#### **Motivation für Low Level**

- Hilft, Rust Konzepte und Designentscheidungen zu verstehen
- Hilft, besseren Code in C/C++/Rust/... zu schreiben
  - Schneller/effizienter
  - In C und C++: Sicherer (in Rust müssen wir uns darum keine Sorgen machen ;-))
- Sinnvoll für andere Uni-Kurse
  - "Programmiersprache C++", "Info C", "Betriebssysteme", ...
- Assembly verstehen immer noch wichtig!
- Geschwindigkeit von Programmen/Sprachen besser verstehen

### **Maschinencode und Instructions**

- Maschinencode: Reihe von Instructions
- 48 C7 C0 1B 00 00 00

FF CO

- Instruction: Primitiver Befehl für CPU
  - Beispiel: "Lade den Wert 27 an diese Stelle" oder "Addiere 1"
  - Wird sehr kompakt kodiert (binär, nicht als Text!)
    - In x86\_64: 1 bis 15 Bytes
  - Wird von CPU nacheinander ausgeführt (...)
- Hängt von CPU-Architektur ab
  - x86\_64: Zurzeit quasi alle Desktop/Notebook CPUs (in diesen Slides genutzt)
  - ARM: Smartphones, Raspberry Pi und viele mehr...

•

55 48 89 E5 31 C0 48 85 FF 48 8D 47 FF 48 8D 4F FE 48 F7 E1 48 0F A4 C2 3F 48 8D 44 3A FF 5D C3

## **Assembly**

- Darstellung von *Maschinencode* als Text (für Menschen)
- Grundsätzliche zwei Syntaxen:
  - AT&T und Intel
  - Wir nutzen Intel-Syntax in den Slides
- Wir betrachten immer Assembly
  - Aber: "Alles ist binär kodiert" im Hinterkopf behalten

```
triangle:
        push
                rbp
                rbp, rsp
        mov
        xor
                eax, eax
                rdi, rdi
        test
        je
                .LBB0_2
                rax, [rdi - 1]
        lea
                rcx, [rdi - 2]
        lea
        mul
                rcx
        shld
                rdx, rax, 63
        lea
                rax, [rdx + rdi - 1]
.LBB0 2:
                rbp
        pop
        ret
```


"Assembilieren"


"Deassembilieren"

55 48 89 E5 31 C0 48 85 FF 48 8D 47 FF 48 8D 4F FE 48 F7 E1 48 0F A4 C2 3F 48 8D 44 3A FF 5D C3

## Register

- Speicher direkt in der CPU
- Extrem schneller Zugriff
- Für x86\_64:
  - 16 Register
  - 64 Bit groß
- Teile der Register haben Namen:
  - e?? bzw.  $\mathbf{r}$ ??d  $\rightarrow$  unteren 32 Bit
  - ?? bzw. r??w  $\rightarrow$  unteren 16 Bit
  - wat bzw. r??b → unteren 8 Bit





## **Beispiel-Instructions**

inc rax

FF C0

• Inkrementiert den Wert in rax

- Zuerst: Art der Operation
- Danach: Argumente
  - Mit Komma getrennt
  - Register oder "Intermediates"
- Argumentreihenfolge manchmal merkwürdig
  - mov ziel, quelle

mov rax, 27

48 C7 C0 1B 00 00 00

• Füllt rax mit dem Wert 27

add rax, rbx

48 01 D8

Addiere rbx auf rax auf (Ergebnis also in rax)

## Sprünge

- Ausführung springt zu einer Adresse
  - Instruktion an dieser Adresse wird als nächstes ausgeführt
  - Addresse relativ zur jetztigen Instruktion
  - In Assembly werden Sprungziele benannt

## Flags & Arten von Sprüngen

ZF	zero
SF	sign
CF	carry
•••	

- Bedingungslose Sprünge: jmp
- Flags: Werden von Instructions gesetzt und gelesen
  - cmp rax, rbx: Subtrahiert rax von rbx und setzt ZF=1 wenn Ergebnis 0
- Bedingter Sprung:
  - jz (jump zero), je (jump equal): Sprung wenn ZF == 1
  - jnz (jump not zero), jne (jump not equal): Sprung wenn ZF == 0
  - Weitere: **jb** (below), **jnb** (not below), **ja** (above), **jna** (not above), ...
- Dynamischer Sprung
  - jmp rax: Springt an die Adresse, die in rax gespeichert ist


#### Do-While-Schleife

```
i += 1;
main:
                                               } while (i != 10);
   mov rax, 0
                        ; load 0 into rax
   mov rbx, 0
                         ; load 0 into rbx
.start_loop:
   add
        rbx, rax
                        ; rbx += rax
   inc
                         : rax += 1
         rax
                         ; compare (sets ZF=1 if equal)
   cmp rax, 10
   jne
                         ; if ZF==0 jump!
        .start loop
                         ; Nothing to do anymore. Just for fun:
   nop
                         ; nop (no operation) does nothing :-)
```

## While-Schleife

```
i += 1;
main:
   mov rax, 0
              ; load 0 into rax
   mov rbx, 0
                     ; load 0 into rbx
.start_loop:
   cmp rax, 10
                     ; compare (sets ZF=1 if equal)
   je .end
                     ; if ZF==1 jump!
   add rbx, rax ; rbx += rax
   add rax, 1; rax += 1
   jmp
       .start_loop ; jump back up again
.end:
                      ;-)
   nop
```

#### Von Rust zu Maschinencode



- \*IR: Intermediate Representation
- *LLVM-IR* ≈ CPU-unabhängiger Maschinencode
- LLVM
  - Von LLVM-IR zu Maschinencode
  - Unterstützt viele CPUs
  - Optimiert Code (!!!)
  - Wird auch von clang (C++) benutzt

Demo

#### Komische Instruktionen?

```
xor rax, rax
```

• Setzt rax auf 0 (diese Instruction ist kürzer als mov rax, 0)

```
lea rax, [eine Rechnung]
```

- Schreibt Ergebnis der Rechnung in **rax** 
  - CPU kann gewisse, einfache Rechnungen so schneller ausführen, als mit mehreren **mov**, **add**, ... Instruktionen

```
mul rdi
```

 Rechenoperationen mit einem Operanden nutzen meist rax als ersten Operanden