Unsafe und das Foreign Function Interface

Mit fremdem Code sprechen

Jonas Schievink

Programmieren in Rust

Recap: Raw Pointers

- *const T und *mut T sind "Raw Pointer" auf ein T
- Intern wie Referenzen
- NULL erlaubt (std::ptr::null())
- Sind Copy, aber nicht Send oder Sync
- Kein Lifetime-Tracking
- Konvertierung von/zu usize (0xabcdef as *const ())
- Konvertierung von Referenzen (Automatisch als Coercion)
- Muss nicht unbedingt dereferenzierbar sein
- ⇒ Dereferenzieren nicht in "safe" Rust möglich

Unsafe

- unsafe { /* ... */ }-Block in Funktionen
- unsafe fn danger(...) { ... }
- Erlauben von genau 3 Operationen, die der Compiler sonst verweigert:
 - Lesen / Schreiben von **static mut** Variablen
 - Raw Pointer dereferenzieren
 - Als unsafe markierte Funktionen aufrufen
- Borrowchecker und Typsystem bleiben aber intakt!
- Außerdem (wird gerne vergessen): Markieren von Traits als unsafe
- unsafe trait Send {}
- unsafe impl zum Implementieren nötig

Aussagen von Unsafe

- unsafe fn
 - "Zum Aufrufen musst du spezielle Invarianten einhalten"
- unsafe trait
 - "Dieser Trait darf nur von Typen implementiert werden, die meine Invarianten einhalten"
- Bezieht sich auf Invarianten, die nicht mit Rust's Typsystem erzwungen werden (können)
- Genauer beschrieben in Dokumentation (hoffentlich!)
- ⇒ Werden sie nicht eingehalten, so ist das Verhalten undefiniert

Undefined Behaviour (UB)

- Hauptsächlich bekannt aus C/C++
- "When the compiler encounters [a given undefined construct] it is legal for it to make demons fly out of your nose"
- Jedes Verhalten entspricht der Spezifikation
- Beinahe unmöglich zu erkennen (auch vom Compiler)
- Aber: Rust-Compiler verhindert UB in sicherem Code (Sprache ist so designed)
- Voraussetzung: Kein unsafe-Code verursacht UB (und der Compiler hat keinen Bug)

UB in Rust

Wenn...

- Ein **&str** kein gültiges UTF-8 enthält
- Ein Data Race auftritt
- Ein bool andere Werte als 0 (false) oder 1 (true) enthält
- Ein Raw Pointer dereferenziert wird der NULL oder dangling ist
- Eine Referenz (&T/&mut T) nicht dereferenzierbar ist (NULL oder dangling ist) - auch ohne sie zu dereferenzieren
- Die Alias-Garantien von Rust / LLVM nicht eingehalten werden (kompliziert!)
- ...

... so ist das Verhalten undefiniert

(trotzdem immer noch weniger Fälle als bei C++)

Warum also Unsafe?

- Der Compiler ist schlau, aber selten (sehr, sehr selten!!!) weiß es der Programmierer doch besser
- Einige Dinge entziehen sich der Macht des Compilers: Code aus fremden Libraries (später mehr dazu), primitive Speicheroperationen
- unsafe ist nötig, um viele Grundbausteine herzustellen (wie ist Vec implementiert?)

Warum also Unsafe?

```
struct Vec<T> {
    len: usize,
    cap: usize,
    ptr: *mut T,
}
```

- Wie Vec funktioniert wisst ihr: Länge, Kapazität und Pointer auf die eigentlichen Daten
- Low-Level Speicheroperationen sind nicht in sicherem Rust möglich
- Intern unsafe, Implementierung sorgt dafür, dass alles sicher bleibt

```
impl<T> Vec<T> {
    pub fn set_length(&mut self, length: usize) {
        self.len = length;
    }
}
```

```
impl<T> Vec<T> {
    pub fn set_length(&mut self, length: usize) {
        self.len = length;
    }
}
```

- Kein unsafe in Sicht
- Diese (völlig sichere) Funktion erlaubt UNDEFINED BEHAVIOUR

```
impl<T> Vec<T> {
    pub fn set_length(&mut self, length: usize) {
        self.len = length;
    }
}
```

- Kein unsafe in Sicht
- Diese (völlig sichere) Funktion erlaubt **UNDEFINED BEHAVIOUR**

Rust ist also doch unsicher, dann kann ich ja auch wieder C++ benutzen...

```
impl<T> Vec<T> {
    pub fn set_length(&mut self, length: usize) {
        self.len = length;
    }
}
```

- Kein unsafe in Sicht
- Diese (völlig sichere) Funktion erlaubt UNDEFINED BEHAVIOUR

Rust ist also doch unsicher, dann kann ich ja auch wieder C++ benutzen...

Nein!

- **unsafe**-Code trifft gewisse Annahmen und verlangt die Einhaltung von Invarianten!
- Gute und korrekte Dokumentation ist wichtig
- Im Falle von Vec: Elemente 0..self.len sind gültig (u. A.)
- Wird Vec::set_length mit length > self.len aufgerufen, so ist das Verhalten undefiniert
- ⇒ "Sichere Abstraktion" (safe abstraction), **unsafe**-Teile bleiben verborgen

Was ist sonst alles Unsafe?

- extern-Funktionen (später mehr)
- Vec::set_len (die gibt es nämlich wirklich)
- Vec::from_raw_parts zum Erzeugen eines Vektors aus Länge, Kapazität und Datenpointer
- String::from_utf8_unchecked, konvertiert von Vec<u8> nach String, ohne auf gültiges UTF-8 zu prüfen
- Vieles in std::mem
 - transmute() ändert den Typ eines Wertes
 - uninitialized() erzeugt einen Wert mit undefiniertem Bitmuster
 - zeroed() erzeugt einen Wert aus Null-Bytes

mem::transmute()

pub unsafe fn transmute<T, U>(e: T) -> U

"Reinterprets the bits of a value of one type as another type."

- Ungeprüfte Konvertierung zwischen **allen** Typen
- "transmute is incredibly unsafe. There are a vast number of ways to cause undefined behavior with this function. transmute should be the absolute last resort."
- Nützlich für "type punning" (Aushebeln des Typsystems weil wir Coole Sachen™ machen wollen)
- Eingabewert muss gültiges Bitmuster für Ausgabe haben, sonst ist das Verhalten undefiniert

mem::transmute()

```
pub unsafe fn transmute<T, U>(e: T) -> U
```

"Reinterprets the bits of a value of one type as another type."

Beispiel: Konvertieren zwischen **f32** und **u32**. Bei beiden Typen sind alle Bitmuster gültige Werte, also sollte das gehen.

```
let bits: u32 = unsafe { mem::transmute(6.283185f32) };
println!(
    "{:b} {:b} {:b}",
    bits >> 31,
    (bits >> 23) & 0xFF,
    bits & 0x7F_FF_FF,
)
```

Ausgabe:

0 10000001 10010010000111111011010

Zusammenfassung Unsafe Rust

- + Erlaubt Implementierung von Low-Level Datenstrukturen
- + Erlaubt es, Features zu nutzen, die über das Typsystem hinaus gehen
- + Erlaubt die Interaktion mit OS / "unsicheren" Libraries
- + Direktes Ansprechen von Hardware (Mikrocontroller)
- Schwer zu meistern (fast so schwer wie C++)
- Rust hat (noch) kein Memory Model (Was genau ist gültiger unsafe-Code?)
- Auswirkungen auf sicheren Code möglich (set_length)

Wie nutzt man unsafe richtig? Rustonomicon!

Rust's Foreign Function Interface (FFI)

Fremden Code in Rust nutzen

- Gegen fremde Bibliotheken linken
- Datentypen in Rust nutzbar machen
- Funktionen aus Rust aufrufen

Rust aus anderen Sprachen nutzen

- C-kompatibles struct-Layout erzwingen
- Funktionen aus Fremdsprachen aufrufbar machen
- Symbolnamen festlegen

Motivation

Warum mit den Anderen reden?

- Integration in bestehende Codebase: Code kann stückweise nach Rust portiert werden
- Nutzung bestehender Libraries aus Rust
- Nutzung von Rust-Library aus anderer Sprache (C, C++, Python, Lua, ...; Alles mit C-kompatiblem FFI)

```
/**
 * \brief Calculates the n-th fibonacci number
 * \param n Number to calculate
 * \returns The calculated fibonacci number
 */
uint64_t libfoo_fibonacci(uint64_t n);
```

```
#[link(name = "foo")]
extern {
    fn libfoo_fibonacci(n: u64) -> u64;
    // ...
}
```

- extern-Block deklariert Funktionen aus Library
- Alle Funktionen automatisch unsafe
- #[link]-Attribut enthält den Namen der Library
- gcc -lfoo rust_program.o -o rust_program
- Linkeraufruf anzeigen mit: rustc -Zprint-link-args (lang!)

```
void libfoo print me(const char *s);
In Rust:
#[link(name = "foo")]
extern {
    fn libfoo print me(s: *const char);
warning: found Rust type `char` in foreign module, while
`u32` or `libc::wchar_t` should be used,
#[warn(improper ctypes)] on by default
```

Das wäre fast schiefgegangen (Undefined Behaviour)! Danke lieber Compiler!

(deinen Vorschlag lehnen wir in diesem Fall aber dankend ab)

```
void libfoo_print_me(const char *s);
In Rust:
#[link(name = "foo")]
extern {
    fn libfoo_print_me(s: *const char);
}
```

• **char** hier nicht richtig! C-chars sind 8 Bits groß, Rust-chars sind Unicode-Skalare/Codepoints (32 Bit)!

```
void libfoo_print_me(const char *s);
In Rust:
#[link(name = "foo")]
extern {
    fn libfoo_print_me(s: *const char);
}
```

- **char** hier nicht richtig! C-chars sind 8 Bits groß, Rust-chars sind Unicode-Skalare/Codepoints (32 Bit)!
- u8 oder besser i8? C-Standard erlaubt beides!

```
void libfoo_print_me(const char *s);
In Rust:
#[link(name = "foo")]
extern {
    fn libfoo_print_me(s: *const char);
}
```

- char hier nicht richtig! C-chars sind 8 Bits groß, Rust-chars sind Unicode-Skalare/Codepoints (32 Bit)!
- u8 oder besser i8? C-Standard erlaubt beides!
- Zum Glück sind wir nicht die Ersten mit diesem Problem...

extern crate libc;

libc stellt C-Typen als die richtigen **type**-Aliase bereit (je nach Plattform):

- libc::c_char entspricht dem C-Typ char!
- Außerdem: libc::{c_int, c_short, c_ulonglong} = {int, short, unsigned long long}
- (libc macht noch viele andere tolle Sachen, dazu später mehr)

```
void libfoo print me(const char *s);
In Rust:
extern crate libc:
#[link(name = "foo")]
extern {
    fn libfoo print me(s: *const libc::c_char);
Besserl
```

Strings

```
extern crate libc:
#[link(name = "foo")]
extern {
    fn libfoo print me(s: *const libc::c char);
Falsche Verwendung:
let s = "This program might eat your laundry";
unsafe {
    libfoo print me(s.as ptr());
str::as ptr() gibt einen *const u8 auf den String zurück. Aber:
Rust-Strings können 0-Bytes enthalten und sind nicht NULL-Terminiert
(enden nicht immer mit 0-Byte).
```


Strings

```
extern crate libc:
#[link(name = "foo")]
extern {
    fn libfoo print me(s: *const libc::c char);
Richtige Verwendung:
use std::ffi::CString;
let s = "This program might eat your laundry";
let cstring = CString::new(s).unwrap();
unsafe {
    libfoo print me(cstring.as ptr());
```

structs

```
struct Foo {
    uint32_t id;
    struct Foo* next;
};
```

Wie sieht **Foo** im Speicher aus? (Plattformabhängig! Annahme: **x86 64** + Linux)




In Rust ist das Speicherlayout nicht festgelegt! Der Compiler darf Felder umsortieren und kombinieren (Optimierung).

structs

```
struct Foo {
    id: u32,
    next: *const Foo,
}
```

Mögliche Layout-Optimierung:



Rust kann durch Tauschen der Felder Speicher sparen (wird noch nicht standardmäßig gemacht).

#[repr(C)]

```
#[repr(C)]
struct Foo {
    id: u32,
    next: *const Foo,
}
```

#[repr(C)] deaktiviert Layout-Optimierungen und erzwingt C-kompatibles Layout.

bindgen

bindgen ist ein Tool zum automatischen Generieren von FFI-Bindings aus C/C++-Headern.

- Aufruf meist aus Build-Skript via Cargo (Command line geht auch)
- Generierten Rust-Code mit include! in Modul einfügen
- Code nutzt C-Namen (Warnungen deaktivieren hier okay)
- Unterstützung vieler C++-Features (!!!)
- Sogar die Doku wird mitkopiert :-)
- Aber: Immer noch nur Bindings, kein schönes und sicheres Rust-Interface

Konvention: Mit **bindgen** eine ***-sys** Crate erstellen, die nur die FFI-Bindings enthält, dann schöne und sichere Rust-API designen.

Wrapper-Design

Wie designe ich einen sicheren und idiomatischen Rust-Wrapper?

- Schwer. Schwerer als **unsafe** zu meistern (behaupte ich).
- Möglichst viel unsafe Zeug loswerden
- Alle CStrings und Raw Pointer "wegabstrahieren" (Rust-Typen verwenden)
- Benötigt zuerst gutes Gefühl für Rust

Das sind nur ein paar generelle Tipps, je nach Library sieht alles evtl. anders aus!

Rust aus anderen Sprachen nutzen

Ziel: Integration in andere Codebase

Symbolnamen

- Am Ende der Kompilierung: Linker löst Symbolreferenzen auf
- Symbol in C: libfoo_create_foo
- Symbol in C++: _Z7b2Alloci (entspricht Funktion void* b2Alloc(int))
- Symbol in Rust: <u>ZN8rust_out4main17ha208b69ccbc11839E</u> (entspricht fn main()))
- ⇒ C++ und Rust verwenden "Name Mangling"

Wenn Symbolnamen nicht stimmen: Linker-Fehler! Undefined reference to `my_rust_function'.

#[no_mangle]

Als Funktionsattribut deaktiviert **#[no_mangle]** Rust's Name Mangling:

```
#[no_mangle]
pub fn my_rust_function() { /* ... */ }
```

ABIs

- Application Binary Interface, definiert:
 - Stack-Frame Layout
 - Calling Convention (Welche Argumente in welchen CPU-Registern)
 - Name-Mangling (**#[no_mangle])**)
 - Layout von Datentypen (#[repr(C)])
- ABI ist plattform- und sprachenabhängig
- C-ABI ist kleinster gemeinsamer Nenner (voll spezifiziert)
- Rust-ABI unspezifiziert (Optimierungen möglich)
- Oft ist mit ABI die Calling Convention gemeint

extern "ABI" fn

Um die ABI / Calling Convention einer Funktion zu ändern, gibt es die **extern "ABI" fn** Syntax:

```
#[no_mangle]
pub extern "C" fn my_rust_function() { /* ... */ }
```

- "C" = Standard-C-ABI der Zielplattform
- Am häufigsten benutzt, daher default (entspricht extern fn)
- Richtig fürs Linken gegen C-Libraries (und C-kompatible)

Endlich ist unsere Funktion aus C nutzbar!

Crate-Typen

- Rust kennt mehrere Arten von Crates
- Bisher benutzt: **rlib** (Libraries), und **bin** (Binaries)
- Fürs Linken gegen C wichtig: dylib und staticlib
- Produktion einer dynamisch oder statisch gelinkten C-Library
- Man erhält eine .so, .dll, .dylib (dynamisch), oder .a, .lib (statisch)

```
In Cargo.toml:
```

```
[lib]
crate-type = ["dylib"] # array allows multiple types
```

Danke für eure Aufmerksamkeit!

https://is.gd/XuGXr3