15.

Low Level: Speicher, Assembly, ...

Motivation für Low Level

- Hilft, Rust Konzepte und Designentscheidungen zu verstehen
- Hilft, besseren Code in C/C++/Rust/... zu schreiben
 - Schneller/effizienter
 - In C und C++: Sicherer (in Rust müssen wir uns darum keine Sorgen machen ;-))
- Sinnvoll für andere Uni-Kurse
 - "Programmiersprache C++", "Info C", "Betriebssysteme", ...
- Assembly verstehen immer noch wichtig!
- Geschwindigkeit von Programmen/Sprachen besser verstehen

Maschinencode und Instructions

- Maschinencode: Reihe von Instructions
- 48 C7 C0 1B 00 00 00

FF CO

- Instruction: Primitiver Befehl für CPU
 - Beispiel: "Lade den Wert 27 an diese Stelle" oder "Addiere 1"
 - Wird sehr kompakt kodiert (binär, nicht als Text!)
 - In x86_64: 1 bis 15 Bytes
 - Wird von CPU nacheinander ausgeführt (...)
- Hängt von CPU-Architektur ab
 - x86_64: Zurzeit quasi alle Desktop/Notebook CPUs (in diesen Slides genutzt)
 - ARM: Smartphones, Raspberry Pi und viele mehr...

•

55 48 89 E5 31 C0 48 85 FF 48 8D 47 FF 48 8D 4F FE 48 F7 E1 48 0F A4 C2 3F 48 8D 44 3A FF 5D C3

Assembly

- Darstellung von *Maschinencode* als Text (für Menschen)
- Grundsätzliche zwei Syntaxen:
 - AT&T und Intel
 - Wir nutzen Intel-Syntax in den Slides
- Wir betrachten immer Assembly
 - Aber: "Alles ist binär kodiert" im Hinterkopf behalten

```
triangle:
        push
                rbp
                rbp, rsp
        mov
        xor
                eax, eax
                rdi, rdi
        test
        je
                .LBB0_2
                rax, [rdi - 1]
        lea
                rcx, [rdi - 2]
        lea
        mul
                rcx
        shld
                rdx, rax, 63
        lea
                rax, [rdx + rdi - 1]
.LBB0 2:
                rbp
        pop
        ret
```


"Assembilieren"


"Deassembilieren"

55 48 89 E5 31 C0 48 85 FF 48 8D 47 FF 48 8D 4F FE 48 F7 E1 48 0F A4 C2 3F 48 8D 44 3A FF 5D C3

Register

- Speicher direkt in der CPU
- Extrem schneller Zugriff
- Für x86_64:
 - 16 Register
 - 64 Bit groß
- Teile der Register haben Namen:
 - e?? bzw. \mathbf{r} ??d \rightarrow unteren 32 Bit
 - ?? bzw. r??w \rightarrow unteren 16 Bit
 - wat bzw. r??b → unteren 8 Bit





Beispiel-Instructions

inc rax

FF C0

• Inkrementiert den Wert in rax

- Zuerst: Art der Operation
- Danach: Argumente
 - Mit Komma getrennt
 - Register oder "Intermediates"
- Argumentreihenfolge manchmal merkwürdig
 - mov ziel, quelle

mov rax, 27

48 C7 C0 1B 00 00 00

• Füllt rax mit dem Wert 27

add rax, rbx

48 01 D8

Addiere rbx auf rax auf (Ergebnis also in rax)

Sprünge

- Ausführung springt zu einer Adresse
 - Instruktion an dieser Adresse wird als nächstes ausgeführt
 - Addresse relativ zur jetztigen Instruktion
 - In Assembly werden Sprungziele benannt

Flags & Arten von Sprüngen

ZF	zero
SF	sign
CF	carry
•••	

- Bedingungslose Sprünge: jmp
- Flags: Werden von Instructions gesetzt und gelesen
 - cmp rax, rbx: Subtrahiert rax von rbx und setzt ZF=1 wenn Ergebnis 0
- Bedingter Sprung:
 - jz (jump zero), je (jump equal): Sprung wenn ZF == 1
 - jnz (jump not zero), jne (jump not equal): Sprung wenn ZF == 0
 - Weitere: **jb** (below), **jnb** (not below), **ja** (above), **jna** (not above), ...
- Dynamischer Sprung
 - jmp rax: Springt an die Adresse, die in rax gespeichert ist


Do-While-Schleife

```
i += 1;
main:
                                               } while (i != 10);
   mov rax, 0
                        ; load 0 into rax
   mov rbx, 0
                         ; load 0 into rbx
.start_loop:
   add
        rbx, rax
                        ; rbx += rax
   inc
                         : rax += 1
         rax
                         ; compare (sets ZF=1 if equal)
   cmp rax, 10
   jne
                         ; if ZF==0 jump!
        .start loop
                         ; Nothing to do anymore. Just for fun:
   nop
                         ; nop (no operation) does nothing :-)
```

While-Schleife

```
i += 1;
main:
   mov rax, 0
              ; load 0 into rax
   mov rbx, 0
                     ; load 0 into rbx
.start_loop:
   cmp rax, 10
                     ; compare (sets ZF=1 if equal)
   je .end
                     ; if ZF==1 jump!
   add rbx, rax ; rbx += rax
   add rax, 1; rax += 1
   jmp
       .start_loop ; jump back up again
.end:
                      ;-)
   nop
```

Von Rust zu Maschinencode



- *IR: Intermediate Representation
- *LLVM-IR* ≈ CPU-unabhängiger Maschinencode
- LLVM
 - Von LLVM-IR zu Maschinencode
 - Unterstützt **viele** CPUs
 - Optimiert Code (!!!)
 - Wird auch von clang (C++) benutzt

Demo

Komische Instruktionen?

```
xor rax, rax
```

• Setzt rax auf 0 (diese Instruction ist kürzer als mov rax, 0)

```
lea rax, [eine Rechnung]
```

- Schreibt Ergebnis der Rechnung in **rax**
 - CPU kann gewisse, einfache Rechnungen so schneller ausführen, als mit mehreren **mov**, **add**, ... Instruktionen

```
mul rdi
```

 Rechenoperationen mit einem Operanden nutzen meist rax als ersten Operanden

Mehr Speicher!

- Systemspeicher (RAM)
 - Deutliche langsamer als Register (Faktor ≈150, später mehr)
 - Deutlich größer (mehrere GB)

```
mov rax, qword ptr [0x1234]
```

```
mov rax, qword ptr [7 + rbx + rcx * 4]
```

- Lädt Wert von der Adresse **0x1234** in **rax**
- Kompliziertere Adressberechnungen möglich
 - Mit gewissen Einschränkungen!
- Virtuelle Adressen: Wir sind der einzige Prozess!
 - Werden vom Prozessor (MMU) zu physikalischen Adressen umgewandelt

Adressen

0xffffffff'ffffff

0xFFFF8000'00000000

Kernel Space

(gehört Betriebssystem)

- Theoretisch 64 Bit groß
 - 16 ExaBytes ansprechbar
- Zurzeit: "canonical form" (48 bit)
 - 256 TB ansprechbar
- Unterteilt zwischen Kernel- und User-Space

Derzeit ungenutzt

(Grafik nicht richtig skaliert!)

0x00007FFF'FFFFFFF

0x00000000'00000000

User Space

(gehört dem Nutzerprogramm)

User Space

0x00007FFF'FFFFFFF

RLIMIT_STACK (8MiB default)

- Mapped Executable mit Maschinencode
 - Normalerweise immer an 0x400000
 - Rust nutzt –fPIE (position idependent executable) linker flag: Executable an zufällige Addresse gemappt
- **Heap & Stack**: Kontinuierlicher Block
- Memory Mapping Segment
 - Mehrere Blöcke
 - Nicht zusammenhängend
- *ASLR*: Zufällige Offsets zur Sicherheit (➤)

program_brk

start_brk

0x0'0040000 0x0'0000000 Stack

Memory Mapping Segment

1


1 Heap


Mapped Executable


Maschinencode (.text), .data, ...

Stack

- LIFO Datenstruktur
 - Nur auf Einfügen/Löschen bezogen, Lesen überall möglich!
- Verwaltung durch Stackpointer
 - Zeigt auf neustes/unterstes Byte im Stack
 - Wird in Register **rsp** gespeichert







Heap

- Unterschied zwischen *Heap* und *Memory Mapped Area* für Programmierer selten wichtig
- Daher: Vereinfachung
- Heap := {Heap, Memory Mapped Area}
 - "Man kann Blöcke fester Größe vom Betriebssystem anfragen"

Stack


- Verwaltung *einfach*: nur ein Pointer
- Hinzufügen/Löschen strikt nach LIFO
- Lesen überall

Heap

- Hinzufügen/Löschen in beliebiger Reihenfolge
- Komplizierter: Blöcke und Löcher verwalten

Funktionen und der Stack


- Funktionen?
 - Idee: jmp
- Aber wo speichern wir ...
 - ... Funktionsargumente?
 - ... lokale Variablen?
 - ... Rückgabewert?
- Möglichkeit: Alles auf dem Heap
 - Nachteil: sehr langsam!
 - Mit Betriebssystem reden, Speicherfragmentierung, Cache Locality, ...
- Stack funktioniert wunderbar!



Ein Stackframe

Funktionen und der Stack


- Jede Funktion besitzt sog. Stackframe
 - Argumente, lokale Variablen, ...
- Register rbp: "Base Pointer"
 - Zugriff auf Argumente und Variable durch rbp
 - Beispiel: mov rax, qword ptr [rbp 8]
 - Nicht unbedingt nötig, aber sinnvoll:
 - Identifizierung von Stackframes
 - Stack Traces
- Rücksprungsadresse nötig
 - Kann von mehreren "Eltern" aufgerufen werden



```
fn main() {
    let s = 5u64;
    foo(10, 11);
}
```

```
fn foo(a: u64, b: u64) {
    let x = a;
    let y = b;
}
```


- Obere Hälfte vom Stackframe:
 - Argumente und Rücksprungsaddresse
 - Wird von aufrufender Funktion angelegt und gefüllt
- Untere Hälfte vom Stackframe:
 - Alter **rbp** und lokale Variablen
 - Wird von Funktion selber angelegt und gefüllt



push rbp

foo:


```
fn main() {
                      fn foo(a: u64, b: u64) {
   let s = 5u64;
                          let x = a;
   foo(10, 11);
                          let y = b;
; put old rbp on stack
```



push rbp

foo:

```
fn main() {
                                       fn foo(a: u64, b: u64) {
                                          let x = a;
                     let s = 5u64;
                     foo(10, 11);
                                          let y = b;
                 ; put old rbp on stack
mov rbp, rsp ; new rbp is where rsp points now
```



push rbp

mov rbp, rsp

foo:

```
fn main() {
                    let s = 5u64;
                    foo(10, 11);
                 ; put old rbp on stack
                 ; new rbp is where rsp points now
                 ; We need 16 bytes for local vars
sub rsp, 16
```

```
fn foo(a: u64, b: u64) {
   let x = a;
   let y = b;
```



Rückspr.

Letzter RBP

b

a

Rückspr.

rbp/rsp → Letzter RBP



push rbp

mov rbp, rsp

sub rsp, 16

foo:

```
fn main() {
                     fn foo(a: u64, b: u64) {
   let s = 5u64;
                         let x = a;
   foo(10, 11);
                         let y = b;
; put old rbp on stack
; new rbp is where rsp points now
; We need 16 bytes for local vars
```

Rückspr. Letzter **RBP** b a Rückspr. Letzter **RBP**

rsp →

rbp →




push rbp

mov rbp, rsp

foo:

```
fn foo(a: u64, b: u64) {
                 fn main() {
                    let s = 5u64;
                                        let x = a;
                    foo(10, 11);
                                        let y = b;
                ; put old rbp on stack
                ; new rbp is where rsp points now
sub rsp, 16
                ; We need 16 bytes for local vars
; copy from arguments to local variables
    qword ptr [rbp - 8], qword ptr [rbp + 16]
    qword ptr [rbp - 16], qword ptr [rbp + 24]
add rsp, 16
                     ; throw away local variables
```



rbp →


rsp →

push rbp

pop rbp

foo:

```
fn main() {
                    let s = 5u64;
                                        let x = a;
                    foo(10, 11);
                                        let v = b;
                ; put old rbp on stack
mov rbp, rsp
                ; new rbp is where rsp points now
sub rsp, 16
                ; We need 16 bytes for local vars
; copy from arguments to local variables
    qword ptr [rbp - 8], qword ptr [rbp + 16]
    qword ptr [rbp - 16], qword ptr [rbp + 24]
add rsp, 16
                    ; throw away local variables
                    ; restore rbp
```



Rückspr.

Letzter **RBP**

h

a

Rückspr.

rbp/rsp → Letzter RBP



push rbp

pop rbp

foo:

```
fn foo(a: u64, b: u64) {
                 fn main() {
                    let s = 5u64;
                                        let x = a;
                    foo(10, 11);
                                        let y = b;
                ; put old rbp on stack
mov rbp, rsp
                ; new rbp is where rsp points now
sub rsp, 16
                ; We need 16 bytes for local vars
; copy from arguments to local variables
    qword ptr [rbp - 8], qword ptr [rbp + 16]
    qword ptr [rbp - 16], qword ptr [rbp + 24]
add rsp, 16
                     ; throw away local variables
                     ; restore rbp
```

Rückspr. rbp → Letzter RBP h a Rückspr. rsp → _etzter RBP X

push rbp

add rsp, 16

pop rbp

pop rcx

jmp rcx

foo:

```
fn foo(a: u64, b: u64) {
                 fn main() {
                    let s = 5u64;
                                         let x = a;
                     foo(10, 11);
                                         let y = b;
                 ; put old rbp on stack
mov rbp, rsp
                 ; new rbp is where rsp points now
sub rsp, 16
                 ; We need 16 bytes for local vars
; copy from arguments to local variables
    qword ptr [rbp - 8], qword ptr [rbp + 16]
    qword ptr [rbp - 16], qword ptr [rbp + 24]
                     ; throw away local variables
                     ; restore rbp
                     ; return address on top of stack
                     ; jump to return address
```

Rückspr. rbp → Letzter RBP h a Rückspr. rsp → _etzter RBP X

mov rbp, rsp

sub rsp, 16

jmp foo

.after_call:

main:

```
fn main() {
                               fn foo(a: u64, b: u64) {
                 let s = 5u64;
                                  let x = a;
                 foo(10, 11);
                                  let y = b;
sub rsp, 8 ; 8 bytes local variables
mov qword ptr [rpb - 8], 5 ; init variable s
; prepare function call
                    ; 24 bytes for arguments
mov qword ptr [rsp], 10 ; argument a
mov qword ptr [rsp - 8], 11; argument b
push .after_call
                          ; pushes address of code
```



Rückspr.

rbp → Letzter RBP


h

a

Rückspr.



Call und Ret Instructions



- Vereinfacht das Aufrufen/Verlassen von Funktionen
- Kümmert sich um Rücksprungsadresse

Rückgabewert und Optimierungen

- Rückgabewert: In **rax**
- Bei größeren Rückgabewerten: Mit "out pointer"

```
fn foo() -> BigStruct {
   build_big()
}

fn foo(out: &mut BigStruct) {
   *out = build_big();
}
```

- Optimierung in der x86_64 calling convention:
 - Ersten sechs Argumente werden in Registern übergeben —
 - Redzone: Bei Blattfunktionen rsp anpassen manchmal nicht nötig

1.	rdi
2.	rsi
3.	rdx
4.	rcx
5.	r8
6.	r9

Limitationen Stack

- Größe vom Stackframe ist pro Funktion konstant!
 - Jede Variable hat eine feste Position relativ to **rbp**
- Keine unsized types auf dem Stack!
 - Beispiel: Wachsende Arrays
 - Verboten als lokale Variable, Funktionargument oder -rückgabewert
- Alle unsized types auf Heap gespeichert
 - "werden geboxt"

Speicherlayout in Rust

• Struct, Tuple, ...: Alle Felder (fast) hintereinander

```
struct Point2 {
    x: u64,
    y: u64,
}
```

```
fn main() {
    let p = Point2 { ... };
    let t = (3u64, 4u64);
}
```



- Padding möglich: Auffüllen mit ungenutzen Bytes
 - Bestimmte Werte möchten aligned sein
 - u64 möchten nur an Addressen liegen die mod 8 == 0
- Enum: Etwas komplizierter, aber auch alles auf Stack





Rückspr.

Letzter **RBP**

p.x

p.y

t.0

t.1



Heap nutzen

- malloc(): Blöcke fester Größe vom Betriebssystem anfragen
- free(): Block wieder freigeben
- malloc() und free() sind C-Library Funktionen, keine Syscalls
- Typische Speicherfehler:
 - Memory Leak: Kein free() nach malloc()
 - Double free: Zwei mal free() des selben Blockes
 - Use after free
- RAII Pattern um diese Fehler zu verhindern

Heap in Rust (Box)

- Schon benutzt?
 - Vec<T>, String, HashMap, ...
- Einen Wert auf dem Heap: **Box<T>**

```
fn main() {
    let a = Box::new(27u64);
}

// Implements Deref and
// DerefMut
let v = *a; // : u64
```

- Nutzt RAII (später mehr):
 - Gibt Speicher am Ende des Scopes wieder frei
 - "Owned Pointer" (entspricht C++'s unique_ptr)

a.ptr

Speicherlayout

- Direkte, rekursive Typen in Rust unmöglich
 - Mit Box möglich
- In Java: Nicht-Primitive Typen (z.B. Klassen) automatisch auf dem Heap
 - Auch automatisch null-able

```
class Tree {
   Tree left;
   Tree right;
}
```

```
struct Tree {
    left: Option<Tree>,
    right: Option<Tree>,
}
```

```
struct Tree {
    left: Option<Box<Tree>>,
    right: Option<Box<Tree>>,
}
```

Warum Heap nutzen?

- Strukturen, die zur Laufzeit ihre Größe ändern
 - Vec<T>, String, HashMap, ...
- Indirektion: z.B. rekursive Datenstrukturen
- Owned unsized types (insb. Trait Objects, später mehr)
- Scope/Lebenszeit unabhängig von Stackframes
- Selten: Extrem große Typen (Struct mit Tausenden Feldern)



Zusammenfassung

- CPU führt primitive Befehle (Instruktionen) nacheinander aus
- Register: Schnelle kleine Speicher direkt in der CPU
 - Rechnungen passieren immer in Registern (erst aus Speicher laden)
- Grob: Zwei Arten von Speicher für unsere Variablen
 - Stack: LIFO Lebenszeit, sehr schnell, für lokale Variablen und Argumente
 - *Heap*: Freie Lebenszeiten, langsamer, feste Blöcke vom Betriebssystem erfragen
- Compiler muss Größe jedes Stackframes kennen
- Heap-Nutzung in Rust immer explizit