

# 第7章 T/TCP实现:协议控制块

#### 7.1 概述

对于T/TCP而言,协议控制块 PCB函数(卷2的第22章)需要作一些小的修改。函数 in\_pcbconnect(卷2第22.2节)现在要分为两部分:一个名为 in\_pcbladdr的内部例程,用于分配本地接口地址;另一个为 in\_pcbconnect函数,完成原来的功能(它要调用 in\_pcbladdr)。


我们把这两部分功能分开的原因是因为,当同一连接(即相同的插口对)的前一次操作还处在TIME\_WAIT状态时,T/TCP就可以发布下一个connect了。如果先前一次连接的持续时间少于MSL,并且两端都使用了CC选项,那么处于TIME\_WAIT状态的连接就关闭,允许建立新的连接。如果我们没有做上述修改,并且T/TCP使用了未修改的in\_pcbconnect,当遇到现有PCB处于TIME WAIT状态时,应用程序就会收到"地址已被使用"这样的出错消息。

不仅在发布TCP的connect时要调用in\_pcbconnect,并且在新的TCP连接请求到达时、发布UDP connect以及发布UDP sendto时都要调用该函数。图 7-1总结了Net/3中修改之前的调用关系。



图7-1 Net/3中调用in\_pcbconnect 的小结

在TCP输入和UDP中,对in\_pcbconnect的调用是一样的,但是处理 TCP connect (PRU\_CONNECT请求)时就要调用一个新的函数 tcp\_connect(图12-2和图12-3),该函数又调用新的函数 in\_pcbladdr。另外,当T/TCP客户采用 sendto或sendmsg隐式打开连接时,所产生的 PRU\_SEND或PRU\_SEND\_EOF请求也将调用 tcp\_connect。我们在图7-2中给出了这种新的调用方案。





### 7.2 in\_pcbladdr函数

in\_pcbladdr函数的第一部分如图 7-3所示。这一部分仅仅给出了变量定义和头两行代码, 它与卷2第590页的第138~139行完全相同。

```
in pcb.c
136 int
137 in_pcbladdr(inp, nam, plocal_sin)
138 struct inpcb *inp;
139 struct mbuf *nam;
140 struct sockaddr_in **plocal_sin;
141 {
142
        struct in_ifaddr *ia;
143
        struct sockaddr_in *ifaddr;
        struct sockaddr_in *sin = mtod(nam, struct sockaddr_in *);
144
145
        if (nam->m_len != sizeof(*sin))
146
            return (EINVAL);
                                                                           - in_pcb.c
```

图7-3 in\_pcbladdr 函数:第一部分

136-140 头两个变量与in\_pcbconnect中是一样的,第三个变量是一个指针的指针,用干返回本地地址。

这个函数的其余部分与卷 2中图 22-25和图 22-26完全相同,与该卷图 22-27的大部分也相同。卷 2的图 22-27中最后两行,即第 593页,则用图 7-4中的代码代替。

图7-4 in\_pcbladdr 函数:最后一部分

232-236 如果调用进程给定了通配符作为本地地址,指向 sockaddr\_in结构的一个指针就会通过第三个变量返回。

基本上,in\_pcbladdr所做的全部操作是进行差错检查,目标地址为 0.0.0.0或255.255.255.255这些特殊情况的处理,接着进行本地 IP地址的分配(如果调用进程还没有分配IP地址)。connect所需要的其他处理操作都在in\_pcbconnect中实现。

# 7.3 in\_pcbconnect函数

图7-5中给出了in\_pcbconnect函数。这个函数调用了上一节所介绍的in\_pcbladdr,然后接下来就是卷2中图22-28中的代码。

#### 1. 分配本地地址

255-259 如果调用进程还未将一个IP地址绑定到其插口,则调用 in\_pcbladdr函数计算出本地IP地址,然后通过ifaddr指针返回。

2. 验证插口对的唯一性

260-266 in\_pcblookup验证插口对是唯一的。在TCP客户端调用connect(当客户端尚



未将一个本地端口或本地地址绑定到一个插口时 )的一般情况下,本地端口号为 0, $in_pcblookup就总是返回<math>0$ ,因为端口0是不会与任何一个现有的PCB匹配上的。

3. 如果还没有绑定,则绑定本地地址和本地端口

267-271 如果还没有本地地址和本地端口绑定到插口上, in\_pcbbind要对这两者都进行分配。如果只是还没有本地地址绑定到插口,本地端口号已经为非零,则 in\_pcbladdr返回的本地地址记录在PCB中。在本地端口号还是0时是不可能将一个本地地址绑定上去的,因为调用in\_pcbbind函数绑定本地地址的同时会给插口分配一个临时使用的端口号。

272-273 外部地址和外部端口(in pcbconnect的变量)记录在PCB中。

```
-in pcb.c
247 int
248 in_pcbconnect(inp, nam)
249 struct inpcb *inp;
250 struct mbuf *nam;
251 {
252
        struct sockaddr_in *ifaddr;
        struct sockaddr_in *sin = mtod(nam, struct sockaddr_in *);
253
254
                 error:
255
256
         * Call inner function to assign local interface address.
257
         * /
258
        if (error = in_pcbladdr(inp, nam, &ifaddr))
259
            return (error);
260
        if (in_pcblookup(inp->inp_head,
261
                          sin->sin_addr,
262
                          sin->sin_port,
263
                      inp->inp_laddr.s_addr ? inp->inp_laddr : ifaddr->sin_addr,
264
                          inp->inp_lport,
265
                          0))
266
            return (EADDRINUSE);
267
        if (inp->inp_laddr.s_addr == INADDR_ANY) {
268
            if (inp->inp_lport == 0)
269
                 (void) in_pcbbind(inp, (struct mbuf *) 0);
270
            inp->inp_laddr = ifaddr->sin_addr;
271
272
        inp->inp_faddr = sin->sin_addr;
273
        inp->inp_fport = sin->sin_port;
274
        return (0);
275 }
                                                                            - in_pcb.c
```

图 7-5 in pobconnect 函数

# 7.4 小结

T/TCP所作的修改是从in\_pcbconnect函数中移去计算本地地址的所有代码,创建一个名为in\_pcbladdr的新函数来完成这项任务。in\_pcbconnect调用该函数,然后完成正常的连接处理过程。这将使处理 T/TCP客户连接请求 (或者用 connect显式建连,或者用 sendto隐式地建连)时可以调用in\_pcbladdr来计算本地地址。T/TCP客户的端处理则是复制了图7-5中的处理步骤,但即使前一次连接尚处于 TIME\_WAIT状态,T/TCP也还是允许处理同一连接的后续请求。常规的 TCP是不允许这种情况发生的;这时图 7-5的in\_pcbconnect 将返回EADDRINUSE。