

# pasja-informatyki.pl

Sieci komputerowe

Warstwa łącza danych

ARP, Ethernet

**Damian Stelmach** 

### Spis treści

Zadania warstwy łącza danych	3
Ramka warstwy łącza danych i komunikacja	6
Protokół ARP	11
Ethernet	13


Główną i zasadniczą rolą warstwy łącza danych jest zapewnienie warstwom górnym dostępu do medium transmisyjnego. Dane, które wędrują w dół stosu, przechodząc przez poszczególne warstwy, muszą w pewnym momencie zostać dostarczone do nośnika danych, dzięki któremu dotrą do celu, czyli hosta odbierającego dane. To jest właśnie podstawowa funkcja warstwy łącza danych: umieszcza w nośniku dane pochodzące z warstw wyższych.



Omówiona w poprzednim odcinku kursu warstwa sieciowa, w procesie enkapsulacji opatrywała segmenty odebrane z warstwy transportowej adresami IP tworząc pakiety. Pakiety te, zanim zostaną wysłane do hosta docelowego trafiają do warstwy łącza danych, poprzez którą następnie przekazane zostają do medium transmisyjnego. Zanim to jednak nastąpi, pakiety opatrywane są kolejnymi informacjami sterującymi, tym razem są to adresy fizyczne urządzeń, czyli 48-bitowe adresy MAC. Wówczas pakiety stają się ramkami i to właśnie te ramki trafiają dopiero do medium w celu ich dalszego przesłania do hosta docelowego. Adresy MAC nadawane są na etapie produkcji karty i zapisywane pamięci ROM. Pamięć ROM jest pamięcią tylko do odczytu, tak więc nie da się zmienić nadanego adresu na poziomie samej karty, na poziomie sprzętowym. Da się natomiast, taki adres zmienić na poziomie systemowym urządzenia, np. w systemie operacyjnym.

### **ADRES MAC**

OF-AD-19-26-DC-C8



Sama warstwa łącza danych jest można powiedzieć **pośrednikiem** pomiędzy **mediami transmisyjnymi**, a **oprogramowaniem sieciowym**. W przypadku urządzeń końcowych, czyli komputerów, serwerów czy telefonów, jest to jedyna warstwa implementowana nie tylko w obszarze **programowym**, ale również w obszarze **sprzętowym**. Fizycznym odzwierciedleniem warstwy łącza danych są **karty sieciowe**, które mamy zainstalowane w naszych komputerach. Karty te stanowią interfejs pomiędzy oprogramowaniem sieciowym a medium transmisyjnym. W związku z tym, że warstwa łącza danych działa na dwóch płaszczyznach, na płaszczyźnie sprzętowej i programowej, jej funkcje i zadania również podzielone zostały na dwie mniejsze podwarstwy:

- LLC (ang. Logical Link Control),
- MAC (ang. Media Access Control).

Podwarstwa LLC umieszcza w ramkach informacje o stosowanym protokole warstwy sieci, dzięki czemu możliwe jest korzystanie z tego samego medium transmisyjnego i karty sieciowej dla różnych protokołów warstwy sieci takich jak IPv4, IPv6 czy IPX, jej funkcje w komputerach pełnią sterowniki kart sieciowych. Podwarstwa MAC natomiast, określa zasady dostępu do medium, i wykonuje funkcje adresowania.


#### O metodach MAC mowa była w pierwszym odcinku z serii!

#### Podsumowując warstwa łącza danych:

odbiera dane z warstwy sieci,

- tworzy ramki możliwe do przesłania przez medium,
- nadaje ramką adresy fizyczne,
- jest ona odpowiedzialna za kontrolę dostępu do medium.


Implementacje tej warstwy znajdziemy na urządzeniach końcowych, takich jak komputery, ale również w ruterach i przełącznikach.




Istnieje wiele rozwiązań i wiele standardów sieciowych realizujących funkcje warstwy drugiej. Mamy standard **Ethernet**, mamy **sieci bezprzewodowe**, mamy w końcu wiele protokołów sieciowych działających w sieciach WAN, takich jak, chociażby protokół **Frame Relay**. Dlatego też nie istnieje coś takiego jak **uniwersalna ramka**. Każdy standard sieciowy dysponuje swoją ramką, która specyficzna jest dla jednego, konkretnego rozwiązania. Uogólniając temat, możemy przyjąć, że typowa ramka warstwy drugiej składa się z 3 głównych części:

Nagłówek	Dane	Stopka
adresy MAC źródłowy i docelowy	pakiety warstwy sieciowej / internetowej	sygnał końca ramki suma kontrolna
sygnał początku ramki	•	Junia Kontrollia


Prześledźmy teraz **proces komunikacji** pomiędzy urządzeniami, skupiając się na **funkcjach** warstwy łącza danych. Przyjmijmy, że nasz **komputer**, wysyła zapytanie do serwera WWW znajdującego się w odległej sieci.



Dane wysyłające takie zapytanie, wcześniej zostały już w procesie enkapsulacji, wyposażone w numery portów aplikacji, a także w adresy logiczne, czyli adresy IP komputera oraz serwera, no i stały się pakietem.




Zanim pakiet trafi do medium transmisyjnego, warstwa łącza danych musi utworzyć ramkę z odpowiednimi adresami MAC nadawcy i odbiorcy ramki. W przypadku adresu MAC nadawcy sprawa jest oczywista, będzie to po prostu adres MAC komputera, ale co z adresem hosta docelowego? Komputer, jeśli nie jest w tej samej sieci, co serwer WWW, nie jest w stanie dowiedzieć się jaki adres MAC ma jego karta sieciowa, nie ma takiej możliwości, jest to technicznie niewykonalne. Dlaczego? No dlatego, że adresy MAC służą do komunikacji tylko w obrębie jednej, danej sieci i nie wychodzą poza jej obszar. W związku w polu ramki zawierającej docelowy adres MAC zapisany zostanie adres MAC interfejsu rutera, do którego podłączony jest nasz komputer.




Ramka zostaje wysłana poprzez medium transmisyjne właśnie do pierwszego rutera. Ten następnie, po otrzymaniu ramki dokona jej dekapsulacji, po to, aby móc odczytać adres IP urządzenia, do którego ma trafić pakiet. Adresu IP nie może odczytać bezpośrednio z ramki warstwy drugiej, stąd ta dekapsulacja. Po odczytaniu adresu IP z pakietu (po dekapsulacji ramki, dane znowu stają się


pakietem), porówna go ze swoimi wpisami w **tablicy rutingu** i odnajdzie wpis informujący, że do sieci, w której pracuje serwer, prowadzi trasa, przez ten drugi ruter.




Wówczas utworzy **nową ramkę**, w której **adresem źródłowym** będzie już **adres MAC** jego interfejsu, poprzez który łączy się z drugim ruterem, a **docelowym**, **adres MAC** tego właśnie rutera.




Ramka następnie trafia poprzez medium do drugiego rutera, który ponowienie dokonuje dekapsulacji ramki, aby odczytać adres IP z pakietu. Stwierdza, że adresatem danych, jest urządzenie, które pracuje w sieci, bezpośrednio do niego podłączonej, tak więc ponownie następuje proces enkapsulacji, realizowany przez drugi ruter, tym razem w polach adresów MAC umieszcza on adres MAC swojego drugiego interfejsu jako adres źródłowy, oraz adres MAC serwera jako adres docelowy.



Ramka w ten sposób przygotowana przesyłana jest do serwera, który również dokonuje jej dekapsulacji. Tym razem jednak jest to urządzenie, do którego są kierowane dane, tak więc dokonuje pełnej ich dekapsulacji, czyli odczytuje dodatkowo numery portów aplikacji, tak aby wysłać danej do właściwej, konkretnej aplikacji, w tym przypadku do usługi WWW.



**Usługa WWW** przygotowuje następnie **dane odpowiedzi**. Dane trafiają najpierw do **warstwy transportowej**, gdzie nadawane są **numery portów aplikacji**, następnie do **warstwy sieciowej** gdzie tworzone są **pakiety** z odpowiednimi **adresami IP**, a na koniec do **warstwy łącza danych**, która przygotowuje z pakietów **ramki**, oznaczone **adresami MAC serwera** i **rutera**, do którego serwer jest podłączony.



IP: 184.122.178.23 MAC: 00-21-CC-73-45-F1

Odpowiedź następnie przekazywana jest do **nośnika** i następuje proces **przesyłania jej do klienta**. Po drodze, przechodzi przez **dwa rutery**, które wykonują procesy **dekapsulacji** i ponownej **enkapsulacji**, no bo muszą odczytywać **adresy IP**, dzięki, którym mogą przesyłać odpowiedź dalej. Na koniec odpowiedź trafia do **klienta**. Ten dokonuje **dekapsulacji danych**, co w konsekwencji pozwala za pomocą przeglądarki wyświetlić **stronę WWW**.

IP: 84.12.78.123 MAC: 08-11-96-F7-D3-F0











IP: 184.122.178.23 MAC: 00-21-CC-73-45-F1 Kiedy jako **użytkownicy sieci**, wysyłamy dane **z jednego urządzenia do drugiego** to albo znamy jego **adres IP**, albo **nazwę domenową**. Gorzej jest już z **adresami MAC**, na ich podstawie, my użytkownicy sieci, nie definiujemy odbiorców danych, to dzieje się poza nami. W sieciach komputerowych, **opartych na protokole IPv4**, do uzyskiwania informacji o **adresie MAC** danego urządzenia służy protokół zwany **ARP** (ang. Address Resolution Protocol).

ARP to mechanizm pozwalający na odwzorowanie adresu logicznego, czyli IP na adres fizyczny czyli MAC. Załóżmy, że komputer chcąc przesłać dane do innego urządzenia zna jego adres IP, ale nie zna adresu MAC. Aby ten adres poznać, komputer będący nadawcą danych, zanim te konkretne dane wyśle, tworzy rozgłoszeniową ramkę ARP, która rozsyłana jest do wszystkich urządzeń w tej samej sieci. W polu adresu źródłowego takiej ramki zapisywany jest adres komputera, który przygotował taką ramkę, a w polu adresu docelowego, rozgłoszeniowy adres MAC: FF-FF-FF-FF-FF.



Każde z urządzeń, które odbierze **ramkę**, **dekapsuluje ją do postaci pakietu** i sprawdza, czy w polu docelowy **adres IP** jest jego adres. Jeśli w polu docelowy adres IP będzie inny adres niż jego, to zignoruje pakiet, jeśli natomiast to jego **adres IP**, **utworzy nową ramkę**, w której zapisany będzie **jego adres MAC** i przekaże ją do przesłania.




Teraz już komputer, który wysłał rozgłoszeniową ramkę wie jaki adres fizyczny ma urządzenie, z którym chce się skomunikować i taką komunikację może rozpocząć. Informacje o odwzorowaniu adresu IP na adres MAC zapisywane są w tablicy ARP każdego urządzenia, tak aby można je było wykorzystać w późniejszym czasie. Domyślnie, w systemach Windows wpis taki utrzymuje się maksymalnie do 10 minut, po tym czasie zostaje usunięty. Aby wyświetlić tablicę ARP, należy w konsoli wykonać polecenie arp -a. Jak widać znajdują się tutaj jakieś wpisy, co oznacza, że w ciągu ostatnich 10 minut odbywała się komunikacja pomiędzy moim komputerem a innym urządzeniem.

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
                                                                                                                   \times
         oft Windows [Version 10.0.14393]
(c) 2016 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
C:\Users\damian>arp −a
Interface: 192.168.0.103 --- 0x12
Internet Address Physical 6
5.5.5.5 a3-3e-51-6
192.168.0.1 64-66-b3-5
                                     Physical Address
a3-3e-51-45-e1-e2
                                                                       Type
                                                                       static
                                         -66-b3-5b-ae-3a
                                                                       dynamic
       .168.0.100
.168.0.102
.168.0.255
                                                                       dynamic
                                                                       dynamic
                                                                       static
static
                                         -00-5e-00-00-02
                                     01-00-5e-00-00-16
                                                                       static
                                     01-00-5e-00-00-fb
01-00-5e-00-00-fc
01-00-5e-00-00-fd
01-00-5e-7f-ff-fa
                                                                       static
                                                                       static
                                                                       static
                                                                       static
                                                                       static
C:\Users\damian>
```

Początki pracy nad tym standardem to odległe lata 70. Firma Xerox będąca wówczas jedną z większych firm technologicznych obrała sobie za cel zaprojektowanie otwartego standardu komunikacji sieciowej, który będzie służył ludziom przez wiele lat. Pod koniec lat 70 opracowała standard lokalnych sieci komputerowych, który stał się pierwowzorem Ethernetu. Obecnie Ethernet to standard, który spotkamy w większości lokalnych sieci komputerowych na świecie, a ponadto dzięki wielu swoim zaletom stał się również standardem sieci miejski, a w niektórych przypadkach nawet rozległych.

Ethernet to cały zbiór **rozwiązań sieciowych**, które implementowane są zarówno w **warstwie** łącza danych, jak również w **warstwie fizycznej**. Pieczę nad rozwojem tej technologii sprawuje obecnie organizacja **IEEE** (ang. Institute of Electrical and Electronics Engineers), która w 1985 roku opublikowała jej standardy i opisała je numerem **802.2** oraz **802.3**. Standard **802.2** odnosi się do funkcji związanych z podwarstwą **LLC**, ten drugi natomiast do podwarstwy **MAC** oraz do **warstwy fizycznej** modelu OSI.



Na sukces rozwiązań opartych na standardzie **Ethernet** składa się wiele czynników, m. in.:


- łatwość implementacji,
- niezawodność,
- zdolność do przyjmowania nowych technologii,
- stosunkowo niewielki koszt implementacji.

#### Rozwój Ethernetu


Początkowe wersje Ethernetu zwane **Thicknet** (tzw. **gruby Ethernet**) oraz **Thinnet** (tzw. **cienki Ethernet**) oferowały niewiele możliwości względem tego czym dysponujemy obecnie. Stare wersje pracowały w oparciu o miedziane medium transmisyjne jakim był **kabel koncentryczny**. Stosowały one fizyczną **topologie magistrali**, charakteryzującą się tym, że wszystkie urządzenia podłączone są do wspólnego medium. Takie rozwiązanie wymagało **sterowania dostępem do nośnika**, które realizowane było przez metodę **CSMA/CD** 




Po latach stosowania rozwiązania opartego na topologii magistrali i koncentryka jako medium transmisyjne okazało się, że to rozwiązanie nie jest już wystarczająco efektywne. Szybki rozwój sieci spowodował zwiększenie wymagań użytkowników co do jej przepustowości i niezawodności. Zamiast kabla koncentrycznego powszechnie zaczęto używać kabla typu skrętka, kabla UTP, oraz nowej topologii. Pojawiła się topologia gwiazdy, ta sama, która stosowana jest obecnie, jednak zamiast przełączników jako centralnych punktów sieci stosowano koncentratory (ang. HUB). O przełącznikach jeszcze wówczas nikt nie słyszał.




Zastosowanie koncentratorów, usprawniło w pewnym stopniu działania sieci komputerowych, ale szybko okazało się, że i to rozwiązanie nie jest idealne. Podstawową cechą koncentratora jest to, że wysyła on dane do wszystkich urządzeń, które są do niego podłączone. Działa to tak, że komputer, który chce przesłać dane do innego urządzenia, realizuję to komunikację za pośrednictwem koncentratora. Ten z kolei, nie jest tak inteligentny, aby dostarczyć dane to właściwego urządzenia tylko wysyła je do wszystkich, które są do niego podłączone.



Dopiero urządzenia, do których trafiły dane **decydują czy są ich adresatem czy nie**, poprzez analizę adresacji. Jeśli **nie są adresatami**, ignorują dane, jeśli są natomiast, no to je **interpretują**.




Tego typu rozwiązanie powodowało, że chociaż **fizyczną topologią** była **topologii gwiazdy**, to logicznie dalej było to podobne rozwiązanie do tego stosowanego w **poprzedniej generacji Ethernetu**. Również tutaj stosowano metodę dostępu do łącza opartą o **CSMA/CD** co przy szybkim rozwoju sieci stało się nieefektywne. Ponadto każdy koncentrator tworzył tzw. **domenę kolizją**.




# domena kolizyjna

Im więcej urządzeń podłączonych do koncentratora tym większa domena kolizyjna, a czym większa domena kolizyjna tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia kolizji, co w konsekwencji ogranicza przepustowość i generuje częstą konieczność retransmisyjny danych. Większa ilość kolizji to nie jedyny problem związany z zastosowanie koncentratorów. Do innych wad takich urządzeń zaliczyć musimy jeszcze ograniczoną skalowalność, a także zwiększone opóźnienie w dostarczaniu danych, powodowane m.in. tymi kolizjami.


Tak mijały kolejne lata, trwały prac nad wyeliminowanie **słabych stron Ethernetu** opartego na koncentratorach, aż wymyślono inteligentne urządzenie sieciowe zwane **przełącznikiem** (ang. **SWITCH**), który rozwiązywał problemy trapiące wcześniejsze wersje Ethernetu.



Przełączniki pracują w sieciach komputerowych do dziś i nic nie wskazuje na to, że szybko się to zmieni. Skąd taka popularność tych urządzeń i dlaczego są takie inteligentne? No w odróżnieniu od koncentratora, przełącznik nie wysyła danych do wszystkich urządzeń do niego podłączonych, ale tylko do jednego, konkretnego, do którego te dane są adresowane, pomijać oczywiście transmisję rozgłoszeniowe, takie jak chociażby omówione wcześniej rozgłaszanie ARP. Pomiędzy portem przełącznika, do którego podłączone jest urządzenie, a samym urządzeniem występuje logiczna topologia punkt - punkt. Dane, które są adresowane do konkretnego urządzania, trafiają do niego i tylko do niego.



Zastosowanie przełączników praktycznie w całości eliminuje ryzyko wystąpienia kolizji, gdyż urządzenia nie muszą rywalizować ze sobą o dostęp do medium. Jednocześnie ogranicza się wielkość domeny kolizyjnej, bo wówczas na taką domenę składa się tylko port przełącznika i urządzenie do niego podłączone. Zalet przełączników jest o wiele więcej. Każde urządzenie podłączone do portu przełącznika ma do dyspozycji dedykowaną przepustowość. Jeśli przykładowo przełącznik oferuje transmisję z szybkością 100 Mb/s, to taką przepustowość będzie miało do dyspozycji każde urządzenie do niego podłączone.



W przypadku **koncentratorów** przepustowość ta **dzielona była na wszystkie urządzenia**. Dzięki wykorzystaniu przełączników możliwa stała się tez transmisje danych w trybie **pełnego dupleksu**, co oznacza, że urządzenie do niego podłączone może jednocześnie odbierać dane i je wysyłać.

Obecnie stosowanych jest kilka, wersji **standardu Ethernet** wykorzystujących przełączniki. Najpopularniejszy z nich to standard oferujący nominalną przepustowość sięgającą **100 Mb/s**, zwany standardem **Fast Ethernet**. Transmisja w tym standardzie odbywa się tylko poprzez **2 pary żył miedzianych**, a nie 4, które dostępne są w skrętce. To powszechne rozwiązanie, stosowane w wielu sieciach komputerowych. W większości przypadków spełnia ono wymagania stawiane sieciom komputerowym.

Kiedy zapotrzebowanie na przepustowość sieci wzrasta wraz z ilością przesyłanych danych wówczas można zastosować standard Gigabit Ethernet. Nominalnie oferuje przepustowość rzędu jednego 1 Gb/s. Jeśli wykorzystywany jest standard 1000BASE-T, to wówczas do transmisji wykorzystuje się wszystkie pary żył miedzianych w skrętce. Duże sieci lokalne, w których wykorzystywana jest telefonia internetowa VoIP, a także przesyłane są duże ilość różnego typu multimediów stosują właśnie tą wersje Ethernetu. Przy wykorzystaniu standardu Ethernet istnieje również możliwość przesyłania danych za pomocą łączy światłowodowych, Wówczas gigabitowy standard Ethernetu nazywa się 1000BASE-SX lub LX. Istnieją również standardy Ethernetu oferujące komunikację z przepustowością sięgającą 10, a nawet 100 Gb/s. Są one stosowane głównie w sieciach miejskich i rozległych, gdyż ich implementacja jest bardzo, ale to bardzo kosztowna i mało kogo stać na stosowanie tego typu rozwiązań w sieciach lokalnych. Poniższa tabela zawiera spis najpopularniejszych wersje standardu Ethernet, wraz z wykorzystywanymi przez nie mediami transmisyjnymi:

Standard Ethernet	Maksymalna przepustowość	Stosowane medium transmisyjne	Maksymalna odległość	
100BASE-TX (fastEthernet)	100 Mb/s	UTP (kat. 5/5e)	100 metrów	
100BASE-FX (fastEthernet)	100 Mb/s Światłowód jednomodowy/wielomodowy		400/2 000 metrów	
1000BASE-T (gigabitEthernet)	1Gb/s	UTP (kat. 5e)	100 metrów	
1000BASE-TX (gigabitEthernet)	1Gb/s	UTP (kat. 6)	100 metrów	
1000BASE-SX (gigabitEthernet)	1Gb/s	Światłowód wielomodowy	550 metrów	
1000BASE-LX (gigabitEthernet)	1Gb/s	Światłowód jednomodowy	2000 metrów	
10GBASE-T (10gigabitEthernet)	10 Gb/s	UTP (kat. 6/7)	100 metrów	
10GBASE-LX4 (10gigabitEthernet)	10 Gb/s	Światłowód jednomodowy/wielomodowy	300/10 000 metrów	

Wspomniane wcześniej przełączniki stosują adresy MAC do przesyłania danych pomiędzy urządzeniami podłączonymi do portów przełącznika. Każdy przełącznik posiada coś takiego co nazywa się tablicą MAC adresów. Jest to nic innego jak zbiór informacji określających jakie urządzenie, a właściwie jaki MAC adres urządzenia podłączony jest do konkretnego portu. Zrzut z przykładowej tablicy adresów MAC, dla przełącznika CISCO widzicie poniżej:



Wpisy w takiej tablicy dodane zostały dynamicznie, a nie przez administratora. Przełącznik zdobywa informacje zapisane w tablicy w procesie ucznia się. Z odebranej ramki, przełącznik odczytuje źródłowy adres MAC i taki dopisuje do swojej tablicy, przypisując jednocześnie numer portu na którym taka ramkę odebrał. Jeśli z kolei, nie wie do kogo dalej wysłać taką ramkę, bo nie ma wpisu w tablicy dotyczącego adresu MAC odbiorcy wówczas następuje proces zwany zalewaniem. Można go porównać do rozgłaszania, ponieważ ramka przesyłana jest do wszystkich urządzeń, za wyjątkiem nadawcy. Urządzenia, do których ramka adresowana nie jest, odrzucają ją, natomiast urządzenie będące adresatem, odpowiada i przesyła ramkę do przełącznika. Przełącznik odczyta z ramki adres MAC nadawcy, i zapisze go w swojej tablicy. Cały proces uczenia się i zalewania pokazany został w tutorialu.

Skoro standard Ethernet pracuje w **drugiej warstwie modelu OSI**, no to już pewnie się domyślacie, że również on tworzy **swoje ramki**. Oczywiście tak jest, Ethernet w procesie enkapsulacji tworzy własną ramkę, zwaną **ramką Ethernetową**. Przykładową ramkę widzicie poniżej:

Rozmiar pola w bajtach	7	1	6	6	2	46 - 1500	4
Nazwa pola	Preambuta	Znacznik początku ramki	Adres MAC odbiorcy	Adres MAC nadawcy	Długość/Typ	Dane i wypełnienie	Kod kontrolny ramki (FCS)

- Preambuła oraz znacznik początku ramki te pola służą do poinformowania urządzenia docelowego, aby przygotował się na odbiór ramki;
- Docelowy adres MAC, czyli adres fizyczny odbiorcy ramki;
- **Źródłowy adres MAC**, czyli adres fizyczny hosta wysyłającego dane;
- Długość / Typ pole długość określa wielkość ramki, natomiast typ określa, jaki został wykorzystany protokół warstwy wyższej, najczęściej jest to IPv4;
- Dane to pakiet, który odebrany został z warstwy sieciowej. Minimalna wielkość tego pola
  to 46, a maksymalna 1500 bajtów. Jeśli pakiet jest mniejszy niż 46 bajtów, to dopełnia się go
  losowymi danymi, tak aby rozmiar całej ramki został zwiększony do wymaganego minimum,
  czyli do 64 bajtów.
- Kod kontrolny ramki pole zawierające sumę kontrolną ramki, służącą do wykrywania
  ewentualnych błędów ramki. Urządzenie wysyłające dane oblicza sumę kontrolną i
  umieszcza ją w ramce, odbiorca danych, po jej otrzymaniu również taką sumę oblicza, jeśli
  obydwie sumy się zgadzają ramka jest akceptowana, jeśli się różnią, ramkę traktuje się jako
  uszkodzoną i odrzuca.

Całkowita wielkość ramki może wynieść maksymalnie 1518 bajtów (przy obliczaniu jej wielkości, nie brana jest pod uwagę preambuła i sygnał początku ramki). Istnieje jeszcze jeden rodzaj ramek ethernetowych, których maksymalna wielkość może wynosić do 1522 bajtów. Takie ramki stosuje się w wirtualnych sieciach LAN, w tzw. VLAN-ach.