通信原理



谢 逸 中山大学·计算机学院 2024年·春季



改编自樊昌信《通信原理教程》(第4版)课件

课后作业(第1章):

- ●习题: 1.2、1.5、1.6、1.8 (第4版)
- 1.2 某个信息源由 A、B、C 和 D 这 4 个符号组成。设每个符号独立出现,其出现概率分别为 1/4、1/4、3/16、5/16,试求该信息源中每个符号的信息量。
- 1.5 设一个信息源由 64 个不同符号组成,其中 16 个符号的出现概率均为 1/32,其余 48 个符号出现概率 为 1/96。若此信息源每秒发出 1000 个独立符号,试求该信息源的平均信息速率。
 - 1.6 设一个信号源输出四进制等概率信号,其码元宽度为 125 µs。试求其码元速率和信息速率。
 - 1.8 设一条无线链路采用视距传播方式通信,其收发天线的架设高度都等于80m,试求其最远通信距离。



课后作业(第1章):

- 重要内容:
 - ■什么是信息量、熵、平均互信息?
 - 香农信道容量定理的含义是什么?
 - ■数字通信系统模型的组成及各部分功能与作用.
 - ■数字通信与模拟通信的区别是什么?
 - ■数字通信的主要性能指标有什么?
 - 调制在通信中有什么作用?
 - ■多径效应的含义是什么?
 - 调制信道与编码信道的区别是什么?
 - ■加性高斯白噪声是什么?

拓展阅读: 语义通信 semantic communication


[1] Yang, Wanting, Hongyang Du, Zi Qin Liew, Wei Yang Bryan Lim, Zehui Xiong, Dusit Niyato, Xuefen Chi, Xuemin Shen, and Chunyan Miao. "Semantic communications for future internet: Fundamentals, applications, and challenges." IEEE Communications Surveys & Tutorials 25, no. 1 (2022): 213-250.



第1章 概 论

- 1.1 通信的发展
 - ■古代通信的起源
 - ◆两类通信方式:人力、机械
 - ■近代通信的发展






■信息:通信的有效内容、实质性内容

晴	Clear	
云	Cloud	8
阴	Overcast	
雨	Rain	SIII?

- ■消息: 语音、文字、图形、图像...
 - ◆人能感知的各种刺激/信息的表达方式
 - ✔ 不同消息可以有相同内容
 - ✔ 信息不一定是看得见、摸得着的
 - ✓ 通信的目的: 传输消息中的信息

5





1.2 消息、信息和信号

■编码:消息的数值表示。


9 0	0	1	2	1		5		7	•	•	A	В	C	D	8	P
A		啊	阿	埃	挨	哎	唉	哀	皑	癌	高	矮	艾	碍	爱	隘
B	鞍	氨	安	俺	按	暗	岸	胺	案	肮	昂	盎	凹	敖	熬	翱
c	袄	做	奥	懊	澳	芭	捌	扒	叭	吧	色	八	疤	巴	拔	跋
D	靶	把	耙	坝	霸	罢	爸	白	柏	百	摆	佰	败	拜	稗	斑
E	班	搬	扳	般	颁	板	版	扮	拌	伴	瓣	半	办	绊	邦	帮
F	梆	榜	膀	绑	棒	磅	蚌	镑	傍	谤	苞	胞	包	裹	ġ¢.	@7


b ₇ b ₆ b	, -				≐.	۰。。	۰۰,	٥, ٥	۰,	١٥,	١٥,	١,,	١,,
Bits	b. ‡	b3	þ²	p' t	Column Row J	0	1	2	3	,4	5	6	7
	0	0	0	0	0	NUL	DLE	SP	0	@	Р	`	P
	0	0	0	1	1	SOH	DCI	!	- 1	A	Q	a	q
	0	0	1	0	2	STX	DC2	"	2	В	R	b	1
	0	0	1	1	3	ETX	DC3	#	3	С	S	С	s
	0	1	0	0	4	EOT	DC4	\$	4	D	Т	d	t
	0	1	0	1	5	ENQ	NAK	%	5	Ε	U	e	u
	0	1	1	0	6	ACK	SYN	a	6	F	v	f	v
	0	1	1	1	7	BEL	ETB	,	7	G	w	g	w
	1	0	0	0	8	BS	CAN	(8	н	x	h	×
	1	0	0	1	9	HT	EM)	9	I	Y	i	У
	1	0	1	0	10	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
	-1	0	1	1	П	VT	ESC	+	;	K	[k	[
	1	ı	0	0	12	FF	FS	,	<	L	١	- 1	
	1	1	0	ı	13	CR	GS	_	=	м]	m	1
	1	1	1	0	14	SO	RS		>	N	^	n	~
	1	1	1	1	15	SI	US	/	?	0	_	0	DEL

■信号:消息的载体

通信系统中传输的是信号 例如: 声、光、电等








什么是信息?


- ●1948年,数学家香农在题为"通讯的数学理论"的论文中指出: "信息是用来消除随机不定性的东西"。
- ●美国数学家、控制论的奠基人诺伯特·维纳在他的《控制论——动物和机器中的通讯与控制问题》中认为,信息是"我们在适应外部世界,控制外部世界的过程中同外部世界交换的内容的名称"。
- ●英国学者阿希贝认为,信息的本性在于事物本身具有变异度。
- ●意大利学者朗高在《信息论:新的趋势与未决问题》中认为,<mark>信息是</mark> 反映事物的形成、关系和差别的东西,它包含于事物的差异之中,而 不在事物本身。

●在中国国家标准GB4894-85中关于信息的定义是:信息是物质存在的一种方式、形态或运动状态,也是事物的一种普遍属性,一般指数据、消息中所包含的意义,可以使消息中所描述事件的不确定性减少。

信息→消息→编码→码元→信号 带宽,信道容量

●码元:数字通信中一个基带波形所对应的二进制码组





- 四进制码元
- 比特: 一个码元中每一个二进制位
- 带宽=信道最高信号<mark>频率</mark>-信道最低信号<mark>频率</mark>,单位是Hz
- 信道容量: 信道的最高比特率,bps

2024.2.28

•信息的度量: 衡量一个消息包含信息的数量

*制定度量方法考虑的原则

1.170/2007	1. C. U. d. V. d. 1. V. d.
货 物	消息
货运量	信息量
有多种	有多种
和种类无关	和类型无关
和贵重程度	和重要程度
无关	无关
总量是单件	总量是单件独立
货运量之和	消息的信息量之和

12

*制定度量信息的方法

#消息"量"≠信息量

#例: "明天降雨量将有 1 mm" -- 信息量小 "明天降雨量将达到1 m" -- 信息量大 "明日太阳将从东方升起" -- 信息量零

#信息量 I = I[P(x)], P(x) -事件x发生的概率 #定义: $I = \log_a [1/P(x)] = -\log_a P(x)$

13

#通常取 a = 2, 此时单位为"比特"。 $I = -\log_a P(x)$

#对于一个等概率、二进制码元: $x \in \{0,1\}$

P(0)=1/2; P(1)=1/2

I = log₂ [1/P(x)] = log₂ [1/(1/2)] = 1 比特



P(0)=1/2;

P(1)=1/2

对于一个等概率、M进制码元:

 $I = \log_2 [1/P(x)] = \log_2 [1/(1/M)]$ = $\log_2 M$ 比特

若 $M = 2^k$,则 I = k比特



P(00)=1/4; P(11)=1/4; P(10)=1/4; P(01)=1/2

例如: 4进制(2比特); 8进制(3比特)

#例:若仍用晴、阴、云、雨预报天气,并且假设这4种状态出现的概率相等,即P(x) = 1/4,则每种状态的信息量等于:

$$I = log_2(1/1/4) = 2$$
 (b) (00,01,10,11)

若用晴、阴、云、雨、雾、雪、霜、霾8种状态预报天气,并且假设这8种状态出现的概率相等,即P(x) = 1/8,则每种状态的信息量等于:

$$I = log_2(1/1/8) = 3$$
 (b) (000,001,...,111)

#对于一个等概率、M进制码元:

$$I = \log_2 [1/P(x)] = \log_2 [1/(1/M)]$$

= $\log_2 M$ 比特
若 $M = 2^k$,则 $I = k$ 比特

Why $I = \log_a [1/P(x)]$?


- 1. $P(x) \downarrow I \uparrow$
- 2. 总量是单件独立消息的信息量之和

$$I(x, y) = \log_a(\frac{1}{P(xy)}) = \log_a(\frac{1}{P(x)P(y)})$$
$$= \log_a(\frac{1}{P(x)}) + \log_a(\frac{1}{P(y)}) = I(x) + I(y)$$

平均信息量:熵

一、熵

用随机变量X来描述消息。设X是一个离散随机变量,它可以取M个可能值 $\left\{x_1, x_2, \cdots, x_M\right\}$,并且X取 x_i 的概率为 $p(x_i)$,于是把X的平均不确定性(熵/平均信息量)定义为



哪个效率高?

> 不确定性 信息量

信号序列:

5

H(X) 的含义: 集合 $\{x_1,x_2,\cdots,x_M\}$ 中, 一个符号包含的平均信息量如果把 x_m 看成一个码元的信号, H(x)表示<mark>平均</mark>一个码元(信号)包含的比特数

当对数的底a等于2时,熵的单位为比特(bit),当a等于e时,熵的单位称为奈特(nat)。

两个例子说明熵定义的合理性

[M] 设X、Y、Z 是三个二元随机变量,它们的概率分布分别为

$$\begin{cases} X \\ p(x) \end{cases} = \begin{cases} x_1 & x_2 \\ 0.01 & 0.99 \end{cases}$$

 $H(X) = -0.01 \log 0.01 - 0.09 \log 0.09 \approx 0.08 bit$

 $H(Y) = -0.4 \log 0.4 - 0.6 \log 0.6 \approx 0.97 bit$

 $H(Z) = -0.5 \log 0.5 - 0.5 \log 0.5 = 1bit$

[M] 设随机变量 X 等可能地取4个值,而 Y 等可能地取二个值,即

$$\begin{cases} X \\ p(x) \end{cases} = \begin{cases} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ 0.25 & 0.25 & 0.25 & 0.25 \end{cases}$$
 00 01 10 11
$$H(X) = 4 \cdot \left\{ \frac{-1}{4} \lg \frac{1}{4} \right\} = 2bit$$

实质: 4进制码元传输, 平均每个码元包含2个比特 熵H(x)体现平均信息量

补充: 随机事件实例的几种信息量的含义

自信息量: $I(x_i) = \log \frac{1}{P(x_i)}$ 含义: 事件 x_i 包含的信息量(不确定性)

条件信息量: $I(x_i|y_i) = \log \frac{1}{P(x_i|y_i)}$ 含义: 已知 y_j 的条件下,事件 x_i 包含的信息量

互信息量:
$$I(x_i; y_i) = I(x_i) - I(x_i \mid y_i)$$
 含义:
$$= \log \frac{1}{P(x_i)} - \log \frac{1}{P(x_i \mid y_j)}$$
 含义:
$$= \log \frac{P(x_i \mid y_j)}{P(x_i)} = \log \frac{P(y_j \mid x_i)}{P(y_i)}$$
 按收端的信息量;
$$I(x_i|y_j)$$
 接收端在收到 y_j 的条件下,发送端待发送消息对于接收端的信息量;

- 的消息前,发送端待发送消息对于
- $=\log \frac{P(x_i|y_j)}{P(x_i)}=\log \frac{P(y_j|x_i)}{P(y_j)}$ \checkmark $I(x_i|y_j)$ 接收端在<mark>收到 y_j 的条件下</mark>,发送端待发送消息 x_i 对于接收端的信息量。(因为 y_j 的接收,使接收端获得发送端 x_i 的部分信息,消除了对
 - x_i 的部分不确定性) $\checkmark I(x_i;y_i)$ 用于衡量接收端收到 y_i 后,得到多少信息量。

补充: 几种熵的含义

熵: $H(X) = E_{x_i}[I(x_i)] = \sum_i P(x_i) \log \frac{1}{P(x_i)}$ 含义: 每一个事件 x_i 平均包含的信息量(不确定性),即: 平均信息量

后验熵: $H(X \mid y_j) = E_{x_i}[I(x_i \mid y_j)]$

 $(x \mid y_j) = E_{x_i}[I(x_i \mid y_j)]$ 含义:接收端收到 y_j 的条件下,发送端<mark>平均</mark>一个事件 x_i 包含的信息量。因为 y_j 令接收端获得部分信息,所以接收端对发送端所发送内容的不确定性降低了。

条件熵: $H(X|Y) = E_{y_j}[H(X|y_j)] = \sum_j P(y_j)H(X|y_j)$ 含义:接收端收到任意一个消息后,发送端平均一个事件 x_i 包含的 $= \sum_{i,j} P(x_i y_j) \log \frac{1}{P(x_i \mid y_j)}$

平均互信息: $I(X,Y) = H(X) - H(X|Y) = \sum_{i,j} P(x_i y_j) \log \frac{P(y_j|x_i)}{P(y_j)}$ 含义:接收端收到任意一个消息后,平均得到

的信息量


周末约同 学打球

周末去打球

补充: 语义通信

- 1938年,美国哲学家查尔斯·莫里斯(Charles William Morris)提出了符号论。他指出,符号应该包括了语法-语义-语用三元概念。
- 克劳德·香农提出信息论后,和沃伦·韦弗(Warren Weaver)一起对自己的理论和模型进行延展完善。他们合 著了一本书, 名字仍然叫《通信的数学理论》。
- 他们俩当时就意识到,语义在通信中的重要性。于是,他们提出了通信的3个级别,即Level A/B/C。








1.3数字通信


1.3.1基本概念

- ◆两类信号
 - 模拟信号: 取值连续, 例如语音
 - 数字信号: 取值离散, 例如数据










1.3.2 数字通信的优点

■取值有限,能正确接收。




数字信号波形的失真和恢复


29

1.3.2 数字通信的优点

- ■可采用纠错和检错技术,大大提高抗干扰性。
- ■可采用高保密性能的数字加密技术。
- ■可综合传输各种模拟和数字输入信号
- ■易于设计、制造,体积小、重量轻。
- ■可作信源编码, <mark>压缩</mark>冗余度, 提高信 道利用率。
- ■输出信噪比随带宽按指数规律增长。







三个问题:

- (1)单位时间内最多比特数(比特率);
- (2)单位时间内最大码元数(波特率);
- (3)一个码元最多包含的比特数(码元容量).

"信道容量" (C)

- ●定义:信道能<u>无错误</u>传送的<u>最大信息率</u>。单位是bit/s。它代表每秒能传送的最大信息量,或者说小于这个数的信息率必能在此信道中无错误地传送。
- ●定义:一个码元(波形)能够传输的最大平均信息量(每个码元包含的二进制位数)(b/码元)

- 连续信道的信道容量
 - Shannon公式:在信号平均功率受限的加性高斯白噪声信道中,信道容量为:

$$C = \frac{1}{2}\log_2(1 + \frac{S}{N}) \quad \text{(bit/Baud)}$$

$$I(x) = \log \frac{1}{P(x)}$$

$$C = \frac{1}{2}\log_2(1 + \frac{S}{N}) = \log_2(1 +$$

 $N = Bn_0$

 n_0 : 噪声功率谱密度 **输 输 的 .**

单位时间内信道能传输的最大码元数目

噪声功率越大,信息信号被损 坏概率越大,有效信息量越少;

Shannon, Claude Elwood. "A mathematical theory of communication." *The Bell system technical journal* 27.3 (1948): 379₃₀423. Shannon C E. Communication in the presence of noise[J]. Proceedings of the IRE, 1949, 37(1): 10-21.

香农公式的意义: $C = \frac{1}{2} \log_2(1 + \frac{S}{N})$ (bit/Baud)

- 提高信噪比S/N,信道容量C/;
- 增大帯宽B, Cノ,但不能无限增大C;
- 当B→∞时, C=I.44S /n₀ (bit/s)
- C 一定时, 带宽B与信噪比S/N 可以彼此互换.这种互换需要通过调制实现.

- •数字信道的信道容量
 - ■Nyquist准则:带宽为B Hz的数字信道,无码间干扰的最高码元传输速率(波特率、符号速率、波形速率)为2B波特。即:相邻2个码元波形的时间 $\geq \frac{1}{2B}$
 - ■无干扰的数字信道的信道容量为:

 $C = 2B \log_2 M(bit / s)$

【思考题】

- ●设信息源由符号0和1组成,顺次选择两符号构成所有可能的消息。如果消息传输速率是每秒1000符号,且两符号出现的概率相等。传输中,平均每100符号中有一个符号不正确,试问这时传输信息的速率是多少?
- ●电视图像可以大致认为由300000个小像元组成。对于一般要求的对比度,每一像元大约取10个可辨别的亮度电平(例如对应黑色、深灰色、浅灰色、白色等)。现假设对于任何像元,10个亮度电平是等概率出现的,每秒发送30帧图像;并且,为了满意地重现图像,要求信噪比S/N为1000(即30dB)。在这种条件下,我们来计算传输上述信号所需的带宽。

1.3.4 数字通信系统的主要性能指标

(1) 传输速率:

① 符号速率(码元速率): 每秒传送的符号数目, \mathbb{R}_R 表示, 单位"波特(Baud)"。

40

② 比特速率(信息速率): 每秒传送的比特数目,用 R_{b} 表示,单位是"比特/秒(bit/s)"。

若符号是M进制的,则每个符号要用 $\log_2 M$ 个比特表示它,

则这个系统的信息速率为

$$R_b = R_B \log_2 M(bit/s)$$

 $R_B = R_b/\log_2 M($ 波特)

四进制码元


(2) 错误概率:

① 误码率或误符号率: 指在所传送的符号总数中错误符号所占的比例, 即

 P_e = 错误符号数目/总传输符号数目

② 误比特率: 指在所传输的总比特数中,错误比特所占的比例,即 $P_p =$ 错误比特数目/总传输比特数目

如果一个符号由 k 个比特组成,若其中有一个比特出错,则这个符号必然错了,所以 $P_e \geq P_b$; 如果一个符号错了,则组成它的 k 个比特中至少有一个比特错,所以, $P_e = 1 - (1 - P_b)^k \leq k P_b$ 。



0101



例如: 共2个码元, 每个码元4个比特,如果每个码元错了1个比特,则: $P_{\nu}=1$; $P_{b}=2/8$

③ 误码字率或者误帧率:

 P_f = 错误码字数(误帧数)/总码字数(总帧数)

□在光纤线路上,误比特率在10⁻⁹量级。

- ◆误字率P_w = 错误接收字数/总传输字数
- ◆误码率和误比特率的关系

 $P_{\rm b} = P_{\rm e} \times M / [2(M-1)] \approx P_{\rm e} / 2$

◆误字率和误比特率的关系 对于二进制, 若一个字由**k**比特组成,则

$$P_{\rm w} = 1 - (1 - P_{\rm e})^k$$

- (3) <mark>频带利用率</mark>:每赫兹频带所能支持的信息速率,用比特/秒/赫作为单位。频带利用率和调制 方式与偏码方式有关。
- (4)能量利用率:为了达到一定的误比特率,传输每比特所需的信号能量。在通信中用误码率与 E_b / n_0 的关系曲线来衡量,其中 E_b 是每比特能量, n_0 为噪声功率谱密度。

例题: 一个二进制数字信号一分钟传送了 18000 bit 的信息量,

- (1) 其码元速率多大?
- (2) 如果每分钟传送的信息量仍为 18000 bit ,但改用8进制数字信号,其码元速率多大?

P: (1)
$$R_b = \frac{18000}{60} = 300 \ bit / s$$


 $\therefore R_{B2} = 300 \ B$

(2)
$$R_b = 300 \text{ bit } / \text{s}$$
 \Re \Re $R_{B2} = \frac{R_b}{(\log_2 8)} = 100 \text{ B}$

1.4 信 道

- •信道的定义:连接收发通信设备
 - ■通俗地说,是指以传输媒介(质)为基础的信号通路。
 - 具体地说, 信道是指由有线或无线电线路提供的信号通路;
 - ■抽象地说,信道是指定的一段频带,它让信号通过,同时又给信号以限制和损害。
- ●信道的分类: 无线信道、有线信道
- •信道中的干扰:
 - 有源干扰 --- 噪声
 - 无源干扰 --- 信道特性不良引起

44



- ●狭义信道: 仅指信号传输媒介的信道。可以分为: 有线信道和无线信道
- ●广义信道:它不仅包含传输媒介(狭义信道),而且包含有关转换器。可以分为:调制信道和编码信道

1.4.1 无线信道

- ■无线电通信的起源
 - ◆麦克斯韦 (预言), 赫兹 (证实)
 - ◆频率越低,接收天线越大: 1000Hz, 天线30KM
- ■电磁波的传播:



- ◆通信用电磁波频率高
- ■频段(波长)划分: 1-300GHz称为微波

46

- 电磁波的传输没有国界,需要国际合作保持良好的电磁环境
 - ■国际组织: ITU
 - ■国内: 无线电管理局
- •根据通信距离,频率和位置,电磁波传播可以分为视线传播,地波,天波

2024.3.6

频	段(波长)划	月分
频率范围 (kHz)	名 称	典型应用
3 – 30 (10-100 km)	甚低频(VLF)	远程导航、水下通信 声纳、授时
30 – 300 (1-10 km)	低频(LF)	导航、水下通信 无线电信标
300 – 3000	中频(MF) (100-1000m)	广播、海事通信、 测向、遇险求救、海岸警卫
	48	3

频率范围 (MHz)	名 称	典型应用	
3 – 30 (10-100m)	高频(HF)	远程广播、电报、电话、飞机 与船只间通信、船一岸通信、	
30 – 300 (米波)	甚高频(VHF)	电视、调频广播、陆地交通、 空中交通管制、出租汽车、 警察、导航、飞机通信	
300 – 3000	特高频(UHF) (分米波)	电视、蜂窝网、微波链路、 无线电探空仪、导航、卫星 通信、GPS、监视雷达、无	线电高度计
		超信、GPS、监视审心、儿·	以 电向 反 II


频段	(波长)	划分


频率范围 (GHz)	名 称	典型应用
3 - 30 象	超高频(HF) (厘米波)	卫星通信、无线电高度计、 微波链路、机载雷达、气 雷 达、公用陆地移动通信
30 – 300	极高频(VHF) (毫米波)	铁路业务、雷达着陆系统、 实验用
300 – 3000	亚毫米波 (0.1 – 1 mm) ₅₀	实验用

1.7 PH	2 N L. L 2 N	14 1.21
油以	(波长)	圳分
少人七人	(W)	スリノノ

频率范围 (THz)	名 称	典型应用
43 – 430	红外线 (7 – 0.7 μm)	光通信系统
430 – 750	可见光 (0.7 – 0.4 μm)	光通信系统
750 – 3000	紫外线 (0.4 – 0.1 μm)	光通信系统

注: kHz = 10^3 Hz, MHz = 10^6 Hz, GHz = 10^9 Hz, THz = 10^{12} Hz, mm = 10^{-3} m, μ m = 10^{-6} m





电离层的结构

■D层: 高60~80 km

■E层: 高100 ~ 120 km


■F层: 高150 ~ 400 km

◆F₁层: 140 ~ 200 km


◆F₂层: 250 ~ 400 km

■晚上: D层、F₁层消失

E层、F₂层减弱




54



视线传播

- 频率: > 30 MHz
- 传播距离: $d^2 + r^2 = (h+r)^2 \Rightarrow d = \sqrt{h^2 + 2rh}$

h≈ *D* ²/50 (m) 式中 *D* − km




56


无线电中继





57















有线电信道电气特性


信道类型	通话容量 (路)	频率范围(kHz)	传输距离(km)
明线	1+3	0.3~27	300
明线	1+3+12	0.3~150	120
对称电缆	24	12~108	35
对称电缆	60	12~252	12~18
小同轴电缆	300	60~1 300	8
小同轴电缆	960	60~4 100	4
中同轴电缆	1 800	300~9 000	6
中同轴电缆	2 700	300~12 000	4.5
中同轴电缆	10 800	300~60 000	1.5

■ 光纤
◆结构
◆损耗

□ 125-600 μm
(50, 20)
150-200 μm
(50, 20)
150-200



●调制信道模型: 对于单"端对"信道



 $e_{0}(t) = f[e_{i}(t)] + n(t),$ 其中:

 $e_i(t)$ 一 输入的已调信号;

 $e_{o}(t)$ 一输出信号;

n(t) — 加性噪声,它与 $e_i(t)$ 相互独立。 $f[e_i(t)]$ — 与输入有关的一个函数,表示 信道对信号的影响。

● 除了只有一对输入端和一对输出端的信道外。还有更复杂的信道, 见二维码1.5A。

68

通常, $f[e_i(t)]$ 可以表示为: $k(t) e_i(t)$,

此时, $e_0(t) = k(t) e_i(t) + n(t)$

其中: k(t)表示时变线性网络的特性, 称为<mark>乘性干扰</mark>。k(t)是一个复杂的函数,反映信道的衰减、线性失真、非线性失真、延迟 ... 等。

最简单情况: k(t) = 常数,表示衰减。

当k(t) =常数, 称为恒(定)参(量)信道 例如, 同轴电缆


当*k(t)*≠常数,称为随(机)参(量)信道 例如,移动蜂窝网通信信道

恒参信道一般特性

- 恒参信道传输特性可等效为线性时不变网络。
- 线性时不变网络可用幅频特性 $|H(\omega)|$ 和相频特性 $\varphi(\omega)$ 来表征,即:

$$H(\omega) = |H(\omega)| e^{j\varphi(\omega)}$$

例如: 电缆, 光纤, 微波, ...



含义:

- $H(\omega)$: 信道对于频率为 ω 的信号的响应/传输情况;
- |H(ω)|:信道对于频率为ω的信号幅度上的衰减作用;
- $\varphi(\omega)$:信道对频率为 ω 的信号在相位上的影响.




理想恒参信道

$$|H(\omega)| = k =$$
 第数

$$\varphi(\omega) = \omega t_d$$
 或


$$\tau(\omega) = \frac{d\varphi(\omega)}{d\omega} = \frac{d(\omega t_d)}{d\omega} = t_d = \sharp \mathfrak{B}$$




$\Rightarrow H(\omega) = ke^{j\omega t_d}$


群时延 $\tau(\omega)$ 的含义:


- $\varphi(\omega)$ 是信道对频率为 ω 的信号在相位上的影响.
- 相位体现了信道对信号的时延作用;
- 如果 $d\varphi(\omega)/d\omega$ 是常数,代表信道对不同频率的信号的相位影响是一样的,也就是,信号经过信道传输不会产生畸变;
- 如果dφ(ω)/dω不是常数,代表信道对不同 频率的信号的相位影响是不同的(有快有 慢), 所以信号传输后会畸变.












一.典型随参信道


对流层散射信道





二.随参信道特点


- > 信号的衰耗随时间随机变化
- > 信号传输的时延随时间随机变化
- > 多径传播

◆編码信道模型: ▶二进制信号、无记忆信道, P(0|0) 其中, P(0|0), P(1|1) — 正确转移概率 P(0|1), P(1|0) — 错误转移概率 转移概率 — 决定于编码信道的特性 P(0|0) = 1 - P(1|0) P(1|1) = 1 - P(0|1)









◆非线性失真:

振幅特性非线性、频率偏移、相位抖动 ... 非线性失真 一 难以消除




图1.4.13 非线性特性

82

■ 变参信道:

◆变参信道的共性 - 衰落: 衰减随机变化

传输时延: 随机变化 多径效应: 快衰落

◆接收信号的特性:

设发送单频信号为 $A\cos(\omega_0t)$,则经过n条路径传播后的接收信号R(t)可以表示为:

$$R(t) = \sum_{i=1}^{n} r_i(t) \cos \omega_0 [t - \tau_i(t)] = \sum_{i=1}^{n} r_i(t) \cos [\omega_0 t + \varphi_i(t)]$$

式中 $r_i(t)$ 一 第 i 条路径的接收信号振幅;

 $\tau_i(t)$ 一 第 i 条路径的传输时延

$$\varphi_i(t) = -\omega_0 \tau_i(t)$$

$$R(t) = \underbrace{\sum_{i=1}^{n} r_i(t) \cos \phi_i(t) \cos \omega_0 t}_{\mathbf{X_c(t)}} - \underbrace{\sum_{i=1}^{n} r_i(t) \sin \phi_i(t) \sin \omega_0 t}_{\mathbf{X_s(t)}}$$

83

$$R(t) = X_c(t)\cos\omega_0 t - X_s(t)\sin\omega_0 t = V(t)\cos[\omega_0 t + \varphi(t)]$$

式中 V(t) 一 合成波R(t)的包络; 〖多径衰落〗

 $\varphi(t)$ 一 合成波R(t)的相位。

即有
$$V(t) = \sqrt{X_c^2(t) + X_s^2(t)}$$

$$\varphi(t) = \arctan \frac{X_s(t)}{X_c(t)}$$


由于,相对于 ω 而言, $r_i(t)$ 和 $\varphi_i(t)$ 变化缓慢,故 $X_c(t)$, $X_s(t)$ 及V(t), $\varphi(t)$ 也是缓慢变化的。所以,R(t)可以视为一个窄带信号(随机过程)。


$$R(t) = \underbrace{\sum_{i=1}^{n} r_i(t) \cos \phi_i(t)}_{X_c(t)} \cos \omega_0 t - \underbrace{\sum_{i=1}^{n} r_i(t) \sin \phi_i(t) \sin \omega_0 t}_{84 \quad X_s(t)}$$

由右式可见, $R(t) = V(t)\cos[\omega_0 t + \varphi(t)] = V(t)\cos[(\omega_0 + \varphi'(t))t]$

原发送信号 $A\cos(\omega_0 t)$,经过传输后:

- * 恒定振幅A,变成慢变振幅V(t);
- *恒定相位0,变成慢变相位 $\varphi(t)$;
- *因而,频谱由单一频率变成窄带频谱。(原因:多个路径到达信号的合成)





◆频率选择性衰落

设: 只有两条多径传播路径,且衰减相同,时延不同; 发射信号为f(t),接收信号为 $af(t-\tau_0)$ 和 $af(t-\tau_0-\tau)$; 发射信号的频谱为 $F(\omega)$ 。

则有

 $f(t) \Leftrightarrow F(\omega)$

 $af(t-\tau_0) \Leftrightarrow a F(\omega) e^{-j\omega\tau_0}$

 $af(t-\tau_0-\tau) \Leftrightarrow a F(\omega) e^{-j\omega(\tau_0+\tau)}$

 $af(t-\tau_0) + af(t-\tau_0-\tau) \Leftrightarrow a F(\omega) e^{-j\omega\tau_0} (1+e^{-j\omega\tau})$

 $\therefore H(\omega) = a F(\omega) e^{-j\omega \tau_0} (1 + e^{-j\omega \tau}) / F(\omega) = a e^{-j\omega \tau_0} (1 + e^{-j\omega \tau})$

 $|1+e^{-j\omega\tau}| = |1+\cos\omega\tau - j\sin\omega\tau| = |[(1+\cos\omega\tau^2 + \sin^2\omega\tau)^{1/2}|]$

 $= 2|\cos(\omega \tau/2)|$

接收信号的幅度 衰减与频率ω有关

- ◆三类信号:
 - *确知信号 *随相信号
 - *起伏信号

86



1.5 信道中的噪声

- ■按照来源分类:
 - ◆人为噪声: 电火花、家用电器...
 - ◆自然噪声:闪电、大气噪声、热噪声...
- ■按照性质分类:
 - ◆脉冲噪声
 - ◆窄带噪声
 - ◆起伏噪声



多径信道的传输衰减与信 号频率有关(选择性衰减)

侧 (4) 香州東 产设 72

■ 今后讨论通信系统时主要涉及: 白噪声 - 热噪声是一种"典型白噪声。

谢谢

Q & A

Email: xieyi5@mail.sysu.edu.cn https://cse.sysu.edu.cn/content/2462