
#### **GrADS**

計算空間、時間上的平均

study主機範例檔: ex1.ctl, ex1.dat

## GrADS計算平均的指令



同樣是經緯度**1°x1°**的網格,在赤道附近的面積 大於極區。

因此計算區域平均時,要對網格面積進行權重,否則低緯的貢獻太少,高緯則貢獻太多。

Area of the latitude band between  $\phi_1$  and  $\phi_2$  =  $2\pi R_e^2 \times (\sin(\phi_2) - \sin(\phi_1))$ 

- 考慮網格面積權重的平均(網格代表經緯度時使用,讓 GrADS幫忙處理網格面積大小隨緯度改變的情形):
   ave(只對一個維度平均)
   aave(同時對x,y維度取平均)
- 不考慮網格面積權重的平均(網格不是經緯度,所有網格面積大小相同時使用):
   mean(只對一個維度平均)

amean (同時對x, y維度取平均)

#### 計算空間上一個方向的平均

- ta1是1月溫度的經向平均(平行經度線的方向,將所有緯度加總平均,得出變數隨經度的變化), ta2是1月溫度的緯向平均。
- 注意在平均前,經緯度的設定方式。經向平均時,經度設為變動, 緯度則固定在一個任意值,以此類推。

· ave函數中的-b選項,會在經緯度範圍不是剛好落在網格邊緣時,

進行「部分加總平均」的處理

set lon 0 360

set lat 0 0
set t 1
define ta1=ave(Ta,lat=-90,lat=90,-b)
d ta1


clear

→ set lon 0 0

set lat -90 90

define ta2=ave(Ta,lon=0,lon=360,-b)

d ta2



## 計算空間上兩個方向的平均

 taGM是每個月份溫度的全球平均(結果是12個數值), 要考慮網格面積權重(要先設定經緯度在一定點)


→ set lon 0 0

→ set lat 0 0 set t 1 12

define taGM=aave(Ta,lon=0,lon=360, lat=-90,lat=90)

clear

d taGM




#### 計算時間上的平均


- 下面這個例子,rha1是把12個 月每個網格點的rh算出一個年 平均:
- set lon 0 360
   set lat -90 90
- $\rightarrow$  set t 1

define rha1=ave(rh,t=1,t=12) d rha1

• rha2則是從1月開始每隔三個 月相加再平均(即1,4,7,10月 的平均)

clear
define rha2=ave(rh,t=1,t=12,3)
d rha2





## 同時計算時間、空間上的平均

• taG是溫度的全球全年平均(結果為單一數值),使用ave加 aave計算

```
    set lon 0 0
    set lat 0 0
    set t 1
    define taG=ave( aave(Ta,lon=0,lon=360, lat=-90,lat=90), t=1,t=12)
    clear
    d taG
```

Result value = 8.22689

# 計算平均的注意事項

- 如果x,y是經緯度,大部分狀況下,進行平均計算都是要考 慮網格面積權重的,因此使用ave, aave是最保險的選擇
- 但有的時候可能會發生資料的x,y並非代表經緯度,而是單純的二維資料矩陣,此時不需要考慮網格面積權重,要使用mean, amean來計算平均
- ave與aave的差別:

下面這兩個指令結果完全相等,但使用aave計算x,y空間的 平均,會比兩層的ave指令更有效率

aave(Ta,lon=0,lon=360,lat=-90,lat=90) ave( <u>ave(Ta,lon=0,lon=360,-b)</u>, lat=-90,lat=90,-b)

 用多層ave指令做時間、空間平均時,進行平均的維度順 序會影響運算速度,由內層到外層依序為x, y, z, t最佳(即 遵循資料儲存的格式)