The Movement of Air and Global Circulation System


大氣運動與全球環流

大氣科學概論

Week 5

[Meteorology Today Ch9-10]

與後續課程連結:大氣動力學、天氣學、氣候學




影響大氣水平運動的「力」


- *氣壓梯度力:來自兩點之間的壓力差
- *科氏力:地球旋轉造成(假想力)
- *摩擦力:地表、地形摩擦造成
- *離心力:運動軌跡明顯彎曲時需考慮(如:颱風)

- *各種力平衡的結果:
 - *地轉風(Geostrophic Wind):氣壓梯度力與科氏力平衡 (大尺度高空風場)
 - *地轉風受摩擦力影響:氣壓梯度力、科氏力、摩擦力平衡(大尺度近地面風場)
 - *梯度風(Gradient Wind):氣壓梯度力、科氏力、離心力三者平衡(環繞天氣系統高、低壓中心的風場)


風從哪裡來?氣壓梯度力

- *空氣由高壓流向低壓,形成「風」,風速正比於 氣壓梯度力(pressure gradient force)
- *雨點之間的氣壓梯度力=氣壓差/距離
 - *相同的距離下,兩點之間的氣壓差越大,風速越大
 - *相同的氣壓差下,兩點的距離越近,風速越大
- *在地面天氣圖中,等壓線的疏密程度代表了氣壓 梯度力的大小






如何思考科氏效應(The Coriolis Effect)?



- *在地球的物體都隨著地球一起轉動
- *各緯度旋轉的角速度 相同,但<u>切線速度</u>在 赤道最大,兩極最慢
- *位於特定緯度的靜止 物體,從地球上看並 大移動,但從地球做 外看卻是隨著地球做 慣性運動,運動的速 度就是地球度 的切線速度

在旋轉座標下的物體水平運動軌跡




- *假設物體從低緯度A點 往高緯度B點水平移動, 要考慮從A點往北的速 度,以及物體在A點隨 地球旋轉帶有的切線 方向慣性速度
- *物體到達B點所在緯度時,A點已旋轉到A'點,B點已旋轉到B'點
- *由於地球在低緯的切線速度快,所以物體實際到達的位置C,會比B'更往東(右)偏

科氏效應對大氣水平運動的影響

- * Rossby Number R = U/ (f L)
 R ≤ 1 需考慮科氏效應
 R >> 1 不需考慮科氏效應
- *U:物體運動的速度尺度
- * L: 物體運動的距離尺度
- ★ f: 科氏參數 Coriolis parameter f=2Ω sin(φ) [radian/s]
 - Ω: 地球旋轉角速度 (2 π /86400 = 7.3 ×10⁻⁵ radian/s)
 - φ: 緯度
- * 例如:緯度25°,以40 m/s(王建民的伸卡球)前進18 m f = 2 x 7.3 x 10⁻⁵ x sin(25°) ~ 6 x 10⁻⁵ radian/s R = 40 / (18 x 6 x 10⁻⁵) ~ 3.7 x 10⁴ → 不需考慮科氏效應
 - 緯度25°,以20 m/s (輕度颱風)前進400 km R = 20 / (400 x 10³ x 6 x 10⁻⁵) ~0.83 → 需考慮科氏效應


地轉平衡: 氣壓梯度力與科氏力平衡的結果

- *氣壓梯度力讓空氣傾向由高壓往低壓流動,方向垂直等 壓線
- *北半球科氏力讓空氣運動往右偏轉,其作用方向<u>與運動</u> 方向垂直
- *僅考慮氣壓梯度力與科氏力達成平衡(地轉平衡),則 風向會平行等壓線,稱為「地轉風」geostrophic wind




地轉風

- *地轉風是理論下兩力平衡的結果,必須在完全沒有摩擦作用、等壓線不彎曲的情況才能發生。真實大氣很少出現完美的地轉風。
- *高空的大尺度風場,在長時間平均下非常接近地轉平 衡狀態,風向與等壓線平行
- *近地面風受到地表摩擦、對流、紊流作用的影響,偏離地轉平衡,長期平均的風向通常會偏向低壓的方向




高空風場近似地轉風

- * 高空風場的例子(300 hPa等壓面,約9 km高)
 - * 藍色風標:理論下的地轉風風場,
 - * 紅色風標:實際觀測到的風場




近地面風場偏離地轉風

- *近地面風場的例子(1000 hPa等壓面,約100 m高)
 - * 藍色風標:理論下的地轉風風場,
 - * 紅色風標:實際觀測到的風場




Winds and vertical motions associated with surface highs and lows


(in the Northern Hemisphere)




The Hydrostatic Equilibrium

*無其他外力作用下的靜止大氣,垂直方向的氣壓梯度 力會與空氣分子受到的重力達到平衡(大氣靜力穩定 atmospheric hydrostatic equilibrium)







Thermal circulation


- * Heating and cooling of the atmosphere above the ground create cold, core high and warm, core low pressure cells.
- *Wind travels from high to low and rises until it cools and begins to sink.


500 hPa 等壓面


平均厚度~5.5 km (佔50%的大氣質量)

1000 hPa


等壓面







熱力直接環流




近地面存在水平温度梯度

- → 暖區冷區上方大氣密度不同
- → 暖區高空為高壓、冷區高空為 低壓 暖區低層為低壓、冷區低層為 高壓
- → 暖區上升運動、冷區下沉運動 高層風由暖區吹向冷區 近地面風由冷區吹向暖區
- →形成完整的大氣熱力環流

此環流可使地面的溫度梯度<u>減弱(透過近地面溫度平流,與垂直運動</u>絕熱上升冷卻、絕熱下沉增溫)→負回饋!

不同尺度的例子:海陸風、都市熱島、季風、哈德里胞




Sea and Land Breeze

Day: land hot, water cold = sea breeze

(a) Sea breeze

Pressure surfaces

Pressure surfaces




Night: water hot, land cold = land breeze

(b) Land breeze

@ Brooks/Cole, Cengage Learning

熱力風 (thermal wind) 與極鋒噴流

- *地轉風的風速正比於等壓面「傾斜」的程度(即壓力梯度)
- *水平溫度梯度造成等壓面傾斜,而且傾斜程度會隨高度增加,因此越往高處的地轉風風速越強,稱為「熱力風」關係(形成垂直風切(vertical wind shear))
- *在中緯度地區,太陽斜射時間長(尤其是冬天),近地面南北向溫度梯度大,出現明顯的西風垂直風切(>5 m/s/km),且在對流層頂附近西風風速最強(噴流中心 50~75 m/s)



熱力風 (thermal wind) 與極鋒噴流

Geostrophic + Hydrostatic Balance

