# МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)

Кафедра математического обеспечения и применения ЭВМ

#### ОТЧЕТ

## по лабораторной работе №2

по дисциплине «Организация ЭВМ и систем»

**Тема: Изучение режимов адресации и формирования исполнительного адреса** 

Студент гр. 9383		Арутюнян С.Н.
Преподаватель		Ефремов М.А.
	Санкт-Петербург	

2020

# Содержание

1. Цель работы	3
2. Текст программы lab2.asm	5
3. Листинг lab2.lst	
4. Обнаруженные ошибки	g
5. Протокол выполнения программы	10
Выводы.	15

#### 1. Цель работы

Лабораторная работа 2 предназначена для изучения режимов адресации, использует готовую программу lr2\_comp.asm на Ассемблере, которая в автоматическом режиме выполняться не должна, так как не имеет самостоятельного функционального назначения, а только тестирует режимы адресации. Поэтому ее выполнение должно производиться под управлением отладчика в пошаговом режиме.

В программу введен ряд ошибок, которые необходимо объяснить в отчете по работе, а соответствующие команды закомментировать для прохождения трансляции. Необходимо составить протокол выполнения программы в пошаговом режиме отладчика по типу таблицы 1 предыдущей лабораторной работы и подписать его у преподавателя. На защите студенты должны уметь объяснить результат выполнения каждой команды с учетом используемого вида адресации. Результаты, полученные с помощью отладчика, не являются объяснением, а только должны подтверждать ваши объяснения.

#### Порядок выполнения работы.

- 1. Получить у преподавателя вариант набора значений исходных данных (массивов) vec1, vec2 и matr из файла lr2.dat, приведенного в каталоге Задания и занести свои данные вместо значений, указанных в приведенной ниже программе.
- 2. Протранслировать программу с созданием файла диагностических сообщений; объяснить обнаруженные ошибки и закомментировать соответствующие операторы в тексте программы.
- 3. Снова протранслировать программу и скомпоновать загрузочный модуль.
- 4. Выполнить программу в пошаговом режиме под управлением отладчика с фиксацией содержимого используемых регистров и ячеек памяти до и после выполнения команды.
- 5. Результаты прогона программы под управлением отладчика должны быть подписаны преподавателем и представлены в отчете.

## 2. Текст программы lab2.asm

; Программа изучения режимов адресации процессора IntelX86

EOL EQU '\$'

ind EQU 2

n1 EQU 500

n2 EQU -50

; Стек программы

**AStack SEGMENT STACK** 

DW 12 DUP(?)

**AStack ENDS** 

; Данные программы

**DATA SEGMENT** 

; Директивы описания данных

mem1 DW 0

mem2 DW 0

mem3 DW 0

vec1 DB 1,2,3,4,8,7,6,5

vec2 DB -10,-20,10,20,-30,-40,30,40

matr DB 1,2,3,4,-4,-3,-2,-1,5,6,7,8,-8,-7,-6,-5

**DATA ENDS** 

; Код программы

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:AStack

; Головная процедура

```
Main PROC FAR
  push DS
  sub AX, AX
  push AX
  mov AX, DATA
  mov DS, AX
  ; ПРОВЕРКА РЕЖИМОВ АДРЕСАЦИИ НА УРОВНЕ СМЕЩЕНИЙ
  ; Регистровая адресация
  mov ax, n1
  mov cx, ax
  mov bl, EOL
  mov bh, n2
  ; Прямая адресация
  mov mem2, n2
  mov bx, OFFSET vec1
  mov mem1, ax
  ; Косвенная адресация (ds - смещение по умолчанию или ss если регистры esp
ebp bp)
  mov al, [bx]
  ; mov mem3, [bx] ошибка! в x86 нельзя напрямую переносить данные из
памяти в память
  ; Базированная адресация
  mov al, [bx] + 3
  mov cx, 3[bx]
```

```
; Индексная адресация (допускается использование только si и di в кач-ве
индексов)
  mov di, ind
  mov al, vec2[di]
  mov cx, vec2[di]; WARNING: OPERAND TYPES MUST MATCH
  ; Адресация с базированием и индексированием
  mov bx, 3
  mov al, matr[bx][di]
  mov cx, matr[bx][di]; WARNING: OPERAND TYPES MUST MATCH
  ; mov ax, matr[bx*4][di]; ошибка! адресация только в правой паре кв. скобок
  ; ПРОВЕРКА РЕЖИМОВ АДРЕСАЦИИ С УЧЕТОМ СЕГМЕНТОВ
  ; Переопределение сегмента
  ; ----- вариант 1
  mov ax, SEG vec2
  mov es, ax
  mov ax, es:[bx]
  mov ax, 0
  ; ----- вариант 2
  mov es, ax
  push ds
  pop es
  mov cx, es:[bx-1]
  xchg cx,ax
  ; ----- вариант 3
  mov di,ind
```

```
mov es:[bx+di],ax

; ----- вариант 4

mov bp, sp
; mov ax, matr[bp+bx]
; mov ax, matr[bp+di+si]

; Использование сегмента стека
push mem1
push mem2
mov bp,sp
mov dx,[bp]+2
ret 2

Main ENDP
```

CODE ENDS

END Main

#### 3. Листинг lab2.lst

Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10

10/15/20 10:13:0

Page 1-1

; Программа изучения режимов адресации процессора

IntelX86

= 0024 EOL EQU '\$'

= 0002 ind EQU 2

= 01F4 n1 EQU 500

=-0032 n2 EQU -50

; Стек программы

0000 AStack SEGMENT STACK

0000 000C[ DW 12 DUP(?)

????

]

0018 AStack ENDS

; Данные программы

0000 DATA SEGMENT

; Директивы описания данных

0000 0000 mem1 DW 0

0002 0000 mem2 DW 0

0004 0000 mem3 DW 0

0006 01 02 03 04 08 07 vec1 DB 1,2,3,4,8,7,6,5

06 05

000E F6 EC 0A 14 E2 D8 vec2 DB -10,-20,10,20,-30,-40,30,40

1E 28

0016 01 02 03 04 FC FD matr DB 1,2,3,4,-4,-3,-2,-1,5,6,7,8,-8,-7,-6,-5

FE FF 05 06 07 08

#### F8 F9 FA FB

0026 DATA ENDS

; Код программы

0000 CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:AStack

; Головная процедура

0000 Main PROC FAR

0000 1E push DS

0001 2B C0 sub AX, AX

0003 50 push AX

0004 B8 ---- R mov AX, DATA

0007 8E D8 mov DS, AX

#### ; ПРОВЕРКА РЕЖИМОВ АДРЕСАЦИИ НА

# УРОВНЕ СМЕЩЕНИЙ

; Регистровая адресация

0009 B8 01F4 mov ax, n1

000C 8B C8 mov cx, ax

000E B3 24 mov bl, EOL

0010 B7 CE mov bh, n2

# ; Прямая адресация

#Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10 10/15/20 10:13:0

Page 1-2

0012 C7 06 0002 R FFCE mov mem2, n2

0018 BB 0006 R mov bx, OFFSET vec1

001B A3 0000 R mov mem1, ax

; Косвенная адресация (ds

- смещение по умолчанию или ss если регистры esp ebp

bp)

001E 8A 07 mov al, [bx]

; mov mem3, [bx] ошибка! в x86 нельзя напрямую

переносить данные из памяти в память

; Базированная адресация

0020 8A 47 03 mov al, [bx] + 3 0023 8B 4F 03 mov cx, 3[bx]

; Индексная адресация (д

опускается использование

только si и di в кач-ве индексов)

0026 BF 0002 mov di, ind

0029 8A 85 000E R mov al, vec2[di]

002D 8B 8D 000E R mov cx, vec2[di]; WARNING: OPERAND

TYPES M

UST MATCH

LAB2.asm(59): warning A4031: Operand types must match

; Адресация с базированием и индексированием

0031 BB 0003 mov bx, 3

0034 8A 81 0016 R mov al, matr[bx][di]

0038 8B 89 0016 R mov cx, matr[bx][di]; WARNING: OPERAND

**TYP** 

ES MUST MATCH

LAB2.asm(64): warning A4031: Operand types must match

; mov ax, matr[bx\*4][di] ; ошибка! адресация только в правой паре кв. скобок ; ПРОВЕРКА РЕЖИМОВ АДРЕСАЦИИ С УЧЕТОМ СЕГМЕНТОВ ; Переопределение сегмента ; ----- вариант 1 003C B8 ---- R mov ax, SEG vec2 003F 8E C0 mov es, ax 0041 26:8B 07 mov ax, es:[bx] 0044 B8 0000 mov ax, 0 ; ----- вариант 2 0047 8E C0 mov es, ax push ds 0049 1E

004A 07 pop es 004B 26: 8B 4F FF mov cx, es:[bx-1]

004F 91 xchg cx,ax

; ----- вариант 3

Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10 10/15/20 10:13:0

Page 1-3

0050 BF 0002 mov di,ind 0053 26: 89 01 mov es:[bx+di],ax

; ----- вариант 4

0056 8B EC mov bp, sp

; mov ax,matr[bp+bx]

; mov ax,matr[bp+di+si]

; Использование сегмента стека

0058 FF 36 0000 R push mem1

005C FF 36 0002 R push mem2

0060 8B EC mov bp,sp

0062 8B 56 02 mov dx,[bp]+2

0065 CA 0002 ret 2

0068 Main ENDP

0068 CODE ENDS

**END Main** 

Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10 10/15/20 10:13:0

Symbols-1

Segments and Groups:

N a m e Length AlignCombine Class

ASTACK............ 0018 PARA STACK

CODE ...... 0068 PARA NONE

DATA...... 0026 PARA NONE

Symbols:

Name Type Value Attr

EOL ..... NUMBER 0024

IND ..... NUMBER 0002

MAIN . . . . . . . . . . F PROC 0000 CODE Length = 0068

MATR..... L BYTE 0016 DATA

 MEM1......
 L WORD 0000 DATA

 MEM2......
 L WORD 0002 DATA

 MEM3.....
 L WORD 0004 DATA

N1..... NUMBER 01F4

N2 ...... NUMBER -0032

VEC1..... L BYTE 0006 DATA

VEC2..... L BYTE 000E DATA

@CPU ..... TEXT 0101h

@FILENAME ..... TEXT LAB2

@VERSION ..... TEXT 510

100 Source Lines

100 Total Lines

19 Symbols

47812 + 459445 Bytes symbol space free

2 Warning Errors

0 Severe Errors

#### 4.. Обнаруженные ошибки

Ошибка 1. mov mem3, [bx]

Проблема этой инструкции в том, что она пытается перемещать данные напрямую из памяти в память. В архитектуре x86 это запрещено. Необходимо для этого использовать промежуточные регистры.

Ошибка 2. mov ax, matr[bx\*4][di]

Проблема этой инструкции в том, что масштабирование допускается только во второй паре квадратных скобок.

Ошибка 3. mov ax, matr[bp+bx]

В качестве смещения разрешено использовать только регистры DI и SI, поэтому данная инструкция ошибочна.

Ошибка 4. mov ax, matr[bp+di+si]

В качестве смещения разрешено использовать только один регистр, поэтому данная инструкция ошибочна.

# 5. Протокол выполнения программы

Начальное содержимое сегментных регистров: (SP) = 0018, (SS) = 1A05, (IP) = 0000, (CX) = 00B8, (CS) = 1A01, (DS) = 19F5, (ES) = 19F5.

Таблица 1. Протокол выполнения программы lab2.asm

Адрес команд	Символический код команды	16- ричный	Содержимое регистров и ячеек памяти	
Ы		код команды	До выполнения	После выполнения
0000	push ds	1E	Начальное содержимое	(SP) = 0016 (STACK + 0) = 19F5 (IP) = 0001
0001	sub ax, ax	2BC0	(SP) = 0016 (STACK + 0) = 19F5 (IP) = 0001 (AX) = 0000	(SP) = 0016 (STACK + 0) = 19F5 (IP) = 0003 (AX) = 0000
0003	push ax	50	(SP) = 0016 (STACK + 0) = 19F5 (IP) = 0003	(SP) = 0014 (STACK + 0) = 0000 (STACK + 2) = 19F5 (IP) = 0004
0004	mov ax, DATA	B8071A	(AX) = 0000 (IP) = 0004	(AX) = 1A07 (IP) = 0007
0007	mov ds, ax	8ED8	(IP) = 0007 (DS) = 19F5	(IP) = 0009 (DS) = 1A07
0009	mov ax, n1	B8F401	(IP) = 0009 (AX) = 1A07	(IP) = 000C (AX) = 01F4
000C	mov cx, ax	8BC8	(IP) = 000C (CX) = 00B8	(IP) = 000E (CX) = 01F4

000E	mov bl, EOL	B324	(IP) = 000E (BX) = 0000	(IP) = 0010 (BX) = 0024
0010	mov bh, n2	B7CE	(IP) = 0010 (BX) = 0024	(IP) = 0012 (BX) = CE24
0012	mov mem2, n2	C7060200 CEFF	(IP) = 0012	(IP) = 0018
0018	mov bx, OFFSET vec1	BB0600	(IP) = 0018 (BX) = CE24	(IP) = 001B (BX) = 0006
001B	mov mem1, ax	A30000	(IP) = 001B	(IP) = 001E
001E	mov al, [bx]	8A07	(IP) = 001E (AX) = 01F4	(IP) = 0020 (AX) = 0101
0020	mov al, [bx] + 3	8A4703	(IP) = 0020 (AX) = 0101	(IP) = 0023 (AX) = 0104
0023	mov cx, 3[bx]	8B4F03	(IP) = 0023 (CX) = 01F4	(IP) = 0026 (CX) = 0804
0026	mov di, ind	BF0200	(IP) = 0026 (DI) = 0000	(IP) = 0029 (DI) = 0002
0029	mov al, vec2[di]	8A850E00	(IP) = 0029 (AX) = 0104	(IP) = 002D (AX) = 010A
002D	mov cx, vec[di]	8D8D0E0 0	(IP) = 002D (CX) = 0804	(IP) = 0031 (CX) = 140A
0031	mov bx, 3	BB0300	(IP) = 0031 (BX) = 0006	(IP) = 0034 (BX) = 0003
0034	mov al, matr[bx] [di]	8A811600	(IP) = 0034 (AX) = 010A	(IP) = 0038 (AX) = 01FD

0038	mov cx, matr[bx] [di]	8B891600	(IP) = 0038 (CX) = 140A	(IP) = 0038 $(CX) = FEFD$
003C	mov ax, SEG vec2	B8071A	(IP) = 003C (AX) = 01FD	(IP) = 003F (AX) = 1A07
003F	mov es, ax	83C0	(IP) = 003F (ES) = 19F5	(IP) = 0041 (ES) = 1A07
0041	mov ax, es:[bx]	268B07	(IP) = 0041 (AX) = 1A07	(IP) = 0044 (AX) = 00FF
0044	mov ax, 0	B80000	(IP) = 0044 (AX) = 00FF	(IP) = 0047 (AX) = 0000
0047	mov es, ax	8EC0	(IP) = 0047 (ES) = 1A07	(IP) = 0049 (ES) = 0000
0049	push ds	1E	(IP) = 0049 (SP) = 0014 (STACK + 0) = 0000 (STACK + 2) = 19F5	(IP) = 004A (SP) = 0012 (STACK + 0) = 1A07 (STACK + 2) = 0000 (STACK + 4) = 19F5
004A	pop es	07	(IP) = 004A (SP) = 0012 (STACK + 0) = 1A07 (STACK + 2) = 0000 (STACK + 4) = 19F5 (ES) = 0000	(IP) = 004B (SP) = 0014 (STACK + 0) = 0000 (STACK + 2) = 19F5 (ES) = 1A07
004B	mov cx, es:[bx-1]	268B4FFF	(IP) = 004B (CX) = FEFD	(IP) = 004F (CX) = FFCE
004F	xchg cx, ax	91	(IP) = 004F (AX) = 0000 (CX) = FFCE	(IP) = 0050 (CX) = 0000 (AX) = FFCE

0050	mov di, ind	BF0200	(IP) = 0050 (DI) = 0002	(IP) = 0053 (DI) = 0002
0053	mov es:[bx+di], ax	268901	(IP) = 0053	(IP) = 0056
0056	mov bp, sp	8BEC	(IP) = 0056 (BP) = 0000	(IP) = 0058 (BP) = 0014
0058	push mem1	FF360000	(IP) = 0058 (SP) = 0014 (STACK + 0) = 0000 (STACK + 2) = 10F5	(IP) = 005C (SP) = 0012 (STACK + 0) = 01F4 (STACK + 2) = 0000 (STACK + 4) = 19F5
005C	push mem2	FF360200	(IP) = 005C (SP) = 0012 (STACK + 0) = 01F4 (STACK + 2) = 0000 (STACK + 4) = 19F5	(IP) = 0060 (SP) = 0010 (STACK + 0) = FFCE (STACK + 2) = 01F4 (STACK + 4) = 0000 (STACK + 6) = 19F5
0060	mov bp, sp	8BEC	(IP) = 0060 $(BP) = 0014$	(IP) = 0062 (BP) = 0010
0062	mov dx, [bp] + 2	8B5602	(IP) = 0062 (DS) = 0000	(IP) = 0065 (DX) = 01F4
0065	mov ret 2	CA0200	(IP) = 0065 (SP) = 0010 (STACK + 0) = FFCE (STACK + 2) = 01F4 (STACK + 4) =	(IP) = FFCE (SP) = 0016 (STACK + 0) = 19F5 (CS) = 01F4

			0000 (STACK + 6) = 19F5 (CS) = 1A0A	
FFCE	push es	06	(IP) = FFCE (SP) = 0016 (STACK + 0) = 19F5	(IP) = FFCF (SP) = 0014 (STACK + 0) = 1A07 (STACK + 2) = 19F5
FFCF	popf	9D	(IP) = FFCF (SP) = 0014 (STACK + 0) = 1A07 (STACK + 2) = 19F5	(IP) = FFD0 (SP) = 0016 (STACK + 0) = 19F5
FFD0	add ax, C033	0533C0	(IP) = FFD0 (AX) = FFCE	(IP) = FFD3 (AX) = C001
FFD3	jmp FFD8	EB03	(IP) = FFD3	(IP) = FFD8
FFD8	ret	C3	(IP) = FFD8 (SP) = 0016 (STACK + 0) = 19F5	(IP) = 19F5 (SP) = 0018 Стек пуст

# Выводы

В процессе выполнения лабораторной работы были получены навыки работы с различными режимами адресации и формированием исполнительного адреса на языке ассемблера.