МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МОЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №4 по дисциплине «Операционные системы»

Тема: Обработка стандартных прерываний.

| Студент гр. 9383 | гр. 9383 | Гладких А.А. |
|------------------|----------|--------------|
| Преподаватель | | Ефремов М.А |

Санкт-Петербург 2021

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Цель работы.

Применить теоретические знания о работе обработчика прерываний. Построить обработчик прерываний сигналов таймера.

Сведения о функциях и структурах данных управляющей программы.

| Процедура | Описание | |
|---------------------|--|--|
| WRITEWRD | Функция печати строки на экран | |
| WRITEBYTE | Функция печати символа на экран | |
| ENDLINE | Функция печати символов переноса строки | |
| OUTPUTAL | Вывод на экран содержимого регистра AL | |
| OUTPUTBP | Вывод на экран содержимого регистра ВР | |
| SETCURSORFORINT | Функция установки курсора в нужную позицию | |
| GETCURSOR | Функция получения позиции курсора | |
| MY_INTERRUPTION | Функция прерывания | |
| CHECK_CLI_OPT | Проверка наличия параметров командной строки | |
| CHECK_LOADED | Проверка загрузки пользовательского прерывания | |
| LOAD_INTERRUPTION | Функция загрузки пользовательского прерывания в таблицу прерываний | |
| UNLOAD_INTERRUPTION | Функция возвращения стандартного прерывания | |
| MAIN | Главная функция программы | |

Задание.

- **Шаг 1**. Для выполнения лабораторной работы необходимо написать и отладить программный модуль типа .EXE, который выполняет следующие функции:
- 1) Проверяет, установлено ли пользовательское прерывание с вектором 1Ch.
- 2) Устанавливает резидентную функцию для обработки прерывания и настраивает вектор прерываний, если прерывание не установлено, и осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.
- 3) Если прерывание установлено, то выводится соответствующее сообщение и осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.
- 4) Выгрузка прерывания по соответствующему значению параметра в командной строке /un. Выгрузка прерывания состоит в восстановлении стандартного вектора прерываний и освобождении памяти, занимаемой резидентом. Затем осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.

Для того, чтобы проверить установку прерывания, можно поступить следующим образом. Прочитать адрес, записанный в векторе прерывания. Предположим, что этот адрес указывает на точку входа в установленный резидент. На определенном, известном смещении в теле резидента располагается сигнатура, некоторый код, который идентифицирует резидент. Сравнив известное значение сигнатуры с реальным кодом, находящимся в резиденте, можно определить, установлен ли резидент. Если значения совпадают, то резидент установлен. Длину кода сигнатуры должна быть достаточной, чтобы сделать случайное совпадение маловероятным.

Программа должна содержать код устанавливаемого прерывания в виде удаленной процедуры. Этот код будет работать после установки при возникновении прерывания. Он должен выполнять следующие функции:

1) Сохраняет стек прерванной программы (регистры SS и SP) в рабочих переменных и восстановить при выходе.

- 2) Организовать свой стек.
- 3) Сохранить значения регистров в стеке при входе и восстановить их при выходе.
- 4) При выполнении тела процедуры накапливать общее суммарное число прерываний и выводить на экран. Для вывода на экран следует использовать прерывание int 10h, которое позволяет непосредственно выводить информацию на экран.
- 5) Функция прерывания должна содержать только переменные, которые она использует.
- **Шаг 2.** Запустите отлаженную программу и убедитесь, что резидентный обработчик прерывания 1Ch установлен. Работа прерывания должна отображаться на экране, а также необходимо проверить размещение прерывания в памяти. Для этого запустите программу ЛР 3, которая отображает карту памяти в виде списка блоков МСВ. Полученные результаты поместите в отчет.
- **Шаг 3.** Запустите отлаженную программу еще раз и убедитесь, что программа определяет установленный обработчик прерываний. Полученные результаты поместите в отчет.
- **Шаг 4.** Запустите отлаженную программу с ключом выгрузки и убедитесь, что резидентный обработчик прерывания выгружен, то есть сообщения на экран не выводятся, а память, занятая резидентом освобождена. Для этого также следует запустить программу ЛР 3. Полученные результаты поместите в отчет.

Шаг 5. Ответьте на контрольные вопросы.

Исходный код.

Исходный код представлен в приложении А.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ

- **Шаг 1.** Был написан и отлажен программный модуль типа .EXE, который выполняет поставленные в задании функции.
- **Шаг 2.** Написанный модуль был отлажен и запущен. Резидентный обработчик прерываний был установлен и размещен в памяти.

```
D:\>lab.exe
Interruption is loaded successfully
D:\>lab3.com
Available Memory (bytes):644336
Extended Memory (kbytes):15360
1CB Table:
 CB #1 Address: 016F
                      PSP TYPE: belongs MSDOS
                                                      Size: 0001
                                                                  SC/SD:
1CB #2 Address: 0171
                      PSP TYPE: free area
                                                      Size: 0004
                                                                  SC/SD:
                                                                  SC/SD:
1CB #3 Address: 0176
                      PSP TYPE: 0040
                                                      Size: 0010
1CB #4 Address: 0187
                      PSP TYPE: 0192
                                                      Size: 0009
                                                                  SC/SD:
1CB #5 Address: 0191
                      PSP TYPE: 0192
                                                      Size: 0113
                                                                  SC/SD: LAB
1CB #6 Address: 02A5
                      PSP TYPE: 02B0
                                                      Size: 0009
                                                                  SC/SD:
                      PSP TYPE: 02B0
 CB #7 Address: 02AF
                                                                  SC/SD: LAB3
                                                      Size: 004A
 CB #8 Address: O2FA PSP TYPE: free area
                                                                  SC/SD: î+v .ë▲
                                                      Size: 9D04
```

Рисунок 1 - Иллюстрация работы .EXE-модуля и корректной установки и размещения прерывания

Шаг 3. Программа корректно определяет установленный обработчик прерываний.

```
DOSBox 0.74-3, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program: DOSBOX
                                                                               Х
:\>lab.exe
Interruption is loaded successfully
D:\>lab3.com
Available Memory (bytes):644336
Extended Memory (kbytes):15360
MCB Table:
MCB #1 Address: 016F PSP TYPE: belongs MSDOS
                                                       Size: 0001
                                                                   SC/SD:
1CB #2 Address: 0171
                      PSP TYPE: free area
                                                       Size: 0004
                                                                   SC/SD:
1CB #3 Address: 0176
                      PSP TYPE: 0040
                                                       Size: 0010
                                                                   SC/SD:
                          TYPE: 0192
ICB #4 Address: 0187
                                                       Size: 0009
                      PSP
                                                                   SC/SD:
1CB #5 Address: 0191
                      PSP TYPE: 0192
                                                       Size: 0113
                                                                   SC/SD: LAB
                      PSP TYPE: 02B0
1CB #6 Address: 02A5
                                                       Size: 0009
                                                                   SC/SD:
1CB #7 Address: 02AF
                      PSP TYPE: 02B0
                                                       Size: 004A
                                                                   SC/SD: LAB3
                                                                   SC/SD: î+v .ë▲
1CB #8 Address: 02FA
                      PSP TYPE: free area
                                                       Size: 9D04
D:\>lab.exe
Interruption is already loaded
```

Рисунок 2 - Иллюстрация корректного определения установленного обработчика прерываний

Шаг 4. Была запущена отлаженная программа с ключом выгрузки. Резидентный обработчик был выгружен, сообщения прерывания также перестали выводиться. Память была успешна освобождена.

```
D:\>lab.exe /un
Interruption is restored
D:\>lab3.com
Available Memory (bytes):648912
Extended Memory (kbytes):15360
1CB Table:
ICB #1 Address: 016F PSP TYPE: belongs MSDOS
                                                     Size: 0001
1CB #2 Address: 0171
                     PSP TYPE: free area
                                                     Size: 0004
1CB #3 Address: 0176 PSP TYPE: 0040
                                                     Size: 0010
                                                                 SC/SD:
ICB #4 Address: 0187 PSP TYPE: 0192
                                                     Size: 0009
                                                                 SC/SD:
ICB #5 Address: 0191 PSP TYPE: 0192
                                                                 SC/SD: LAB3
                                                     Size: 004A
 CB #6 Address: O1DC PSP TYPE: free area
                                                     Size: 9E22
                                                                 SC/SD: î+v .ë▲
```

Рисунок 3 - Иллюстрация корректной выгрузки обработчика прерывания

Шаг 5. Была произведена оценка результатов и были отвечены контрольные вопросы:

1. Как реализован механизм прерывания от часов?

Ответ: прерывание от часов срабатывает примерно 18 раз в секунду. Вызов прерывания происходит с помощью аппаратно генерируемого прерывания int 08h — системного таймера. При вызове прерывания сохраняются регистры СS, IP для последующего возвращения в программу, а затем определяется адрес вызываемого вектора прерывания в таблице прерываний. Адрес помещается в регистры СS и IP. Затем программа передает управление по адресу СS:IP. По завершении работы прерывания программа сообщает системе, что прерывание от времени закончено, посылая сигнал конец-прерывания контроллеру прерываний, и восстанавливает регистры. После этого управление возвращается прерванной программе.

2. Какого типа прерывания использовались в работе?

Ответ: были использованы: 1Ch – аппаратное прерывание, 10h, 21h – пользовательские.

Выводы.

Были применены теоретические знания о работе обработчика прерываний. Был построен и отлажен обработчик прерываний сигналов таймера, который считает количество вызовов и выводит соответствующую информацию на экран.

ПРИЛОЖЕНИЕ А ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ

Название файла: lab.asm

```
ASTACK SEGMENT STACK
        DW 200 DUP(?)
     ASTACK ENDS
     DATA SEGMENT
             interruption already loaded string db 'Interruption is already
loaded', 0DH, 0AH, '$'
           interruption loaded successfully string db 'Interruption is loaded
successfully', ODH, OAH, '$'
          interruption not loaded string db 'Interruption is not loaded', ODH,
OAH, '$'
          interruption restored string db 'Interruption is restored', ODH, OAH,
1$1
         test_string db 'test', ODH, OAH, '$'
     DATA ENDS
     CODE SEGMENT
         ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:ASTACK
         WRITEWRD PROC NEAR
             push ax
             mov ah, 9
             int 21h
             pop ax
             ret
         WRITEWRD ENDP
         WRITEBYTE PROC NEAR
             push ax
             mov ah, 02h
             int 21h
             pop ax
             ret
         WRITEBYTE ENDP
```

```
ENDLINE PROC NEAR
   push ax
    push dx
    mov dl, 0dh
    call WRITEBYTE
   mov dl, Oah
    call WRITEBYTE
   pop dx
   pop ax
    ret
ENDLINE ENDP
OUTPUTAL PROC NEAR
   push ax
   push bx
   push cx
   mov ah, 09h ;писать символ с текущей позиции курсора
   mov bh, 0 ;номер видео страницы
   mov cx, 1 ;число экземпляров символа для записи
   int 10h ;выполнить функцию
   pop cx
   pop bx
    pop ax
    ret
OUTPUTAL ENDP
OUTPUTBP PROC NEAR
   push ax
    push bx
    push dx
    push CX
    mov ah, 13h ; функция
    mov al, 0 ; sub function code
    ; 1 = use attribute in BL; leave cursor at end of string
    mov bh,0 ; видео страница
    mov dh,22; DH,DL = строка, колонка (считая от 0)
    mov dl,0
    int 10h
    pop CX
```

```
pop dx
   pop bx
    pop ax
    ret
OUTPUTBP ENDP
    ; Установка позиции курсора
; установка на строку 25 делает курсор невидимым
SETCURSORFORINT PROC NEAR
   mov ah, 02h
   mov bh, 0h
    mov dh, 0h; DH, DL = строка, колонка (считая от 0)
    mov dl, Oh
    int 10h ; выполнение.
    ret
SETCURSORFORINT ENDP
GETCURSOR PROC NEAR
   mov ah, 03h
   mov bh, 0
    int 10h
    ret
GETCURSOR ENDP
MY INTERRUPTION PROC FAR
    jmp start
    int counter string db 'Interruption counter: 0000$'
    interruption signature dw 7777h
    int_keep_ip dw 0
    int_keep_cs dw 0
    psp_address dw ?
    int keep ss dw 0
    int_keep_sp dw 0
    int keep ax dw 0
    IntStack dw 16 dup(?)
start:
    mov int keep sp, sp
    mov int_keep_ax, ax
```

```
mov ax, ss
   mov int_keep_ss, ax
   mov ax, int_keep_ax
   mov sp, OFFSET start
   mov ax, seg IntStack
   mov ss, ax
   push ax ; сохранение изменяемого регистра
   push сх ; сохранение изменяемого регистра
   push dx ; сохранение изменяемого регистра
   ;Само прерывание
   call GETCURSOR; DX = (ROW, COLUMN)
   push dx
   call SETCURSORFORINT
   push si
push cx
push ds
     push bp
   mov ax, SEG int_counter_string
 mov ds, ax
  mov si, offset int_counter_string
  add si, 21
        mov cx, 4
interruption_counter_loop:
   mov bp, cx
   mov ah, [si+bp]
   inc ah
   mov [si+bp], ah
   cmp ah, 3ah
   jne print_msg
   mov ah, 30h
   mov [si+bp], ah
```

loop interruption_counter_loop

```
print_msg:
        pop bp
        pop ds
        рор сх
        pop si
  push es
  push bp
  mov ax, SEG int_counter_string
  mov es,ax
  mov ax, offset int_counter_string
  mov bp,ax
  mov ah, 13h ;Write Character String in any display page
  mov al, 00h ; do not update cursor
  mov cx, 26 ;length
  mov bh,0 ;page number
  int 10h
  pop bp
  pop es
  ;return cursor
  pop dx
  mov ah,02h
  mov bh,0h
  int 10h
    ;Конец прерывания
    рор dx ;восстановление регистра
    рор сх ;восстановление регистра
    рор ах ;восстановление регистра
    mov int_keep_ax, ax
    mov sp, int keep sp
    mov ax, int_keep_ss
```

```
mov ss, ax
   mov ax, int_keep_ax
   mov al, 20h
                   ;разрешаем обработку прерываний
    out 20h, al
                   ;с более низкими уровнями
    iret ;конец прерывания
interruption last byte:
MY INTERRUPTION ENDP
CHECK_CLI_OPT PROC near
        push ax
   push bp
   mov cl, 0h
   mov bp, 81h
        mov al,es:[bp + 1]
        cmp al,'/'
        jne lafin
        mov al, es:[bp + 2]
        cmp al, 'u'
        jne lafin
        mov al, es:[bp + 3]
        cmp al,'n'
        jne lafin
        mov cl, 1h
lafin:
    pop bp
        pop ax
        ret
CHECK CLI OPT ENDP
CHECK_LOADED PROC NEAR
    push ax
   push dx
   push es
```

```
push si
    mov cl, 0h
   mov ah, 35h
   mov al, 1ch
    int 21h
    mov si, offset interruption signature
    sub si, offset MY INTERRUPTION
    mov dx, es:[bx + si]
    cmp dx, interruption_signature
    jne checked
    mov cl, 1h ;already loaded
checked:
   pop si
   pop es
   pop dx
   pop ax
   ret
CHECK_LOADED ENDP
LOAD_INTERRUPTION PROC near
        push ax
   push cx
        push dx
        call CHECK LOADED
        cmp cl, 1h
        je int_already_loaded
   mov psp address, es
       mov ah, 35h
  mov al, 1ch
  int 21h
   mov int keep cs, es
mov int_keep_ip, bx
```

```
push es
   push bx
        push ds
        lea dx, MY_INTERRUPTION
        mov ax, SEG MY INTERRUPTION
        mov ds, ax
        mov ah, 25h
        mov al, 1ch
        int 21h
        pop ds
   pop bx
   pop es
   mov dx, offset interruption_loaded_successfully_string
        call WRITEWRD
        lea dx, interruption_last_byte
        mov cl, 4h
        shr dx, cl
        inc dx ;dx - size in paragraphs
        add dx, 100h
        xor ax,ax
        mov ah, 31h
        int 21h
   jmp fin_load_interruption
int already loaded:
  mov dx, offset interruption_already_loaded_string
   call WRITEWRD
fin_load_interruption:
        pop dx
   pop cx
        pop ax
```

```
ret
LOAD_INTERRUPTION ENDP
UNLOAD_INTERRUPTION PROC near
        push ax
        push si
        call CHECK LOADED
        cmp cl, 1h
        jne interruption is not loaded
    cli
   push ds
   push es
   mov ah, 35h
   mov al, 1ch
    int 21h
    mov si, offset int_keep_ip
sub si, offset MY_INTERRUPTION
mov dx, es:[bx + si]
mov ax, es: [bx + si + 2]
      mov ds, ax
   mov ah, 25h
   mov al, 1ch
   int 21h
   mov ax, es: [bx + si + 4]
     mov es, ax
      push es
        mov ax, es:[2ch]
        mov es, ax
        mov ah, 49h
        int 21h
```

pop es

int 21h

mov ah, 49h

```
pop es
   pop ds
    sti
    mov dx, offset interruption restored string
        call WRITEWRD
    jmp int_unloaded
interruption_is_not_loaded:
    mov dx, offset interruption_not_loaded_string
    call WRITEWRD
int_unloaded:
        pop si
        pop ax
        ret
UNLOAD_INTERRUPTION ENDP
MAIN PROC FAR
        mov ax, DATA
        mov ds, ax
    call CHECK CLI OPT
    cmp cl, 0h
    jne opt_unload
    call LOAD_INTERRUPTION
    jmp main_end
opt unload:
    call UNLOAD INTERRUPTION
main_end:
    xor al, al
   mov ah, 4ch
   int 21h
```

MAIN ENDP

CODE ENDS

END MAIN