МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №4 по дисциплине «Операционные системы»

ТЕМА: Обработка стандартных прерываний

Студентка гр. 9383	 Лихашва А.Д.
Преподаватель	Ефремов М.А.

Санкт-Петербург

2021

Постановка задачи

Цель работы.

В архитектуре компьютера существуют стандартные прерывания, за которыми закреплены определенные вектора прерываний. Вектор прерываний хранит адрес подпрограммы обработчика прерываний. При возникновении прерывания, аппаратура компьютера передает управление по соответствующему адресу вектора прерывания. Обработчик прерываний получает управление и выполняет соответствующие действия.

В лабораторной работе № 4 предлагается построить обработчик прерываний сигналов таймера. Эти сигналы генерируются аппаратурой через определенные интервалы времени и, при возникновении такого сигнала, возникает прерывание с определенным значением вектора. Таким образом, управление будет передано функции, чья точка входа записана в соответствующий вектор прерывания.

Задание.

Шаг 1.

Для выполнения лабораторной работы необходимо написать и отладить программный модуль типа .EXE, который выполняет следующие функции:

- 1) Проверяет, установлено ли пользовательское прерывание с вектором 1Ch.
- 2) Устанавливает резидентную функцию для обработки прерывания и настраивает вектор прерываний, если прерывание не установлено, и осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.
- 3) Если прерывание установлено, то выводится соответствующее сообщение и осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.
- 4) Выгрузка прерывания по соответствующему значению параметра в командной строке /un. Выгрузка прерывания состоит в восстановлении стандартного вектора прерываний и освобождении памяти, занимаемой резидентом. Затем осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.

Для того, чтобы проверить установку прерывания, можно поступить следующим образом. Прочитать адрес, записанный в векторе прерывания. Предположим, что этот адрес указывает на точку входа в установленный резидент. На определенном, известном смещении в теле резидента располагается сигнатура, некоторый код, который идентифицирует резидент. Сравнив

известное значение сигнатуры с реальным кодом, находящимся в резиденте, можно определить, установлен ли резидент. Если значения совпадают, то 3 резидент установлен. Длину кода сигнатуры должна быть достаточной, чтобы сделать случайное совпадение маловероятным.

Программа должна содержать код устанавливаемого прерывания в виде удаленной процедуры. Этот код будет работать после установки при возникновении прерывания. Он должен выполнять следующие функции:

- 1) Сохраняет стек прерванной программы (регистры SS и SP) в рабочих переменных и восстановить при выходе.
 - 2) Организовать свой стек.
- 3) Сохранить значения регистров в стеке при входе и восстановить их при выходе.
- 4) При выполнении тела процедуры накапливать общее суммарное число прерываний и выводить на экран. Для вывода на экран следует использовать прерывание int 10h, которое позволяет непосредственно выводить информацию на экран.
- 5) Функция прерывания должна содержать только переменные, которые она использует.
- Шаг 2. Запустите отлаженную программу и убедитесь, что резидентный обработчик прерывания 1Ch установлен. Работа прерывания должна отображаться на экране, а также необходимо проверить размещение прерывания в памяти. Для этого запустите программу ЛР 3, которая отображает карту памяти в виде списка блоков МСВ. Полученные результаты поместите в отчет.
- Шаг 3. Запустите отлаженную программу еще раз и убедитесь, что программа определяет установленный обработчик прерываний. Полученные результаты поместите в отчет.
- Шаг 4. Запустите отлаженную программу с ключом выгрузки и убедитесь, что резидентный обработчик прерывания выгружен, то есть сообщения на экран не выводятся, а память, занятая резидентом освобождена. Для этого также следует запустить программу ЛР 3. Полученные результаты поместите в отчет.
 - Шаг 5. Ответьте на контрольные вопросы.

Сведения о функциях и структурах данных.

В данной программе используются следующие функции и структуры данных:

Процедура	Описание	
INTERRUPT	Печать на экран количество вызван- ных прерываний	
IS_INTERRUPT_SET	Проверка установки разработанного вектора прерывания	
IS_COMMAND_PROMT	Выгрузка прерывания или загрузка с проверкой параметра /un	
LOAD_INTERRUPT	Установка новых обработчиков прерываний	
UNLOAD_INTERRUPT	Установка сохранённых обработчиков прерываний и выгрузка резидентной функции.	
PRINT_STRING	Вывод строки на экран	

Выполнение шагов лабораторной работы:

1 шаг:

Был написан программный модуль типа .ЕХЕ, который выполняет следующие функции:

- 1) Проверяет, установлено ли пользовательское прерывание с вектором 1Ch.
- 2) Устанавливает резидентную функцию для обработки прерывания и настраивает вектор прерываний, если прерывание не установлено, и осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.
- 3) Если прерывание установлено, то выводится соответствующее сообщение и осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.
- 4) Выгрузка прерывания по соответствующему значению параметра в командной строке /un. Выгрузка прерывания состоит в восстановлении стандартного вектора прерываний и освобождении памяти, занимаемой резидентом. Затем осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.

2 шаг:

Была запущена отлаженная программа lab4.exe. В верхней части экрана расположен счетчик, показывающий количество вызовов прерываний. Результаты, полученные программой:

Рисунок 1: Пример работы программы lab4.exe

Далее была запущена программа из лабораторной работы №3, которая отображает карту памяти в виде списка блоков МСВ. Прерывание осталось в памяти.

```
C:\>lab3_1.com

Amount of available memory: 648128 byte

Extended memory size: 245920 byte

MCB table:

Address: 016F PSP address: 0008 Size: 16 SC/SD:

Address: 0171 PSP address: 0000 Size: 64 SC/SD:

Address: 0176 PSP address: 0040 Size: 256 SC/SD:

Address: 0187 PSP address: 0192 Size: 144 SC/SD:

Address: 0191 PSP address: 0192 Size: 608 SC/SD: LAB4

Address: 0188 PSP address: 0103 Size: 144 SC/SD:

Address: 0102 PSP address: 0103 Size: 648128 SC/SD: LAB3_1
```

Рисунок 2: Работа программы ЛР 3

3 шаг:

Отлаженная программа была запущена еще раз. На экран вывелось сообщение о том, что прерывание уже загружено в память, то есть определяется установленный обработчик прерываний.

C:\>lab4.exe Interruption is loaded.

Рисунок 3: Повторный запуск программы lab4.exe

4 шаг:

Отлаженная программа была запущена с ключом выгрузки '/UN'. На экран вывелось сообщение о том, что стандартный обработчик прерываний был восстановлен.



Рисунок 4: Работа программы с аргументом /UN

Далее была снова запущена программа из лабораторной работы №3. Обработчик прерываний выгружен, а память, занятая резидентом, освобождена.

```
C:\>lab3_1.com
Amount of available memory: 648912 byte
Extended memory size: 245920 byte
MCB table:
Address: 016F PSP address: 0008 Size: 16 SC/SD:
Address: 0171 PSP address: 0000 Size: 64 SC/SD:
Address: 0176 PSP address: 0040 Size: 256 SC/SD:
Address: 0187 PSP address: 0192 Size: 144 SC/SD:
Address: 0191 PSP address: 0192 Size: 648912 SC/SD: LAB3_1
```

Рисунок 5: Повторный запуск программы ЛР 3

Ответы на контрольные вопросы

1. Как реализован механизм прерывания от часов?

Сигнал прерывания происходит примерно 55 секунд. Как только принимается сигнал прерывания, то значения регистров сохраняются. Далее определяется смещение по номеру источника прерываний в таблице векторов, первые 2 байта записываются в IP, а вторые в CS. После выполняется вызов обработчика прерываний по сохраненному адресу.

В завершении восстанавливается информация прерванного процесса, а так же происходит возвращение управления прерванной программе.

2. Какого типа прерывания использовались в работе?

В данной работе использовались следующие прерывания:

Аппаратные прерывания (1Ch) — прерывания, обеспечивающие реакцию процессора на события, происходящие асинхронно по отношению к исполняемому программному коду.

Программные прерывания — прерывания, вызываемые командой int, которые используются для программного обращения к функциям DOS (21h) и BIOS (10h).

Заключение.

В лабораторной работе была написана программа обработчика прерываний таймера, изучена обработка стандартных прерываний. Были изучены методы загрузки программы-резидента, а также его выгрузка из памяти.

ПРИЛОЖЕНИЕ А ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ

Файл: lab4.asm

```
ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:MY STACK
MY STACK SEGMENT STACK
     DW 64 DUP(?)
MY STACK ENDS
CODE SEGMENT
INTERRUPT PROC far
     jmp START FUNCTION
     PSP ADDRESS 0 DW 0
     PSP ADDRESS 1 DW 0
     KEEP CS DW 0
     KEEP IP DW 0
     INTERRUPT SET DW OFEDCh
     INT COUNT DB 'Interrupts call count: 0000 $'
START FUNCTION:
     push ax
     push bx
     push cx
     push dx
     mov ah, 03h ;03h читает позицию и размер курсора
     mov bh, 00h ;bh - видео страница
     int 10h ;выполнение
     push dx
     mov ah, 02h ; позиция курсора
     mov bh, 00h ;bh - видео страница
```

```
mov dx, 0220h
int 10h ;выполнение
push si
push cx
push ds
mov ax, SEG INT COUNT
mov ds, ax
mov si, offset INT COUNT
add si, 1Ah
mov ah,[si]
inc ah
mov [si], ah
cmp ah, 3Ah
jne END CLC
mov ah, 30h
mov [si], ah
mov bh, [si - 1]
inc bh
mov [si - 1], bh
cmp bh, 3Ah
jne END_CLC
mov bh, 30h
mov [si - 1], bh
mov ch, [si - 2]
inc ch
mov [si - 2], ch
cmp ch, 3Ah
jne END CLC
mov ch, 30h
mov [si - 2], ch
mov dh, [si - 3]
```

```
inc dh
     mov [si - 3], dh
     cmp dh, 3Ah
     jne END CLC
     mov dh, 30h
     mov [si - 3], dh
END CLC:
     pop ds
     pop cx
     pop si
     push es
     push bp
     mov ax, SEG INT COUNT
     mov es, ax
     mov ax, offset INT COUNT
     mov bp, ax
     mov ah, 13h ;функция вывода строки по адресу ES:BP
     mov al, 00h ;не двигать курсор
     mov сх, 1Dh ;длина строки
     mov bh, 0 ;bh - видео страница
     int 10h
     pop bp
     pop es
     pop dx
     mov ah, 02h ; позиция курсора
     mov bh, 0h ;bh - видео страница
     int 10h
     pop dx
     pop cx
     pop bx
```

```
pop ax
     iret
INTERRUPT endp
MEMORY AREA PROC
MEMORY AREA endp
IS_INTERRUPT_SET PROC near
     push bx
     push dx
     push es
     mov ah, 35h ;функция получения вектора
     mov al, 1Ch ;номер вектора
     int 21h
     mov dx, es: [bx + 11]
     cmp dx, 0FEDCh
     je IS INTER SET
     mov al, 00h
     jmp POP REG
IS INTER SET:
     mov al, 01h
     jmp POP_REG
POP REG:
     pop es
    pop dx
     pop bx
```

ret

```
IS_COMMAND_PROMT PROC near
     push es
    mov ax, PSP_ADDRESS_0
    mov es, ax
    mov bx, 0082h
     mov al, es:[bx]
     inc bx
     cmp al, '/'
     jne NULL CMD
    mov al, es:[bx]
     inc bx
     cmp al, 'U'
     jne NULL_CMD
    mov al, es:[bx]
     inc bx
     cmp al, 'N'
     jne NULL CMD
    mov al, 0001h
NULL_CMD:
    pop es
     ret
IS COMMAND PROMT endp
```

LOAD_INTERRUPT PROC near

IS_INTERRUPT_SET endp

```
push ax
     push bx
     push dx
     push es
    mov ah, 35h
    mov al, 1Ch
     int 21h
    mov KEEP IP, bx
    mov KEEP_CS, es
     push ds
     mov dx, offset INTERRUPT
     mov ax, seg INTERRUPT
    mov ds, ax
    mov ah, 25h
    mov al, 1Ch
     int 21h
    pop ds
     mov dx, offset INTERRUPT_LOADING
     call PRINT STRING
    pop es
    pop dx
    pop bx
     pop ax
     ret
LOAD INTERRUPT endp
UNLOAD INTERRUPT PROC near
    push ax
     push bx
     push dx
```

```
mov ah, 35h ;функция получения вектора
          mov al, 1Ch ; номер вектора
          int 21h
          cli
          push ds
          mov dx, es: [bx + 9]
          mov ax, es: [bx + 7]
          mov ds, ax
          mov ah, 25h ;установка вектора
          mov al, 1Ch ; номер вектора
          int 21h
          pop ds
          sti
          mov dx, offset INTERRUPT_RESTORED
          call PRINT STRING
          push es
          mov cx, es: [bx + 3]
          mov es, cx ; сегментный адрес освобождаемого блока памя-
ти
          mov ah, 49h ;освобождает блок памяти
          int 21h
          pop es
          mov cx, es:[bx + 5]
          mov es, cx
          int 21h
          pop es
          pop dx
          pop bx
```

push es

```
pop ax
     ret
UNLOAD_INTERRUPT endp
PRINT STRING PROC near
     push ax
    mov ah, 09h
     int 21h
     pop ax
     ret
PRINT STRING endp
MAIN PROC FAR
     mov bx, 02Ch ; сегментный адрес среды
    mov ax, [bx]
     mov PSP_address_1, ax
     mov PSP_address_0, ds
     sub ax, ax
     sub bx, bx
    mov ax, DATA
     mov ds, ax
     call IS COMMAND PROMT
     cmp al, 01h
     je START UNLOAD
     call IS INTERRUPT SET
     cmp al, 01h
     jne INTERRUPT NOT LOADED
```

mov dx, offset INTERRUPT LOADED

```
call PRINT STRING
     jmp EXIT PR
     mov ah, 4Ch
     int 21h
INTERRUPT NOT LOADED:
     call LOAD INTERRUPT
     mov dx, offset MEMORY AREA
     mov cl, 04h ;перевод в параграфы
     shr dx, cl
     add dx, 1Bh ;размер в параграфах
    mov ax, 3100h
     int 21h
START UNLOAD:
     call IS_INTERRUPT_SET
     cmp al, 00h
     je INTERRUPT_NOT_SET
     call UNLOAD INTERRUPT
     jmp EXIT PR
INTERRUPT NOT SET:
     mov dx, offset INT NOT SET
     call PRINT STRING
     jmp EXIT PR
EXIT PR:
     mov ah, 4Ch
     int 21h
MAIN endp
```

DATA SEGMENT

INT_NOT_SET DB 'Interruption did not load.', 0dh, 0ah,
'\$'

INTERRUPT_RESTORED DB 'Interruption was restored.',
0dh, 0ah, '\$'

INTERRUPT_LOADED DB 'Interruption is loaded.', 0dh,
0ah, '\$'
INTERRUPT LOADING DB 'Interruption is loading.', 0dh,

DATA ENDS

0ah, '\$'

END MAIN