# МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МОЭВМ

#### ОТЧЕТ

### по лабораторной работе №2

по дисциплине «Операционные системы»

Тема: Исследование интерфейсов программных модулей

Студент гр. 9383	Камзолов Н.А
Преподаватель	Ефремов М.А

Санкт-Петербург

#### Постановка задачи.

#### Цель работы.

Исследование интерфейса управляющей программы и загрузочных модулей. Этот интерфейс состоит в передаче запускаемой программе управляющего блока, содержащего адреса и системные данные. Так загрузчик строит префикс сегмента программы (PSP) и помещает его адрес в сегментный регистр. Исследование префикса сегмента программы (PSP) и среды, передаваемой программе.

#### Задание.

Написать и отладить программный модуль .СОМ, который выбирает и распечатывает следующую информацию:

- 1. Сегментный адрес недоступной памяти, взятый из PSP, в шестнадцатеричном виде.
- 2. Сегментный адрес среды, передаваемой программе, в шестнадцатеричном виде.
- 3. Хвост командной строки в символьном виде.
- 4. Содержимое области среды в символьном виде.
- 5. Путь загружаемого модуля.

#### Функции.

**TETR\_TO\_HEX** – переводит 4 последних бита регистра AL в символ шестнадцатеричного числа. Ответ помещается в регистр AL.

**BYTE\_TO\_HEX** – переводит значение регистра AL(1 байта) в два символа шестнадцатеричного числа. Ответ помещается в регистр AX.

**WRD\_TO\_HEX** — переводит значение регистра AX(2 байта) в символы шестнадцатеричной системы счисления. Ответ кладется по адресу, указанному в DI.

**PRINT\_NEW\_LINE** – печатает в командную строку символ переноса строки и символ перевода каретки в начало строки.

**PRINT\_BUF** – печатает в консоль текущее содержимое регистра DX.

**GET\_UNAVAILABLE\_MEMORY** — печатает в командную строку сегментный адрес недоступной памяти, взятый из PSP, в шестнадцатеричном виде.

**GET\_SEGMENT\_ADRESS** - печатает в командную строку сегментный адрес среды, передаваемой программе, в шестнадцатеричном виде.

**GET\_TAIL** – печатает в командную строку хвост командной строки в символьном виде.

**GET\_ENVIRONMENT\_AREA** — печатает в командную строку содержимое области среды в символьном виде и путь загружаемого модуля

#### Последовательность действий.

- 1. Сразу попадаем на метку begin(для модуля .COM) и в функцию MAIN(для модуля .EXE).
- 2. Здесь поочерёдно вызываются функции GET\_UNAVAILABLE\_MEMORY, GET\_SEGMENT\_ADRESS, GET\_TAIL, GET\_ENVIRONMENT\_AREA.
- 3. Завершаем программу с помощью прерывания 4СН.

#### Результаты исследования проблем.

D:\>lab2.com 123123
First byte of unavailable memory:9FFF
Environment segment:0188
Command line tail: 123123
Environment area:
PATH=Z:\
COMSPEC=Z:\COMMAND.COM
BLASTER=A220 I7 D1 H5 T6
Module path:D:\LAB2.COM

Рисунок 1 – Демонстрация корректной работы программы.

- 1. По итогам написания программы можно ответить на контрольные вопросы «Сегментный адрес недоступной памяти»:
  - 1) На какую область памяти указывает адрес недоступной памяти? Ответ: на первый байт недоступной памяти, который располагается после области, выделенной под программу.
  - 2) Где расположен этот адрес по отношению области памяти, отведенной программе?

Ответ: Этот адрес находится сразу за выделенным для программы сегментом в сторону увелечения адресов.

3) Можно ли в эту область памяти писать?

Ответ: можно, в DOS нет защиты памяти от перезаписи.

# 2. По итогам написания программы можно ответить на контрольные вопросы «Среда передаваемая программе»:

1) Что такое среда?

Ответ: Область памяти, в которой хранятся переменные среды, значения путей и других ресурсов операционной системы.

2) Когда создается среда? Перед запуском приложения или в другое время?

Ответ: Изначально среда создается при запуске операционной системы и копируется в адресное пространство запущенной программы при ее(программы) запуске. Однако среда может меняться в соответствии с параметрами программы.

3) Откуда берется информация, записываемая в среду?

Ответ: Информация берется из файла AUTOEXEC.BAT(automatic execution)

## Выводы.

Исследованы интерфейсы управляющей программы и загрузочных модулей. Также были исследованы префикс сегмента программы (PSP) и среда, передаваемой программе.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ

#### lab2.asm:

```
TESTPC SEGMENT
             ASSUME CS:TESTPC, DS:TESTPC, ES:NOTHING, SS:NOTHING
     org 100h
     start: jmp begin
     UNAVAILABLE MEMORY db 'First byte of unavailable memory:
ODH, OAH, '$'
     SEGMENT ADRESS db 'Environment segment: ', ODH, OAH, '$'
     EMPTY TAIL db 'Command line tail is empty.', ODH, OAH, '$'
     ENVIRONMENT AREA db 'Environment area:', ODH, OAH, '$'
     TAIL db 'Command line tail:$'
     MODULE PATH db 'Module path:$'
     TETR TO HEX proc near
         and al, 0fh
         cmp al, 09
         jbe next
         add al, 07
     next:
         add al, 30h
         ret
     TETR TO HEX endp
     BYTE TO HEX proc near
         push cx
         mov ah, al
         call TETR TO HEX
         xchg al, ah
         mov cl, 4
```

```
shr al, cl
   call TETR TO HEX
   pop cx
    ret
BYTE TO HEX endp
WRD TO HEX proc near
   push bx
   mov bh, ah
   call BYTE_TO_HEX
   mov [di], ah
   dec di
   mov [di], al
   dec di
   mov al, bh
   call BYTE_TO_HEX
   mov [di], ah
   dec di
   mov [di], al
   pop bx
    ret
WRD TO HEX endp
PRINT NEW LINE proc near
   push ax
   push dx
   mov dl, ODh
   mov ah, 02h
    int 21h
   mov dl, OAh
   mov ah, 02h
    int 21h
   pop dx
   pop ax
```

```
ret
PRINT NEW LINE endp
PRINT BUF proc near
   push ax
   mov ah, 9h
    int 21h
   pop ax
    ret
PRINT BUF endp
GET UNAVAILABLE MEMORY proc near
   push ax
   push di
   mov ax, ds:[02h]
   mov di, offset UNAVAILABLE MEMORY
   add di, 36
   call WRD TO HEX
   mov dx, offset UNAVAILABLE MEMORY
    call PRINT_BUF
   pop di
   pop ax
    ret
GET UNAVAILABLE MEMORY endp
GET_SEGMENT_ADRESS proc near
    push ax
   push di
   mov ax, ds:[2Ch]
   mov di, offset SEGMENT ADRESS
    add di, 23
    call WRD_TO_HEX
   mov dx, offset SEGMENT ADRESS
    call PRINT_BUF
```

```
pop di
    pop ax
    ret
GET SEGMENT ADRESS endp
GET_TAIL proc near
    push cx
    push ax
    push si
    push dx
    mov cl, ds:[80h]
    cmp cl, 0
    je empty_tail_print
    mov dx, offset TAIL
    call PRINT BUF
    xor dl, dl
    xor si, si
print_loop:
    mov dl, ds:[81h+si]
    mov ah, 02h
    int 21h
    inc si
    loop print_loop
    call PRINT_NEW_LINE
    jmp end_12
empty_tail_print:
    mov dx, offset EMPTY_TAIL
    call PRINT_BUF
end 12:
```

```
pop dx
    pop si
    pop ax
    рор сх
    ret
GET_TAIL endp
GET ENVIRONMENT AREA proc near
    push ax
    push si
    push dx
    push es
    mov dx, offset ENVIRONMENT AREA
    call PRINT_BUF
    mov ax, ds:[2Ch]
    mov es, ax
    xor si, si
loop 1:
    mov dl, es:[si]
    cmp dl, 0
    je next_line
print symbol:
    mov ah, 02h
    int 21h
    inc si
    jmp loop_1
next_line:
    call PRINT_NEW_LINE
    inc si
    mov dl, es:[si]
    cmp dl, 0
    jne print_symbol
    add si, 3
```

```
mov dx, offset MODULE_PATH
    call PRINT BUF
loop_path:
    mov dl, es:[si]
   cmp dl, 0
    je end 13
   mov ah, 02h
    int 21h
    inc si
    jmp loop_path
end_13:
   pop es
   pop dx
   pop si
   pop ax
   ret
GET ENVIRONMENT AREA endp
begin:
    call GET_UNAVAILABLE_MEMORY
   call GET SEGMENT ADRESS
   call GET TAIL
    call GET_ENVIRONMENT_AREA
   xor al, al
   mov ah, 4ch
    int 21h
TESTPC ENDS
       END start
```