# МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МОЭВМ

#### ОТЧЕТ

## по лабораторной работе №5

по дисциплине «Операционные системы»

**Тема:** Сопряжение стандартного и пользовательского обработчиков прерываний

Студент гр. 9383	 Крейсманн К.В.
Преподаватель	 Ефремов М.А.

Санкт-Петербург

### Цель работы.

Исследование возможности встраивания пользовательского обработчика прерываний в стандартный обработчик от клавиатуры. Пользовательский обработчик прерывания получает управления по прерыванию (int 09h) при нажатии клавиши на клавиатуре. Он обрабатывает скан-код и осуществляет определенные действия, если скан-код совпадает с определенными кодами, которые он должен обрабатывать. Если скан-код не совпадает с этими кодами, то управление передается стандартному прерыванию.

#### Задание

**Шаг1.** Для выполнения лабораторной работы необходимо написать и отладить программный модуль типа .EXE, который выполняет такие же функции, как в программе ЛР4, а именно:

- 1) Проверяет, установлено ли пользовательское прерывание с вектором 1Ch.
- 2) Если прерывание не установлено то, устанавливает резидентную функцию для обработки прерывания и настраивает вектор прерываний. Адрес точки входа в стандартный обработчик прерывания находится в теле пользовательского обработчика. Осуществляется выход по функции 4ch прерывания int 21h.
- 3) Если прерывание установлено, то выводится соответствующее сообщение и осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.

Выгрузка прерывания по соответствующему значению параметра в командной строке /un. Выгрузка прерывания состоит в восстановлении стандартного вектора прерываний и освобождении памяти, занимаемой резидентом. Затем осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.

Программа должна содержать код устанавливаемого прерывания в виде удаленной процедуры. Этот код будет работать после установки при возникновении прерывания. Он должен выполнять следующие функции:

- 1) Сохранять значения регистров в стеке при входе и восстановить их при выходе.
  - 2) При выполнении тела процедуры анализируется скан-код.
- 3) Если этот код совпадает с одним из заданных, то требуемый код записывается в буфер клавиатуры.
- 4) Если этот код не совпадает ни с одним из заданных, то осуществляется передача управления стандартному обработчику прерывания.
- **Шаг 2.** Запустите отлаженную программу и убедитесь, что резидентный обработчик прерывания 09h установлен. Работа прерывания проверяется введением различных символов, обрабатываемых установленным обработчиком и стандартным обработчиком.
- **Шаг 3.** Также необходимо проверить размещение прерывания в памяти. Для этого запустите программу ЛР 3, которая отображает карту памяти в виде списка блоков МСВ. Полученные результаты поместите в отчет.
- **Шаг 4.** Запустите отлаженную программу еще раз и убедитесь, что программа определяет установленный обработчик прерываний. Полученные результаты поместите в отчет.
- **Шаг 5.** Запустите отлаженную программу с ключом выгрузки и убедитесь, что резидентный обработчик прерывания выгружен, то есть сообщения на экран не выводятся, а память, занятая резидентом освобождена. Для этого также следует запустить программу ЛР 3. Полученные результаты поместите в отчет.
  - Шаг 6. Ответьте на контрольные вопросы.

#### Выполнение работы

- Был написан и отлажен программный модуль типа .EXE, который выполняет следующие функции:
- 1) Проверяет, установлено ли пользовательское прерывание с вектором 09h.
- 2) Устанавливает резидентную функцию для обработки прерывания и настраивает вектор прерываний, если прерывание не установлено, и осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.
- 3) Если прерывания установлено, то выводится соответствующее сообщение и осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.
- 4) Выгрузка прерывания по соответствующему значению параметра в командной строке /un. Выгрузка прерывания состоит в восстановлении стандартного вектора прерываний и освобождении памяти, занимаемой резидентом. Затем осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.

• Была запущена программа, работа прерывания отображается на экране. Выполнена проверка работы обработчика прерывания при вводе различных символов (при вводе Inc+k выводится 'D')(Рисунок 1).

```
C:\>
C:\>
C:\>lab5
Interruption loaded
C:\>qwertyuytdfb\fd DDDDDDD_
```

Рисунок 1 - Демонстрация работы модуля

• Выполнена проверка размещения прерывания в памяти, для этого запущена программа lab3\_1.com. (Рисунок 2)

```
\>lab3_1.com
Available memory: 648128 byte
Extended memory: 245760 byte
         Address: 016Fh
1CB N1
                                           Type: area belongs to MS DOS
                          Size: 16 byte
SC/SD:
MCB N2
         Address: 0171h
                          Size: 64 byte
                                           Type: free area
SC/SD:
MCB N3
         Address: 0176h
                          Size: 256 byte
                                           Type: 0040
SC/SD:
MCB N4
         Address: 0187h
                          Size: 144 byte
                                           Type: 0192
SC/SD:
                          Size: 608 byte
                                            Type: 0192
MCB N5
         Address: 0191h
SC/SD: LAB5
MCB N6
         Address: 01B8h
                          Size: 144 byte
                                            Type: 01C3
SC/SD:
                                               Type: 0103
MCB N7
         Address: 01C2h
                          Size: 648128 byte
SC/SD: LAB3_1
0:\>
```

Рисунок 2 - Проверка размещения в памяти

• Выполнена проверка, что программа определяет установленный обработчик. (Рисунок 3)

```
C:\>lab5_1
C:\>lab5
{Interruption is already loaded
C:\>_
```

Рисунок 3 - Проверка установленного обработчика

• Программа запущена с ключом выгрузки '/un'. Запущена программа lab3\_1.com, чтобы убедиться, что память занятая резидентом освобождена. (Рисунок 4)

```
:\>lab5 /un
Interruption unloaded
C:\>lab3_1.com
Available memory: 648912 byte
Extended memory: 245760 byte
        Address: 016Fh
                          Size: 16 byte
                                          Type: area belongs to MS DOS
1CB N1
SC/SD:
1CB N2
        Address: 0171h
                          Size: 64 byte
                                          Type: free area
SC/SD:
MCB N3
        Address: 0176h
                          Size: 256 byte
                                           Type: 0040
SC/SD:
MCB N4
        Address: 0187h
                          Size: 144 byte
                                           Type: 0192
SC/SD:
                                              Type: 0192
1CB N5
        Address: 0191h
                          Size: 648912 byte
SC/SD: LAB3_1
```

Рисунок 4 - Проверка выгрузки обработчика

# ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ №5

- 1) Какого типа прерывания использовались в работе?
- 1. Аппаратные обеспечивают реакцию процессора на события, происходящие асинхронно по отношению к исполняемому программному коду. (прерывания от контроллера клавиатуры)
- 2. Программные вызываются с помощью команды int, для обращение к специальным функциям операционной системы. (21h, 16h).
  - 2) Чем отличается скан-код от кода ASCII?

С помощью скан-кода определяется какая клавиша нажата на клавиатуре. ASCII-код – это кодировка символов.

# Выводы.

Была исследована возможность встраивания пользовательского обработчика прерываний в стандартный обработчик от клавиатуры.

### Приложение А.

## Исходный код программы lab4.asm:

```
dosseg
.model small
.stack 400h
.data
  mstack dw 100h dup(?)
  int_is_load dw?
  cmd_line_flag dw 0
  str_is_not_load db "Interruption didn't load",0dh,0ah,'$'
            db "Interruption loaded",0dh,0ah,'$'
  str_load
  str_unload db "Interruption unloaded",0dh,0ah,'$'
  str_already_loaded db "Interruption is already loaded",0dh,0ah,'$'
.code
jmp m
WRITE_STR proc near
           push ax
           mov ah,9h
            int 21h
            pop ax
           ret
WRITE_STR ENDP
MY_INT PROC FAR
    jmp process
    _code dw 0abcdh
```

```
keep_ip dw 0
    keep_cs dw 0
    temp_ss dw 0
    temp_sp dw 0
    PSP_0 dw 0
    PSP_1 dw 0
    keep_ax DW 0
process:
    cli
    mov keep_ax,ax
    mov temp_ss,ss
    mov temp_sp,sp
    mov ax,seg mstack
    mov ss,ax
    mov ax,offset mstack
    add ax,100H
    mov sp,ax
    sti
    push ax
    push bx
    push cx
    push dx
    in al,60h
    cmp al,25h ;скан-код - k?
    jnz STANDARD ;если нет то переходим к стандартному
    ;проверяем нажат ли Ins
    mov ax,0040h
```

```
mov al,es:[18h]
    and al,10000000b
    је STANDARD ;если не нажат то переходим к стандартному
    ;следующий ход необходим для отработки аппаратного прерывания
    in al,61h; взять значение порта управления клавиатурой
    mov ah,al ;сохранить его
    or al,80h; установить бит разрешения для клавиатуры
    out 61h,al; и вывести его в управляющий порт
    xchg ah,al ;извлесь исходное значение порта
    out 61h,al; и записать его обратно
    mov al,20h; послать сигнал о конце прерывания
    out 20h,al ;контроллеру прерываний 8259
PUSH_SYMB:
                 запись символа в буфер клавиатуры
    mov ah,05h ;код функции
    mov cl,'D' ;пишем символ в буфер клавиатуры
    mov ch,00h
    int 16h
    or al,al ;проверка переполнения бефера
    jnz skip; если переполнен идем skip
    imp end_p
skip:
          ;очистить буфер и повторить
    cli
    mov ax,es:[1ah] ;адрес начала буфера
           mov es:[1ch],ах ;в адрес конца буфера
           sti
```

mov es,ax

# jmp push\_symb

#### STANDARD:

```
pop dx
    pop cx
    pop bx
    pop ax
    mov ax,keep_ax
    mov ss,temp_ss
    mov sp,temp_sp
    jmp dword ptr keep_ip
end_p:
    pop dx
    pop cx
    pop bx
    pop ax
    mov ax,keep_ax
    mov al,20h
       out 20h,al
    mov ss,temp_ss
    mov sp,temp_sp
    iret
MY_INT ENDP
empty_func proc
empty_func endp
```

```
is_LOAD PROC NEAR

mov ah,35h

mov al,09h

int 21H

mov dx,es:[bx+3]

cmp dx,0abcdh

je isLoad

mov int_is_load,0

jmp endOfIsLoad

isLoad:

mov int_is_load,1

endofisload:
```

#### UNLOAD PROC NEAR

ret

is\_LOAD endp

call is\_load
cmp int\_is\_load,1
jne metka1
mov ah,35h
mov al,09h
int 21h;получаем вектор
cli
push ds
mov dx,es:[bx+5]

```
mov ax,es:[bx+7]
    mov ds,ax
    mov ah,25h
    mov al,09h
    int 21h ;восстанавливаем вектор
    pop ds
    sti
    mov dx,offset str_unload
    call write_str
    push es
    mov cx,es:[bx+13]
    mov es,cx
    mov ah,49h
    int 21h
    pop es
    mov cx,es:[bx+15]
    mov es,cx
    int 21h
    jmp metka2
metka1:
    mov dx,offset str_is_not_load
    call write_str
metka2:
  ret
UNLOAD ENDP
```

LOAD PROC NEAR

```
mov ah,35h
mov al,09h
int 21h
mov keep_cs,es
mov keep_ip,bx
```

push ds
mov dx,offset MY\_INT
mov ax,seg MY\_INT
mov ds,ax
mov ah,25h
mov al,09h
int 21h
pop ds

ret

LOAD endp

# CHECK\_CMD\_LINE PROC NEAR

mov di,82h
mov al,es:[di]
cmp al,'/'
jnz end\_of\_check
inc di
mov al,es:[di]
cmp al,'u'
jnz end\_of\_check

```
mov al,es:[di]
cmp al,'n'
jnz end_of_check

call UNLOAD
mov cmd_line_flag,1
jmp ret_check
end_of_check:
mov cmd_line_flag,0
ret_check:
ret
CHECK_CMD_LINE ENDP
```

inc di

#### MAIN PROC FAR

m:

mov bx,02ch mov ax,[bx] mov psp\_0,ds mov psp\_1,ax

mov ax,@data mov ds,ax

call CHECK\_CMD\_LINE
cmp cmd\_line\_flag,0

```
jne exit
    call is_load
    cmp int_is_load,1
    je alreadyLoaded
    call load
    mov dx,offset str_load
    call write_str
    ;оставим резидентной в памяти
    mov dx,offset empty_func
    mov cl,04h
    shr dx,cl;в параграфы
    add dx,1bh
    mov ah,31h
    mov al,00h
    int 21h
    jmp exit
alreadyLoaded:
    mov dx,offset str_already_loaded
    call write_str
exit:
    mov ah,4ch
    int 21h
MAIN ENDP
end
```