МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МОЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №5

по дисциплине «Операционные системы»

Тема: Сопряжение стандартного и пользовательского обработчиков прерываний

Студент гр. 9383	 Арутюнян С.Н
Преподаватель	 Ефремов М.А.

Санкт-Петербург

Цель работы

Исследовать возможности встраивания пользовательского обработчика прерываний в стандартный обработчик от клавиатуры. Написать пользовательский обработчик прерывания, который получает управление по прерыванию (int 09h) при нажатии клавиши на клавиатуре и обрабатывает сканкод, осуществляя определенные действия, если скан-код совпадает с определенными кодами, которые он должен обрабатывать. Если скан-код не совпадает с этими кодами, то управление передается стандартному прерыванию.

Выполнение работы

- **Шаг 1**. Был написан и отлажен программный модуль типа .EXE, который выполняет следующие функции:
- 1. Проверяет, установлено ли пользовательское прерывание с вектором 09h.
- 2. Устанавливает резидентную функцию для обработки прерывания и настраивает вектор прерываний, если прерывание не установлено, и осуществляте выход по функции 4Ch прерывания int 21h.
- 3. Если прерывание установлено, то выводится соответствующее сообщение и осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.
- 4. Выгрузка прерывания по соответствующему значению параметра в командной строке \un. Выгрузка прерывания состоит в восстановлении стандартного вектора прерываний и освобождения памяти, занимаемой резидентом. Затем осуществляется выход по функции 4ch прерывания int 21h.

```
C:\>lab5.exe
The interrupt is loaded successfully!
C:\>181 d7dn4 32ad
```

Рис. 1. Работа установленного прерывания

```
C:\>LAB5.EXE
The interrupt is already loaded!
C:\>
```

Рис. 2. Пример обработки попытки повторной установки прерывания

Шаг 2. Отлаженная программа была запущена и я убедился, что резидентный обработчик прерывания 09h установлен, т. к. буквы от q до р начали заменяться на цифры:

```
C:\>LAB3 1.COM
Available memory size: 644288 bytes
Extended memory size: 246720 bytes
MCB #1: Address: 016F PSP address: 0008 Size: 16
                                                     SC/SD:
MCB #2: Address: 0171 PSP address: 0000 Size: 64
                                                     SC/SD:
MCB #3: Address: 0176 PSP address: 0040 Size: 256
                                                     SC/SD:
MCB #4: Address: 0187 PSP address: 0192 Size: 144
                                                     SC/SD:
MCB #5: Address: 0191 PSP address: 0192 Size: 4448
                                                     SC/SD: LAB5
MCB #6: Address: O2A8 PSP address: O2B3 Size: 1448
                                                     SC/SD:
MCB #7: Address: OZBZ PSP address: OZB3 Size: 644288 SC/SD: LAB3_1
```

Рис. 4. Пример работы программы из лабораторной работы №3

Контрольные вопросы

1. Какого типа прерывания использовались в работе?

В работе использовались программные (21h и 10h, т. е. выход в DOS и получение информации о курсоре) и аппаратные прерывания (09h, т. е. прерывание клавиатуры).

2. Чем отличается скан код от кода ASCII?

Скан-код — код клавиши конкретной клавиатуры, подключенной к компьютеру. ASCII-код — общий для всех компьютеров код конкретного символа. Он нужен для стандартизации работы с символами на всех устройствах.

Заключение

В процессе выполнения лабораторной работы был изучен механизм взаимодействия клавиатуры с ОС DOS, изучен принцип работы скан-кодов, а также были получены навыки реализации собственных резидентных прерываний .

Приложение А

```
AStack SEGMENT STACK
dw 256 DUP(?) ; 1 килобайт
AStack ENDS

DATA SEGMENT
```

NEWLINE db 0dh, 0ah, '\$'

INT_ALREADY_LOADED db "The interrupt is already loaded!", 0dh, 0ah, '\$'
INT_IS_NOT_LOADED db "There is no our loaded interrupt!", 0dh, 0ah, '\$'
INT_LOADED_SUCCESS db "The interrupt is loaded successfully!", 0dh, 0ah, '\$'
INT_IS_RESTORED_SUCCECCFULLY db "The interrupt is restored successfully!", 0dh, 0ah, '\$'

DATA ENDS

CODE SEGMENT
ASSUME cs:CODE, ds:DATA, ss:AStack

PRINT_NEWLINE proc near

push ax
push dx

mov dx, offset NEWLINE
mov ah, 9h
int 21h

pop dx

pop ax

PRINT_NEWLINE endp

WRITE_STRING proc near

push ax

mov ah, 9h

int 21h

pop ax

ret

WRITE_STRING endp

MY_INTERRUPT proc far

jmp start_interrupt

WITH_SHIFT db 0

CALL_STANDARD_ITERRUPT db 0

INTERRUPT_SIGN dw 7777h

INTERRUPT_KEEP_IP dw 0

INTERRUPT_KEEP_CS dw 0

INTERRUPT_PSP_ADDRESS dw 0

INTERRUPT_KEEP_SS dw 0

INTERRUPT_KEEP_SP dw 0

```
INTERRUPT_KEEP_AX dw 0
INTERRUPT_MAIN_HANDLER dw 0
REQUIRED_KEY db 0
SOME_STRING db "lol what?", 0dh, 0ah, '$'
INTERRUPT_STACK dw 64 dup(?)
```

```
start_interrupt:
  mov INTERRUPT_KEEP_SP, sp
  mov INTERRUPT_KEEP_AX, ax
  mov ax, ss
  mov INTERRUPT_KEEP_SS, ax
  mov sp, offset start_interrupt
  mov ax, seg INTERRUPT_STACK
  mov ss, ax
  mov ax, INTERRUPT_KEEP_AX
  push ax
  push es
  push dx
  push cx
  mov CALL_STANDARD_ITERRUPT, 1
  mov WITH_SHIFT, 0
```

interrupt_handling: mov ax, 40h mov es, ax mov ax, es:[17h]

```
; если зажат правый шифт
  mov dx, ax
  and dx, 1
  cmp dx, 1
  je write_with_shift
  ; если зажат левый шифт
  mov dx, ax
  and dx, 10b
  cmp dx, 10b
  jne process_required_key
write_with_shift:
  mov WITH_SHIFT, 1
process_required_key:
  in al, 60h
  cmp al, 10h
              ; клавиша q
  jl exit_interrupt
  cmp al, 19h ; клавиша р
  jg exit_interrupt
  ; переводим скан-код в цифру
  add al, 20h
  ; данную клавишу обработаем мы, поэтому вызывать старый обработчик не нужно
  mov CALL_STANDARD_ITERRUPT, 0
do_req:
  push ax
  ; берем инфу из служебного порта клавиатуры
```

```
in al, 61h
  mov ah, al
  ; устанавливаем бит разрешения
  or al, 80h
  ; и кидаем его в служебный порт
  out 61h, al
  xchg ah, al
  ; записываем обратно исходное значение порта
  out 61h, al
  ; посылаем сигнал конца прерывания ЧТО ЕСЛИ ЗАКОММЕНТИТЬ ЭТУ
ЧАСТЬ??????
  mov al, 20h
  out 20h, al
  pop ax
  ; на этом этапе у нас в al лежит текущая буква в кодировке ASCII
  ; sub al, 65
print_entered_key:
  mov ah, 5h
  mov cl, al
  mov ch, 0h
  int 16h
exit_interrupt:
  pop cx
  pop dx
  pop es
  pop ax
```

```
mov sp, INTERRUPT_KEEP_SP
  mov ax, INTERRUPT_KEEP_SS
  mov ss, ax
  mov ax, INTERRUPT_KEEP_AX
  ; посылаем сигнал "конец прерывания"
  mov al, 20h
  out 20h, al
  ; если нужно обработать не нашу клавишу, вызываем
  cmp CALL_STANDARD_ITERRUPT, 1
  jne interrupt_iret_exit
call_standard:
 jmp dword ptr cs:[INTERRUPT_KEEP_IP]
interrupt_iret_exit:
  iret
INTERRUPT_SIZE:
MY_INTERRUPT endp
CHECK_ALREADY_LOADED proc near
  push ax
  push dx
  push es
  push si
  mov cl, 0ah
  mov ah, 35h
```

```
mov al, 09h
  int 21h
  mov cl, 0
  mov si, offset INTERRUPT_SIGN
  sub si, offset MY_INTERRUPT
  mov dx, es:[bx + si]
  cmp dx, INTERRUPT_SIGN
  jne check_loaded_exit
  mov cl, 1h
check_loaded_exit:
  pop si
  pop es
  pop dx
  pop ax
  ret
CHECK_ALREADY_LOADED endp
LOAD_INTERRUPT proc near
  push ax
  push es
  push bx
  push dx
  ; сначала проверяем, установлено ли прерывание в 09h
  call CHECK_ALREADY_LOADED
  cmp cl, 1
```

```
je int_already_exists
```

```
; сохраняем информацию об изначальном прерывании
mov INTERRUPT_PSP_ADDRESS, es
mov ah, 35h
mov al, 09h
int 21h
mov INTERRUPT_KEEP_CS, es
mov INTERRUPT_KEEP_IP, bx
; загружаем прерывание
push ds
mov dx, offset MY_INTERRUPT
mov ax, seg MY_INTERRUPT
mov ds, ax
mov ah, 25h
mov al, 09h
int 21h
pop ds
; оповещаем о том, что все ок
mov dx, offset INT_LOADED_SUCCESS
call WRITE_STRING
; остаемся резидентными
mov dx, offset INTERRUPT_SIZE ; LEA DX, INTERRUPT_SIZE?
mov cl, 4
shr dx, cl
inc dx
add dx, 100h
```

```
xor ax, ax
  mov ah, 31h
  int 21h
 jmp load_int_exit
int_already_exists:
  mov dx, offset INT_ALREADY_LOADED
  call WRITE_STRING
load_int_exit:
  pop dx
  pop bx
  pop es
  pop ax
  ret
LOAD_INTERRUPT endp
UNLOAD_INTERRUPT proc near
  push ax
  push si
  push dx
  ; проверяем, установлено ли прерывание
  call CHECK_ALREADY_LOADED
  cmp cl, 0
```

```
je interrupt_is_not_loaded
; отключаем прерывания
cli
push ds
push es
; достаем адрес текущего загруженного прерывания
mov ah, 35h
mov al, 09h
int 21h
; достаем из загруженного прерывания инфу о предыдущем прерывании
mov si, offset INTERRUPT_KEEP_IP
sub si, offset MY_INTERRUPT
mov dx, es:[bx + si]
mov ax, es:[bx + si + 2]
mov ds, ax
; заменяем текущее прерывание тем прерыванием, которое он заменил
mov ah, 25h
mov al, 09h
int 21h
mov ax, es:[bx + si + 4]
mov es, ax
push es
mov ax, es:[2ch]
mov es, ax
```

```
mov ah, 49h
  int 21h
  pop es
  mov ah, 49h
  int 21h
  pop es
  pop ds
  ; включаем прерывания обратно
  sti
  mov dx, offset INT_IS_RESTORED_SUCCECCFULLY
  call WRITE_STRING
  jmp unload_int_exit
interrupt_is_not_loaded:
  mov dx, offset INT_IS_NOT_LOADED
  call WRITE_STRING
unload_int_exit:
  pop dx
  pop si
  pop ax
  ret
```

UNLOAD_INTERRUPT endp

CHECK_INPUT proc near

```
push ax
push bx
push es
mov ah, 62h
int 21h
; в bx - адрес начала PSP
mov es, bx
mov al, es:[80h]
cmp al, 4
; если количество символов != 3, то нужно загрузить прерывание
jne interrupt_set_label
; иначе, если было передано \un, то выгружаем
mov al, es:[82h]
cmp al, '\'
jne interrupt_set_label
mov al, es:[83h]
cmp al, 'u'
jne interrupt_set_label
mov al, es:[84h]
cmp al, 'n'
jne interrupt_set_label
call UNLOAD_INTERRUPT
jmp check_input_exit
```

```
interrupt_set_label:
  call LOAD_INTERRUPT
check_input_exit:
  pop es
  pop bx
  pop ax
  ret
CHECK_INPUT endp
Main proc far
  mov ax, DATA
  mov ds, ax
  ; проверка аргументов коммандной строки
  call CHECK_INPUT
  ; выход в DOS
  xor al, al
  mov ah, 4ch
  int 21h
Main endp
```

CODE ENDS

END Main