МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МОЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №5

по дисциплине «Операционные системы»

Тема: Сопряжение стандартного и пользовательского обработчиков прерываний

Студент гр. 9383	Камзолов	H.A.
Преподаватель	Ефремов	M.A.

Санкт-Петербург

Постановка задачи.

Цель работы.

Исследование возможности встраивания пользовательского обработчика прерываний в стандартный обработчик от клавиатуры. Пользовательский обработчик прерывания получает управление по прерыванию (int 09h) при нажатии клавиши на клавиатуре. Он обрабатывает скан-код и осуществляет определенные действия, если скан-код совпадает с определенными кодами, которые он должен обрабатывать. Если скан-код не совпадает с этими кодами, то управление передается стандартному прерыванию.

Задание.

- **Шаг 1.** Для выполнения лабораторной работы необходимо написать и отладить программный модуль типа .EXE, который выполняет такие же функции, как в программе ЛР 4, а именно:
- 1) Проверяет, установлено ли пользовательское прерывание с вектором 09h.
- 2) Если прерывание не установлено то, устанавливает резидентную функцию для обработки прерывания и настраивает вектор прерываний. Адрес точки входа в стандартный обработчик прерывания находится в теле пользовательского обработчика. Осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.
- 3) Если прерывание установлено, то выводится соответствующее сообщение и осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.

Выгрузка прерывания по соответствующему значению параметра в командной строке /un. Выгрузка прерывания состоит в восстановлении стандартного вектора прерываний и освобождении памяти, занимаемой резидентом. Затем осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.

Для того чтобы проверить установку прерывания, можно поступить следующим образом. Прочитать адрес, записанный в векторе прерывания. Предположим, что этот адрес указывает на точку входа в установленный резидент. На определенном, известном смещении в теле резидента

располагается сигнатура, некоторый код, который идентифицирует резидент. Сравнив известное значение сигнатуры с реальным кодом, находящимся в резиденте, можно определить, установлен ли резидент. Если значения совпадают, то резидент установлен. Длину кода сигнатуры должна быть достаточной, чтобы сделать случайное совпадение маловероятным.

Программа должна содержать код устанавливаемого прерывания в виде удаленной процедуры. Этот код будет работать после установки при возникновении прерывания. Он должен выполнять следующие функции:

- 1) Сохранить значения регистров в стеке при входе и восстановить их при выходе.
 - 2) При выполнении тела процедуры анализируется скан-код.
- 3) Если этот код совпадает с одним из заданных, то требуемый код записывается в буфер клавиатуры.
- 4) Если этот код не совпадает ни с одним из заданных, то осуществляется передача управления стандартному обработчику прерывания.
- *Шаг* 2. Запустите отлаженную программу и убедитесь, что резидентный обработчик прерывания 09h установлен. Работа прерывания проверяется введением различных символов, обрабатываемых установленным обработчиком и стандартным обработчиком.
- *Шаг 3.* Также необходимо проверить размещение прерывания в памяти. Для этого запустите программу ЛР 3, которая отображает карту памяти в виде списка блоков МСВ. Полученные результаты поместите в отчет.
- *Шаг* 4. Запустите отлаженную программу еще раз и убедитесь, что программа определяет установленный обработчик прерываний. Полученные результаты поместите в отчет.
- *Шаг* 5. Запустите отлаженную программу с ключом выгрузки и убедитесь, что резидентный обработчик прерывания выгружен, то есть сообщения на экран не выводятся, а память, занятая резидентом освобождена. Для этого также следует запустить программу ЛР 3. Полученные результаты поместите в отчет.

Шаг 6. Ответьте на контрольные вопросы.

Результаты исследования проблем.

В качестве заменяемой комбинации клавиш были выбраны ctrl+a которые заменяются на '@'.

- *Шаг 1.* Был написан и отлажен программный модуль типа .EXE, который выполняет, прописанные в задании функции.
- *Шаг* 2. Была запущена программа, и можно было убедиться, что обработчик прерываний работает верно.

```
D:\>lab5.exe
Custom interruption is already loaded.
D:\>000aaass
```

Рисунок 1 — Демонстрация корректной работы резидентного обработчика прерываний (сочетание клавиш ctrl+а меняется на @).

Шаг 3. Проверено размещение прерывания в памяти.

```
D:\>lab5.exe
Custom interruption is already loaded.
D:\>lab3.com
Available memory: 644336 bytes
Extended memory: 15360 Kbytes
MCB TABLE:
1CB_1 Address: 016F Size:0001 SC/SD:
1CB_2 Address: 0171 Size:0004 SC/SD:
                                                     PSP TYPE:belongs MSDOS
                                                     PSP TYPE: free area
MCB 3 Address: 0176 Size:0010 SC/SD:
                                                     PSP TYPE:0040
MCB_4 Address: 0187 Size:0009 SC/SD:
                                                     PSP TYPE:0192
1CB_5 Address: 0191 Size:0113 SC/SD: LAB5
                                                     PSP TYPE:0192
1CB_6 Address: OZA5 Size:0009 SC/SD:
                                                     PSP TYPE:02B0
1CB_7 Address: 02AF Size:9D4F SC/SD: LAB3
                                                     PSP TYPE:02B0
D:\>_
```

Рисунок 2 — Демонстрация корректного отображения обработчика прерываний в памяти(5-ая строка таблицы MCB).

Шаг 4. Программа была повторно запущена, чтобы удостовериться, что программа определяет установленный обработчик прерываний.

```
D:\>lab5.exe
Interruption is changed to custom.
D:\>lab5.exe
Custom interruption is already loaded.
D:\>
```

Рисунок 3 — Демонстрация корректного определения установленного обработчика прерывания при повторном запуске программы.

Шаг 5. Программа была запущена с ключом выгрузки, чтобы убедиться, что резидентный обработчик прерывания выгружен и память, занятая резидентом освобождена.

```
D:\>lab5.exe /un
Custom interruption was unloaded.
D:\>lab3.com
Available memory: 648912 bytes
Extended memory: 15360 Kbytes

MCB TABLE:
MCB_1 Address: 016F Size:0001 SC/SD: PSP TYPE:belongs MSDOS
MCB_2 Address: 0171 Size:0004 SC/SD: PSP TYPE:free area

MCB_3 Address: 0176 Size:0010 SC/SD: PSP TYPE:0040

MCB_4 Address: 0187 Size:0009 SC/SD: PSP TYPE:0192

MCB_5 Address: 0191 Size:9E6D SC/SD: LAB3 PSP TYPE:0192
```

Рисунок 4 – Демонстрация корректной выгрузки резидентного обработчика прерываний.

По итогам выполнения работы можно ответить на контрольные вопросы:

1. Какого типа прерывания использовались в работе?

Ответ: 09h и 16h – аппаратное прерывание, 10h и 21h – программное прерывание.

2. Чем отличается скан-код от кода ASCII?

Ответ: Скан-код – уникальное число, однозначно определяющее нажатую клавишу, но не ASCII-код. ASCII код – это код символа ASCII таблицы.

Выводы.

Исследованы возможности встраивания пользовательского обработчика прерываний в стандартный обработчик от клавиатуры.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ

lab5.asm:

```
AStack
          SEGMENT STACK
          DW 64 DUP(?)
AStack
          ENDS
DATA SEGMENT
    ROUT LOADED db "Custom interruption is already loaded.$"
    ROUT IS LOADING db "Interruption is changed to custom.$"
    ROUT IS NOT LOADED db "Default interruption is set and can't be
unloaded.$"
    ROUT IS UNLOADED db "Custom interruption was unloaded.$"
DATA ENDS
CODE SEGMENT
   ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:AStack
PRINT BUF proc near
    push ax
    mov ah, 9h
    int 21h
   pop ax
    ret
PRINT BUF endp
start rout:
ROUT proc far
    jmp start_proc
    key value db 0
    KEEP PSP dw 0
    KEEP IP dw 0
     KEEP CS dw 0
   KEEP SS DW 0
     KEEP SP DW 0
     KEEP AX DW 0
    ROUT INDEX dw 1337h
    TIMER COUNTER db 'Timer: 0000$'
    BStack DW 64 DUP(?)
start proc:
    mov KEEP SP, sp
    mov KEEP AX, ax
    mov KEEP_SS, ss
   mov ax, seg BStack
    mov ss, ax
    mov ax, offset start proc
   mov sp, ax
   mov ax, KEEP AX
```

```
push ax
    push bx
    push cx
    push dx
    push si
    push es
    push ds
     mov cx, 040h
     mov es, cx
     mov cx, es:[0017h]
    and cx, 0100b
    jz standart interruption
    in al, 60h
    cmp al, 1Eh
    je do_req
standart interruption:
    call dword ptr cs:[KEEP IP]
    jmp restore registers
do_req:
    in al, 61h
    mov ah, al
    or al, 80h
    out 61h, al
    xchg ah, al
    out 61h, al
   mov al, 20H
    out 20h, al
write_symbol:
   mov ah, 05h
    mov cl, '@'
    mov ch, 00h
    int 16h
    or al, al
    jnz skip
    jmp restore_registers
skip:
   mov al, es:[001Ah]
    mov es:[001Ch], al
    jmp write_symbol
restore_registers:
    pop ds
    pop es
    pop si
    pop dx
    рор сх
    pop bx
    pop ax
    mov sp, KEEP SP
    mov ax, KEEP SS
```

```
mov ss, ax
    mov ax, KEEP AX
    mov al, 20H
    out 20H, al
    iret
end rout:
ROUT endp
IF NEED UNLOAD proc near
     push ax
    push es
     mov al, es: [81h+1]
     cmp al,'/'
     jne end_if_need_unload
     mov al, es: [81h+2]
     cmp al, 'u'
     jne end_if_need_unload
     mov al, es: [81h+3]
     cmp al, 'n'
     jne end if need unload
    mov cl,1h
end if need unload:
    pop es
     pop ax
     ret
IF NEED UNLOAD endp
LOAD ROUT PROC near
     push ax
     push dx
    mov KEEP_PSP, es
     mov ah, 35h
     mov al,09h
     int 21h
    mov KEEP_IP, bx
    mov KEEP CS, es
     push ds
     lea dx, ROUT
     mov ax, SEG ROUT
     mov ds, ax
     mov ah,25h
     mov al,09h
     int 21h
     pop ds
```

```
lea dx, end rout
     mov cl,4h
     shr dx,cl
     inc dx
     add dx, 100h
    xor ax, ax
     mov ah,31h
     int 21h
     pop dx
     pop ax
     ret
LOAD_ROUT endp
UNLOAD ROUT PROC near
     push ax
     push si
    cli
     push ds
     mov ah,35h
    mov al,09h
    int 21h
    mov si, offset KEEP IP
    sub si,offset ROUT
    mov dx,es:[bx+si]
    mov ax,es:[bx+si+2]
   mov ds, ax
   mov ah, 25h
    mov al,09h
    int 21h
    pop ds
   mov ax,es:[bx+si-2]
    mov es,ax
    push es
   mov ax,es:[2ch]
   mov es,ax
    mov ah, 49h
    int 21h
    pop es
    mov ah, 49h
    int 21h
    sti
    pop si
    pop ax
    ret
UNLOAD ROUT endp
IF LOADED proc near
     push ax
     push si
```

```
push es
    push dx
     mov ah, 35h
     mov al,09h
     int 21h
     mov si, offset ROUT INDEX
     sub si, offset ROUT
     mov dx,es:[bx+si]
     cmp dx, ROUT INDEX
     jne end if loaded
     mov ch, 1h
end if loaded:
   pop dx
    pop es
     pop si
     pop ax
     ret
IF LOADED ENDP
MAIN proc far
   push DS
    push AX
   mov
         AX, DATA
        DS,AX
    mov
    call IF NEED UNLOAD
    cmp cl, 1h
    je need_unload
    call IF_LOADED
    cmp ch, 1h
    je print_rout_is_already_set
    mov dx, offset ROUT IS LOADING
    call PRINT BUF
    call LOAD ROUT
    jmp exit
need_unload:
    call IF LOADED
    cmp ch, 1h
    jne print rout cant be unloaded
    call UNLOAD ROUT
    mov dx, offset ROUT IS UNLOADED
    call PRINT BUF
    jmp exit
print_rout_cant_be_unloaded:
    mov dx, offset ROUT IS NOT LOADED
    call PRINT BUF
    jmp exit
print_rout_is_already_set:
    mov dx, offset ROUT_LOADED
    call PRINT BUF
    jmp exit
```

exit: mov ah, 4ch int 21h MAIN endp CODE ends END Main