МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №4 по дисциплине «Операционные системы»

Тема: Обработка стандартных прерываний

Студент гр. 9383	 Соседков К.С.
Преподаватель	 Ефремов М.А.

Санкт-Петербург 2021

Цель работы.

В архитектуре компьютера существуют стандартные прерывания, за которыми закреплены определенные вектора прерываний. Вектор прерываний хранит адрес подпрограммы обработчика прерываний. При возникновении прерывания, аппаратура компьютера передает управление по соответствующему адресу вектора прерывания. Обработчик прерываний получает управление и выполняет соответствующие действия.

Задание.

- Шаг 1. Для выполнения лабораторной работы необходимо написать и отладить программный модуль типа .EXE, который выполняет следующие функции:
- 1) Проверяет, установлено ли пользовательское прерывание с вектором 1Ch.
- 2) Устанавливает резидентную функцию для обработки прерывания и настраивает вектор прерываний, если прерывание не установлено, и осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.
- 3) Если прерывание установлено, то выводится соответствующее сообщение и осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.
- 4) Выгрузка прерывания по соответствующему значению параметра в командной строке /un. Выгрузка прерывания состоит в восстановлении стандартного вектора прерываний и освобождении памяти, занимаемой резидентом. Затем осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.

Для того, чтобы проверить установку прерывания, можно поступить следующим образом. Прочитать адрес, записанный в векторе прерывания. Предположим, что этот адрес указывает на точку входа в установленный резидент. На определенном, известном смещении в теле резидента располагается сигнатура, некоторый код, который идентифицирует резидент. Сравнив известное значение сигнатуры с реальным кодом, находящимся в

резиденте, можно определить, установлен ли резидент. Если значения совпадают, то резидент установлен. Длину кода сигнатуры должна быть достаточной, чтобы сделать случайное совпадение маловероятным.

Программа должна содержать код устанавливаемого прерывания в виде удаленной процедуры. Этот код будет работать после установки при возникновении прерывания. Он должен выполнять следующие функции:

- 1) Сохраняет стек прерванной программы (регистры SS и SP) в рабочих переменных и восстановить при выходе.
 - 2) Организовать свой стек.
- 3) Сохранить значения регистров в стеке при входе и восстановить их при выходе.
- 4) При выполнении тела процедуры накапливать общее суммарное число прерываний и выводить на экран. Для вывода на экран следует использовать прерывание int 10h, которое позволяет непосредственно выводить информацию на экран.
- 5) Функция прерывания должна содержать только переменные, которые она использует.
- Шаг 2. Запустите отлаженную программу и убедитесь, что резидентный обработчик прерывания 1Ch установлен. Работа прерывания должна также необходимо отображаться на экране, a проверить прерывания в памяти. Для этого запустите программу ЛР 3, которая отображает карту памяти в виде списка блоков МСВ. Полученные результаты поместите в отчет.
- Шаг 3. Запустите отлаженную программу еще раз и убедитесь, что программа определяет установленный обработчик прерываний. Полученные результаты поместите в отчет.
- Шаг 4. Запустите отлаженную программу с ключом выгрузки и убедитесь, что резидентный обработчик прерывания выгружен, то есть сообщения на экран не выводятся, а память, занятая резидентом освобождена.

Для этого также следует запустить программу ЛР 3. Полученные результаты поместите в отчет.

Шаг 5. Ответьте на контрольные вопросы.

Выполнение работы.

При выполнении работы был написан и отлажен программный модуль типа .EXE, который выполняет следующие функции

- 1) Проверяет, установлено ли пользовательское прерывание с вектором 1Ch.
- 2) Устанавливает резидентную функцию для обработки прерывания и настраивает вектор прерываний, если прерывание не установлено, и осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.
- 3) Если прерывание установлено, то выводится соответствующее сообщение и осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.
- 4) Выгрузка прерывания по соответствующему значению параметра в командной строке /un. Выгрузка прерывания состоит в восстановлении стандартного вектора прерываний и освобождении памяти, занимаемой резидентом. Затем осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.

Для проверки размещения прерывания в памяти использовалась программа из лабораторной работы №3.

Результаты работы программы представлены на рисунках 1-4 ниже.



Рисунок 1. После загрузки прерывания

```
C:\>LAB3 1.COM
Available memory: 644416
Extended memory: 15360
MCB Type: 4D
               PSP Segment Address: 0008
                                            MCB Size:
                                                         16
                                                                SC/CD:
MCB Type: 4D
               PSP Segment Address: 0000
                                            MCB Size:
                                                         64
                                                                SC/CD:
MCB Type: 4D
               PSP Segment Address: 0040
                                            MCB Size:
                                                        256
                                                                SC/CD:
MCB Type: 4D
               PSP Segment Address: 0192
                                            MCB Size:
                                                        144
                                                                SC/CD:
MCB Type: 4D
               PSP Segment Address: 0192
                                            MCB Size:
                                                       4320
                                                                SC/CD: LAB4
MCB Type: 4D
               PSP Segment Address: 02AB
                                            MCB Size:
                                                       4144
                                                                SC/CD:
                           Address: 02AB
                                            MCB Size: 54592
                                                                SC/CD: LAB3_1
```

Рисунок 2. Память после загрузки прерывания

```
C:\>LAB4.EXE /un
Interruption_was_delete
```

Рисунок 3: После выгрузки прерывания

```
C:\>LAB3_1.COM
Available memory: 648912
Extended memory: 15360
MCB Type: 4D
             PSP Segment Address: 0008
                                           MCB Size:
                                                                SC/CD:
                                                         16
MCB Type: 4D
               PSP Segment Address: 0000
                                           MCB Size:
                                                        64
                                                                SC/CD:
MCB Type: 4D
               PSP Segment Address: 0040
                                           MCB Size:
                                                        256
                                                                SC/CD:
MCB Type: 4D
               PSP Segment Address: 0192
                                           MCB Size:
                                                        144
                                                                SC/CD:
MCB Type: 5A
               PSP Segment Address: 0192
                                           MCB Size: 59088
                                                                SC/CD: LAB3 1
```

Рисунок 4: Память после выгрузки прерывания

Контрольные вопросы.

1) Как реализован механизм прерывания от часов?

- 1.1) принимается сигнал прерывания
- 1.2) сохраняются значения регистров
- 1.3) по номеру источника прерывания в таблице векторов определяется смещение
- 1.4) запоминается адрес 2 байта в IP и 2 байта в CS
- 1.5) выполняется прерывание по сохранённому адресу
- 1.6) восстанавливается информация прерванного процесса и управление возвращается прерванной программе

2) Какого типа прерывания использовались в работе?

- 2.1) аппаратные(пример: прерывание от часов 1ch)
- 2.2) программные(DOS(21h), BIOS(10h))

Выводы.

При выполнении лабораторной работы был реализован обработчик прерывания от сигналов таймера.

приложение А

ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММ

Название файла: lab4.asm ASTACK segment stack dw 256 dup(?) ASTACK ends

DATA segment

int_already_loaded db 'Interruption_already_load',0dh,0ah,0dh,0ah,'\$'
interruption_loaded db 'Interruption_load',0dh,0ah,0dh,0ah,'\$'
interruption_delete db 'Interruption_was_delete',0dh,0ah,0dh,0ah,'\$'
DATA ends

CODE segment

assume cs:CODE, ds:DATA, ss:ASTACK

CUSTOM_INTERRUPTION proc far

jmp start

KEEP_CS dw 0

KEEP_IP dw 0

KEEP_PSP dw 0

KEEP_SS dw 0

KEEP_SP dw 0

KEEP_AX dw 0

```
int_counter db 'interruption_counter: 0000$'
int_sig dw 9999h
int_seg dw 16 dup(?)
```

start:

mov KEEP_SP,sp mov KEEP_AX,ax mov ax,ss mov KEEP_SS,ax

mov ax,KEEP_AX mov sp,offset start mov ax,seg int_seg mov ss,ax

push axpush cxpush dx

call getCurs
push dx
call setCurs

push si push cx push ds push bp

mov ax,seg int_counter mov ds,ax mov si,offset int_counter add si,21 mov cx,4

```
loop_:
     mov bp,cx
     mov ah,[si+bp]
      inc ah
     mov [si+bp],ah
      cmp ah,3ah
     jne update
     mov ah,30h
     mov [si+bp],ah
     loop loop_
update:
     pop bp
     pop ds
     pop cx
     pop si
     push es
      push bp
     mov ax,seg int_counter
      mov es,ax
     mov ax,offset int_counter
     mov bp,ax
     mov ah,13h
  mov al,0
  mov bh,0
  mov cx,26
  int 10h
     pop bp
      pop es
     pop dx
```

```
mov ah,2
     mov bh,0
     int 10h
     pop dx
     pop cx
     pop ax
     mov KEEP_AX,ax
     mov sp,KEEP_SP
     mov ax,KEEP_SS
     mov ss,ax
     mov ax,KEEP_AX
     mov al,20h
     out 20h,al
     iret
LAST:
CUSTOM_INTERRUPTION endp
```

```
outputAL proc
push ax
push bx
push cx
mov ah,09h
mov bh,0
mov cx,1
int 10h
pop cx
pop bx
pop ax
```

ret outputAL endp

```
outputBP proc
     push ax
     push bx
     push dx
     push cx
     mov ah,13h
     mov al,1
     mov bh,0
     mov dh,22
     mov dl,0
     int 10h
     pop cx
     pop dx
     pop bx
     pop ax
     ret
outputBP endp
```

```
setCurs proc
mov ah,02h
mov bh,0
mov dh,22
mov dl,0
```

```
ret
setCurs endp
getCurs proc
     mov ah,03h
     mov bh,0
     int 10h
     ret
getCurs endp
UNLOAD_CUSTOM_INTERRUPTION proc
     cli
     push ds
     push es
     mov ah,35h
     mov al,1ch
     int 21h
     mov si,offset KEEP_IP
     sub si,offset CUSTOM_INTERRUPTION
     mov dx,es:[bx + si]
     mov ax,es:[bx + si + 2]
     mov ds,ax
```

int 10h

```
mov ah,25h
     mov al,1ch
     int 21h
     mov ax,es:[bx + si + 4]
  mov es,ax
  push es
     mov ax,es:[2ch]
  mov es,ax
  mov ah,49h
  int 21h
     pop es
     mov ah,49h
     int 21h
     pop es
     pop ds
     sti
     mov dx,offset interruption_delete
     call PRINT
     ret
UNLOAD_CUSTOM_INTERRUPTION endp
```

PRINT proc near push ax mov ah,09h int 21h

```
PRINT endp
CHECK_CMD proc far
  mov al, es:[81h+1]
      cmp al, '/'
     jne set_zero
     mov al, es:[81h+2]
     cmp al, 'u'
     jne set_zero
     mov al, es:[81h+3]
     cmp al, 'n'
     jne set_zero
  mov ax, 1h
  jmp check_cmd_exit
set_zero:
```

mov ax, 0h

check_cmd_exit:

CHECK_CMD endp

ret

pop ax

ret

```
IS_LOADED proc far
     mov ah, 35h
     mov al, 1ch
     int 21h
     mov si, offset int_sig
     sub si, offset CUSTOM_INTERRUPTION
     mov dx, es:[bx + si]
     cmp dx, int_sig
     jne not_loaded
     mov ax, 1h
  jmp is_loaded_exit
not_loaded:
  mov ax, 0h
is_loaded_exit:
  ret
IS_LOADED endp
LOAD_CUSTOM_INTERRUPTION proc far
     mov KEEP_PSP, es
     mov ah,35h
     mov al,1ch
     int 21h
     mov KEEP_CS,es
     mov KEEP_IP,bx
     push es
```

push bx push ds lea dx,CUSTOM_INTERRUPTION mov ax,seg CUSTOM_INTERRUPTION mov ds,ax mov ah,25h mov al,1ch int 21h pop ds pop bx pop es mov dx,offset interruption_loaded call PRINT lea dx,LAST mov cl,4h shr dx,cl inc dx add dx,100h xor ax,ax mov ah,31h int 21h

LOAD_CUSTOM_INTERRUPTION endp

ret

```
MAIN proc far
     mov ax, DATA
     mov ds, ax
  push es
  call IS_LOADED
  cmp ax, 0h
  jne check_cmd_un
  call LOAD_CUSTOM_INTERRUPTION
  pop es
  jmp exit
check_cmd_un:
  pop es
  call CHECK_CMD
  cmp ax, 0h
  je already_loaded
  call UNLOAD_CUSTOM_INTERRUPTION
  jmp exit
already_loaded:
     mov dx,offset int_already_loaded
     call PRINT
exit:
     xor al, al
     mov ah,4ch
     int 21h
MAIN endp
CODE ends
end main
```