МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №3

по дисциплине «Операционные системы»

Тема: Исследование организации управления основной памятью

Студент гр. 9383	Моисейченко К. А.
Преподаватель	Ефремов М. А

Санкт-Петербург

Цель работы.

Рассмотреть нестраничную память и способ управления динамическими разделами. Исследование структуры данных и работы функций управления памятью ядра операционной системы

Задание.

Шаг 1. Для выполнения лабораторной работы необходимо написать и отладить программный модуль типа .COM, который выбирает и распечатывает следующую информацию:

- 1) Количество доступной памяти.
- 2) Размер расширенной памяти.
- 3) Выводит цепочку блоков управления памятью.

Адреса при выводе представляются шестнадцатеричными числами. Объем памяти функциями управления памятью выводится в параграфах. Необходимо преобразовать его в байты и выводить в виде десятичных чисел. Последние восемь байт МСВ выводятся как символы, не следует преобразовывать их в шестнадцатеричные числа. Запустите программу и внимательно оцените результаты. Сохраните результаты, полученные программой, и включите их в отчет в виде скриншота.

Шаг 2. Измените программу таким образом, чтобы она освобождала память, которую она не занимает. Для этого используйте функцию 4Ah прерывания 21h (пример в разделе «Использование функции 4AH»). Повторите эксперимент, запустив модифицированную программу. Сравните выходные данные с результатами, полученными на предыдущем шаге. Сохраните результаты, полученные программой, и включите их в отчет в виде скриншота.

Шаг 3. Измените программу еще раз таким образом, чтобы после освобождения памяти, программа запрашивала 64Кб памяти функцией 48Н прерывания 21Н. Повторите эксперимент, запустив модифицированную программу. Сравните выходные данные с результатами, полученными на

предыдущих шагах. Сохраните результаты, полученные программой, и включите их в отчет в виде скриншота.

Шаг 4. Измените первоначальный вариант программы, запросив 64Кб памяти функцией 48Н прерывания 21Н до освобождения памяти. Обязательно обрабатывайте завершение функций ядра, проверяя флаг СF. Сохраните результаты, полученные программой, и включите их в отчет в виде скриншота.

Шаг 5. Оцените результаты, полученные на предыдущих шагах. Ответьте на контрольные вопросы и оформите отчет

Основные теоретические положения.

Учет занятой и свободной памяти ведется при помощи списка блоков управления памятью МСВ (Memory Control Block). МСВ занимает 16 байт (параграф) и располагается всегда с адреса кратного 16 (адрес сегмента ОП) и находится в адресном пространстве непосредственно перед тем участком памяти, которым он управляет.

МСВ имеет следующую структуру:

Смещение	Длина поля (байт)	Содержимое поля
00h	1	Тип МСВ:
		5Ah, если последний в списке,
		4Dh, если не последний
01h	2	Сегментный адрес PSP владельца
		участка памяти, либо
		0000h - свободный участок,
		0006h - участок принадлежит
		драйверу OS XMS UMB
		0007h - участок является
		исключенной верхней памятью
		драйверов

		0008h - участок принадлежит MS
		0000п - участок принадлежит WIS
		DOS
		FFFAh - участок занят управляющим
		блоком 386MAX UMB
		FFFDh - участок заблокирован
		386MAX
		FFFEh - участок принадлежит
		386MAX UMB
03h	2	Размер участка в параграфах
05h	3	Зарезервирован
08h	8	"SC" - если участок принадлежит MS
		DOS, то в нем системный код
		"SD" - если участок принадлежит MS
		DOS, то в нем системные данные

По сегментному адресу и размеру участка памяти, контролируемого этим MCB можно определить местоположение следующего MCB в списке.

Адрес первого МСВ хранится во внутренней структуре MS DOS, называемой "List of Lists" (список списков). Доступ к указателю на эту структуру можно получить используя функцию f52h "Get List of Lists" int 21h. В результате выполнения этой функции ES:ВХ будет указывать на список списков. Слово по адресу ES:[ВХ-2] и есть адрес самого первого МСВ.

Размер расширенной памяти находится в ячейках 30h, 31h CMOS. CMOS это энергонезависимая память, в которой хранится информация о конфигурации ПЭВМ. Объем памяти составляет 64 байта. Размер расширенной памяти в Кбайтах можно определить обращаясь к ячейкам CMOS следующим образом:

```
mov AL, 30h ; запись адреса ячейки CMOS out 70h, AL in AL,71h ; чтение младшего байта mov BL, AL; размера расширенной памяти mov AL,31h ; запись адреса ячейки CMOS out 70h, AL in AL,71h ; чтение старшего байта ; размера расширенной памяти
```

Контрольные вопросы по лабораторной работе.

- 1) Что означает "доступный объем памяти"?
- 2) Где МСВ блок Вашей программы в списке?
- 3) Какой размер памяти занимает программа в каждом случае?

Выполнение работы.

Шаг 1.

Был написан и отлажен программный модуль типа .СОМ, который выбирает и распечатывает следующую информацию:

- 1) Количество доступной памяти.
- 2) Размер расширенной памяти.
- 3) Выводит цепочку блоков управления памятью.

Адреса при выводе представляются шестнадцатеричными числами. Объем памяти функциями управления памятью выводится в виде десятичных чисел. Последние восемь байт МСВ выводятся как символы.

В программе используются следующие функции и процедуры:

TETR_TO_HEX - перевод десятичной цифры в код символа, который записывается в AL.

BYTE_TO_HEX - перевод байта в число шестнадцатеричной СС и его представление в виде двух символов.

WRD_TO_HEX - перевод слова в число шестнадцатеричной СС и его представление в виде четырех символов.

BYTE_TO_DEC - перевод байта в число десятеричной СС и его представление в виде символов.

WRITE_STR - вывод строки на экран

PARAGRAPHS_TO_BYTES - перевод и запись числа шестнадцатеричной СС из регистра ах в десятеричную СС по адресу, хранящемуся в di.

MEMORY_AVAILABLE - запись количества доступной памяти.

MEMORY_EXTENDED - запись количества расширенной памяти.

МСВ - печать цепочки блоков управления памятью.

```
C:\>lab3_1.com
Available memory: 648912 byte
Extended memory: 245920 byte
MCB table:
Address: 016F PSP address: 0008 Size: 16 SC/SD:
Address: 0171 PSP address: 0000 Size: 64 SC/SD:
Address: 0176 PSP address: 0040 Size: 256 SC/SD:
Address: 0187 PSP address: 0192 Size: 144 SC/SD:
Address: 0191 PSP address: 0192 Size: 648912 SC/SD: LAB3_1
```

Рисунок 1 - Пример работы программы lab3_1.

Шаг 2.

Программа была изменена таким образом, чтобы она освобождала память, которую она не занимает.

Были добавлены следующие функции и процедуры:

FREE_UNUSED_MEMORY - освобождение неиспользуемой программой памяти.

```
C:\>lab3_2.com
Available memory: 648912 byte
Extended memory: 245920 byte
MCB table:
Address: 016F PSP address: 0008 Size: 16 SC/SD:
Address: 0171 PSP address: 0000 Size: 64 SC/SD:
Address: 0176 PSP address: 0040 Size: 256 SC/SD:
Address: 0187 PSP address: 0192 Size: 144 SC/SD:
Address: 0191 PSP address: 0192 Size: 6432 SC/SD: LAB3_2
Address: 0324 PSP address: 0000 Size: 642464 SC/SD: .ï6p
```

Рисунок 2 - Пример работы программы lab3_2.

Шаг 3.

Программа была изменена таким образом, чтобы после освобождения памяти, программа запрашивала 64Кб памяти функцией 48Н прерывания 21Н.

Были добавлены следующие функции и процедуры:

MEMORY_REQUEST - запрос 64Кб памяти, печать результата работы на экран.

```
C:\>lab3_3.com
Available memory: 648912 byte
Extended memory: 245920 byte
Memory request succeeded
MCB table:
Address: 016F PSP address: 0008 Size: 16 SC/SD:
Address: 0171 PSP address: 0000 Size: 64 SC/SD:
Address: 0176 PSP address: 0040 Size: 256 SC/SD:
Address: 0187 PSP address: 0192 Size: 144 SC/SD:
Address: 0191 PSP address: 0192 Size: 6432 SC/SD: LAB3_3
Address: 0324 PSP address: 0192 Size: 65536 SC/SD: LAB3_3
Address: 1325 PSP address: 0000 Size: 576912 SC/SD:
```

Рисунок 3 - Пример работы программы lab3 3.

Шаг 4.

Первоначальный вариант программы был изменен таким образом, чтобы программа запрашивала 64Кб памяти функцией 48Н прерывания 21Н до освобождения памяти.

```
C:\>lab3_4.com

Memory request failed

Available memory: 648912 byte

Extended memory: 245920 byte

MCB table:

Address: 016F PSP address: 0008 Size: 16 SC/SD:

Address: 0171 PSP address: 0000 Size: 64 SC/SD:

Address: 0176 PSP address: 0040 Size: 256 SC/SD:

Address: 0187 PSP address: 0192 Size: 144 SC/SD:

Address: 0191 PSP address: 0192 Size: 6432 SC/SD: LAB3_4

Address: 0324 PSP address: 0000 Size: 642464 SC/SD: .ï6p
.Ä
```

Рисунок 4 - Пример работы программы lab3 4.

Ответы на контрольные вопросы.

1) Что означает "доступный объем памяти"?

Доступный объём памяти - это область оперативной памяти, которая открыта для использования программой.

2) Где МСВ блок Вашей программы в списке?

MCB блок подписан названием исполняемого файла в столбце SC/SD.

3) Какой размер памяти занимает программа в каждом случае?

В первом случае программа занимает весь доступный объём памяти. Во втором случае программа занимает только необходимый объем памяти (6432 байт). В третьем случае программа занимает необходимый объём памяти и запрошенные 64Кб памяти. В четвертом случае программа занимает только необходимый объём памяти, потому что после выделения 64Кб памяти, неиспользуемая память была освобождена.

Выводы.

Были исследованы структуры данных и работа функций управления памятью ядра операционной системы.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ

Название файла: lab3_1.asm

```
TESTPC SEGMENT
ASSUME CS:TESTPC, DS:TESTPC, ES:NOTHING, SS:NOTHING
START: JMP BEGIN
; ДАННЫЕ
AVAILABLE MEMORY DB 'Available memory: ', '$'
EXTENDED MEMORY DB 'Extended memory: ', '$'
STRING BYTE DB ' byte ', '$'
MCB_TABLE DB 'MCB table: ', ODH, OAH, '$'
ADDRESS DB 'Address: ', '$'
PSP ADDRESS DB 'PSP address:
STRING SIZE DB 'Size: ', '$'
SC SD DB 'SC/SD: ', '$'
NEW STRING DB ODH, OAH, '$'
SPACE STRING DB ' ', '$'
;ПРОЦЕДУРЫ
TETR TO HEX PROC near
and AL, OFh
cmp AL,09
jbe NEXT
add AL,07
NEXT: add AL, 30h
TETR_TO_HEX ENDP
;-----
BYTE TO HEX PROC near
; байт в AL переводится в два символа шестн. числа в AX
push CX
mov AH, AL
call TETR TO HEX
xchq AL, AH
mov CL, 4
shr AL, CL
call TETR TO HEX ;в AL старшая цифра
рор СХ ;в АН младшая
BYTE TO HEX ENDP
;-----
WRD TO HEX PROC near
;перевод в 16 с/с 16-ти разрядного числа
; в АХ - число, DI - адрес последнего символа
push BX
mov BH, AH
call BYTE TO HEX
mov [DI], AH
dec DI
mov [DI], AL
```

```
dec DI
mov AL, BH
call BYTE TO HEX
mov [DI], AH
dec DI
mov [DI], AL
pop BX
ret
WRD_TO_HEX ENDP
;-----
BYTE TO DEC PROC near
; перевод в 10c/c, SI - адрес поля младшей цифры
push CX
push DX
xor AH, AH
xor DX, DX
mov CX,10
loop bd: div CX
or DL, 30h
mov [SI], DL
dec SI
xor DX, DX
cmp AX,10
jae loop bd
cmp AL,00h
je end l
or AL, 30h
mov [SI], AL
end 1: pop DX
pop CX
ret
BYTE_TO_DEC ENDP
;-----
WRITE STR PROC near
push ax
mov ah,9h
int 21h
pop ax
ret
WRITE_STR ENDP
PARAGRAPHS TO BYTES PROC
mov bx, 0ah
xor cx, cx
division loop:
div bx
push dx
inc cx
sub dx, dx
cmp ax, 0h
jne division loop
write_symbol:
```

```
pop dx
add dl,30h
mov ah,02h
int 21h
loop write symbol
ret
PARAGRAPHS TO BYTES ENDP
MEMORY AVAILABLE PROC near
mov dx, offset AVAILABLE MEMORY
call WRITE STR
mov ah, 4ah
mov bx, Offffh
int 21h
mov ax, bx
mov bx, 16
mul bx
call PARAGRAPHS TO BYTES
mov dx, offset STRING BYTE
call WRITE_STR
mov dx, offset NEW_STRING
call WRITE STR
ret
MEMORY AVAILABLE ENDP
MEMORY EXTENDED proc near
    mov al, 30h
    out 70h, al
    in al, 71h
mov al, 31h
    out 70h, al
    in al, 71h
   mov ah, al
mov bh, al
mov ax, bx
mov dx, offset EXTENDED MEMORY
call WRITE STR
mov bx, 010h
mul bx
call PARAGRAPHS TO BYTES
mov dx, offset STRING_BYTE
call WRITE STR
```

```
mov dx, offset NEW STRING
call WRITE_STR
ret
MEMORY EXTENDED ENDP
MCB PROC near
mov ah, 52h
int 21h
mov ax, es: [bx-2]
mov es, ax
mov dx, offset MCB TABLE
call WRITE STR
MCB loop:
    mov ax, es
                               ;адрес
    mov di, offset ADDRESS
    add di, 12
    call WRD TO HEX
    mov dx, offset ADDRESS
    call WRITE STR
mov dx, offset SPACE STRING
call WRITE_STR
                           ;psp адрес
mov ax, es:[1]
mov di, offset PSP ADDRESS
add di, 16
call WRD TO HEX
mov dx, offset PSP ADDRESS
call WRITE_STR
mov dx, offset STRING_SIZE ;размер
call WRITE STR
mov ax, es:[3]
mov di, offset STRING SIZE
add di, 6
mov bx, 16
mul bx
call PARAGRAPHS_TO_BYTES
mov dx, offset SPACE STRING
call WRITE STR
                              ;SC/SD
mov bx, 8
mov dx, offset SC_SD
call WRITE STR
mov cx, 7
SC SD loop:
mov dl, es:[bx]
mov ah, 02h
int 21h
inc bx
loop SC_SD_loop
```

```
mov dx, offset NEW STRING
call WRITE STR
mov bx, es:[3h]
mov al, es:[0h]
cmp al, 5ah
je MCB END
mov ax, es
inc ax
add ax, bx
mov es, ax
jmp MCB loop
MCB END:
ret
MCB ENDP
BEGIN:
call MEMORY AVAILABLE
call MEMORY EXTENDED
call MCB
; Выход в DOS
xor al, al
    mov ah, 4ch
    int 21h
TESTPC ENDS
END START
Название файла: lab3 2.asm
TESTPC SEGMENT
ASSUME CS:TESTPC, DS:TESTPC, ES:NOTHING, SS:NOTHING
ORG 100H
START: JMP BEGIN
; ДАННЫЕ
AVAILABLE MEMORY DB 'Available memory: ', '$'
EXTENDED MEMORY DB 'Extended memory: ', '$'
STRING_BYTE DB ' byte ', '$'
MCB_TABLE DB 'MCB table: ', ODH, OAH, '$'
ADDRESS DB 'Address: ', '$'
                                   ', '$'
PSP ADDRESS DB 'PSP address:
```

STRING_SIZE DB 'Size: ', '\$'
SC_SD DB 'SC/SD: ', '\$'
NEW_STRING DB ODH, OAH, '\$'
SPACE_STRING DB ' ', '\$'

```
;ПРОЦЕДУРЫ
;-----
TETR TO HEX PROC near
and AL,0Fh
cmp AL,09
jbe NEXT
add AL,07
NEXT: add AL, 30h
ret
TETR TO HEX ENDP
;-----
BYTE TO HEX PROC near
; байт в AL переводится в два символа шестн. числа в АХ
push CX
mov AH, AL
call TETR TO HEX
xchg AL, AH
mov CL,4
shr AL, CL
call TETR TO HEX ;в AL старшая цифра
рор СХ ;в АН младшая
ret
BYTE TO HEX ENDP
;-----
WRD TO HEX PROC near
;перевод в 16 с/с 16-ти разрядного числа
; в АХ - число, DI - адрес последнего символа
push BX
mov BH, AH
call BYTE TO HEX
mov [DI], AH
dec DI
mov [DI], AL
dec DI
mov AL, BH
call BYTE TO HEX
mov [DI], AH
dec DI
mov [DI], AL
pop BX
ret
WRD TO HEX ENDP
;-----
BYTE TO DEC PROC near
; перевод в 10c/c, SI - адрес поля младшей цифры
push CX
push DX
xor AH, AH
xor DX, DX
mov CX,10
loop bd: div CX
or DL, 30h
mov [SI], DL
dec SI
```

```
xor DX, DX
cmp AX,10
jae loop bd
cmp AL,00h
je end l
or AL, 30h
mov [SI], AL
end 1: pop DX
pop CX
ret
BYTE_TO_DEC ENDP
;-----
WRITE STR PROC near
push ax
mov ah,9h
int 21h
pop ax
ret
WRITE_STR ENDP
PARAGRAPHS_TO_BYTES PROC
mov bx, 0ah
xor cx, cx
division loop:
div bx
push dx
inc cx
sub dx, dx
cmp ax, 0h
jne division_loop
write_symbol:
pop dx
add dl,30h
mov ah,02h
int 21h
loop write symbol
ret
PARAGRAPHS TO BYTES ENDP
MEMORY AVAILABLE PROC near
mov dx, offset AVAILABLE_MEMORY
call WRITE STR
mov ah, 4ah
mov bx, Offffh
int 21h
mov ax, bx
mov bx, 16
mul bx
```

```
call PARAGRAPHS TO BYTES
mov dx, offset STRING BYTE
call WRITE STR
mov dx, offset NEW STRING
call WRITE STR
MEMORY AVAILABLE ENDP
MEMORY EXTENDED proc near
   mov al, 30h
   out 70h, al
   in al, 71h
mov al, 31h
   out 70h, al
   in al, 71h
   mov ah, al
mov bh, al
mov ax, bx
mov dx, offset EXTENDED MEMORY
call WRITE STR
mov bx, 010h
mul bx
call PARAGRAPHS TO BYTES
mov dx, offset STRING BYTE
call WRITE_STR
mov dx, offset NEW STRING
call WRITE STR
ret
MEMORY EXTENDED ENDP
MCB PROC near
mov ah, 52h
int 21h
mov ax, es: [bx-2]
mov es, ax
mov dx, offset MCB_TABLE
call WRITE STR
MCB loop:
   mov ax, es
                               ;адрес
   mov di, offset ADDRESS
    add di, 12
    call WRD TO HEX
```

```
call WRITE STR
mov dx, offset SPACE_STRING
call WRITE STR
mov ax, es:[1]
                          ;psp адрес
mov di, offset PSP ADDRESS
add di, 16
call WRD_TO_HEX
mov dx, offset PSP ADDRESS
call WRITE STR
mov dx, offset STRING SIZE ;размер
call WRITE STR
mov ax, es:[3]
mov di, offset STRING_SIZE
add di, 6
mov bx, 16
mul bx
call PARAGRAPHS TO BYTES
mov dx, offset SPACE STRING
call WRITE STR
                             ;SC/SD
mov bx, 8
mov dx, offset SC_SD
call WRITE STR
mov cx, 7
SC SD loop:
mov dl, es:[bx]
mov ah, 02h
int 21h
inc bx
loop SC SD loop
mov dx, offset NEW STRING
call WRITE STR
mov bx, es:[3h]
mov al, es:[0h]
cmp al, 5ah
je MCB END
mov ax, es
inc ax
add ax, bx
mov es, ax
jmp MCB_loop
MCB END:
ret
MCB ENDP
```

mov dx, offset ADDRESS

```
FREE UNUSED MEMORY PROC near
   mov ax, cs
          es, ax
   mov
   mov bx, offset TESTPC_END
mov ax, es
mov bx, ax
mov ah, 4ah
   int
          21h
   ret
FREE UNUSED MEMORY ENDP
BEGIN:
call MEMORY AVAILABLE
call MEMORY EXTENDED
call FREE UNUSED MEMORY
call MCB
; Выход в DOS
xor al, al
   mov ah, 4ch
   int 21h
TESTPC END:
TESTPC ENDS
END START
Название файла: lab3 3.asm
TESTPC SEGMENT
ASSUME CS:TESTPC, DS:TESTPC, ES:NOTHING, SS:NOTHING
ORG 100H
START: JMP BEGIN
; ДАННЫЕ
AVAILABLE MEMORY DB 'Available memory: ', '$'
EXTENDED MEMORY DB 'Extended memory: ', '$'
STRING BYTE DB ' byte ', '$'
MCB TABLE DB 'MCB table: ', ODH, OAH, '$'
ADDRESS DB 'Address: ', '$'
PSP ADDRESS DB 'PSP address: ', '$'
STRING SIZE DB 'Size: ', '$'
SC SD DB 'SC/SD: ', '$'
NEW STRING DB ODH, OAH, '$'
SPACE STRING DB ' ', '$'
MEMORY REQUEST FAIL DB 'Memory request failed', ODH, OAH, '$'
MEMORY REQUEST SUCCESS DB 'Memory request succeeded', ODH, OAH, '$'
;ПРОЦЕДУРЫ
;-----
TETR TO HEX PROC near
and AL, OFh
```

cmp AL,09

```
jbe NEXT
add AL,07
NEXT: add AL, 30h
ret
TETR TO HEX ENDP
;-----
BYTE TO HEX PROC near
; байт в AL переводится в два символа шестн. числа в AX
push CX
mov AH, AL
call TETR TO HEX
xchg AL, AH
mov CL, 4
shr AL, CL
call TETR TO HEX ;в AL старшая цифра
рор СХ ;в АН младшая
ret
BYTE_TO_HEX ENDP
;-----
WRD TO HEX PROC near
;перевод в 16 с/с 16-ти разрядного числа
; в АХ - число, DI - адрес последнего символа
push BX
mov BH, AH
call BYTE TO HEX
mov [DI], AH
dec DI
mov [DI], AL
dec DI
mov AL, BH
call BYTE TO HEX
mov [DI], AH
dec DI
mov [DI], AL
pop BX
ret
WRD TO HEX ENDP
;-----
BYTE TO DEC PROC near
; перевод в 10c/c, SI - адрес поля младшей цифры
push CX
push DX
xor AH, AH
xor DX, DX
mov CX, 10
loop bd: div CX
or DL, 30h
mov [SI], DL
dec SI
xor DX, DX
cmp AX,10
jae loop bd
cmp AL,00h
je end l
or AL, 30h
```

```
mov [SI], AL
end 1: pop DX
pop CX
ret
BYTE_TO_DEC ENDP
;-----
WRITE STR PROC near
push ax
mov ah,9h
int 21h
pop ax
ret
WRITE STR ENDP
PARAGRAPHS TO BYTES PROC
mov bx, 0ah
xor cx, cx
division loop:
div bx
push dx
inc cx
sub dx, dx
cmp ax, 0h
jne division loop
write symbol:
pop dx
add dl,30h
mov ah,02h
int 21h
loop write_symbol
ret
PARAGRAPHS_TO_BYTES ENDP
MEMORY AVAILABLE PROC near
mov dx, offset AVAILABLE MEMORY
call WRITE STR
mov ah, 4ah
mov bx, Offffh
int 21h
mov ax, bx
mov bx, 16
mul bx
call PARAGRAPHS TO BYTES
mov dx, offset STRING BYTE
call WRITE STR
mov dx, offset NEW STRING
```

```
call WRITE STR
ret
MEMORY AVAILABLE ENDP
MEMORY EXTENDED proc near
   mov al, 30h
    out 70h, al
    in al, 71h
mov al, 31h
   out 70h, al
   in al, 71h
   mov ah, al
mov bh, al
mov ax, bx
mov dx, offset EXTENDED MEMORY
call WRITE STR
mov bx, 010h
mul bx
call PARAGRAPHS TO BYTES
mov dx, offset STRING BYTE
call WRITE STR
mov dx, offset NEW_STRING
call WRITE STR
ret
MEMORY EXTENDED ENDP
MCB PROC near
mov ah, 52h
int 21h
mov ax, es: [bx-2]
mov es, ax
mov dx, offset MCB TABLE
call WRITE STR
MCB loop:
   mov ax, es
                               ;адрес
   mov di, offset ADDRESS
   add di, 12
   call WRD TO HEX
   mov dx, offset ADDRESS
   call WRITE STR
mov dx, offset SPACE STRING
call WRITE STR
mov ax, es:[1]
                          ;psp адрес
```

```
mov di, offset PSP ADDRESS
add di, 16
call WRD_TO_HEX
mov dx, offset PSP_ADDRESS
call WRITE STR
mov dx, offset STRING SIZE ;размер
call WRITE STR
mov ax, es:[3]
mov di, offset STRING SIZE
add di, 6
mov bx, 16
mul bx
call PARAGRAPHS TO BYTES
mov dx, offset SPACE STRING
call WRITE STR
mov bx, 8
                              ;SC/SD
mov dx, offset SC_SD
call WRITE STR
mov cx, 7
SC_SD_loop:
mov dl, es:[bx]
mov ah, 02h
int 21h
inc bx
loop SC SD loop
mov dx, offset NEW_STRING
call WRITE STR
mov bx, es:[3h]
mov al, es:[0h]
cmp al, 5ah
je MCB END
mov ax, es
inc ax
add ax, bx
mov es, ax
jmp MCB loop
MCB END:
ret
MCB ENDP
FREE UNUSED MEMORY PROC near
    mov ax, cs
    mov es, ax
    mov bx, offset TESTPC END
    mov ax, es
    mov bx, ax
```

```
mov ah, 4ah
    int 21h
    ret
FREE UNUSED MEMORY ENDP
MEMORY REQUEST PROC near
   mov bx, 1000h
   mov ah, 48h
   int 21h
    jb memory_fail
    jmp memory_success
memory fail:
   mov dx, offset MEMORY REQUEST FAIL
    call WRITE STR
    jmp memory_request_end
memory success:
   mov dx, offset MEMORY REQUEST SUCCESS
    call WRITE STR
memory_request end:
   ret
MEMORY REQUEST ENDP
BEGIN:
call MEMORY AVAILABLE
call MEMORY EXTENDED
call FREE UNUSED MEMORY
call MEMORY REQUEST
call MCB
; Выход в DOS
xor al, al
   mov ah, 4ch
   int 21h
TESTPC END:
TESTPC ENDS
END START
```

Название файла: lab3_4.asm

```
TESTPC SEGMENT
ASSUME CS:TESTPC, DS:TESTPC, ES:NOTHING, SS:NOTHING
ORG 100H
START: JMP BEGIN
; ДАННЫЕ
```

```
AVAILABLE MEMORY DB 'Available memory: ', '$'
EXTENDED MEMORY DB 'Extended memory: ', '$'
STRING BYTE DB ' byte ', '$'
MCB_TABLE DB 'MCB table: ', ODH, OAH, '$'
ADDRESS DB 'Address: ', '$'
PSP ADDRESS DB 'PSP address:
STRING SIZE DB 'Size: ', '$'
SC SD DB 'SC/SD: ', '$'
NEW STRING DB ODH, OAH, '$'
SPACE STRING DB ' ', '$'
MEMORY REQUEST FAIL DB 'Memory request failed', 0DH, 0AH, '$'
MEMORY REQUEST SUCCESS DB 'Memory request succeeded', ODH, OAH, '$'
;ПРОЦЕДУРЫ
;-----
TETR TO HEX PROC near
and AL, OFh
cmp AL,09
jbe NEXT
add AL,07
NEXT: add AL, 30h
TETR TO HEX ENDP
;-----
BYTE TO HEX PROC near
; байт в АL переводится в два символа шестн. числа в АХ
push CX
mov AH, AL
call TETR TO HEX
xchg AL, AH
mov CL, 4
shr AL, CL
call TETR TO HEX ; в AL старшая цифра
рор СХ ;в АН младшая
ret
BYTE TO HEX ENDP
;-----
WRD TO HEX PROC near
;перевод в 16 с/с 16-ти разрядного числа
; в АХ - число, DI - адрес последнего символа
push BX
mov BH, AH
call BYTE TO HEX
mov [DI], AH
dec DI
mov [DI], AL
dec DI
mov AL, BH
call BYTE TO HEX
mov [DI], AH
dec DI
mov [DI], AL
pop BX
ret
WRD TO HEX ENDP
```

```
BYTE TO DEC PROC near
; перевод в 10c/c, SI - адрес поля младшей цифры
push CX
push DX
xor AH, AH
xor DX, DX
mov CX, 10
loop bd: div CX
or DL,30h
mov [SI], DL
dec SI
xor DX, DX
cmp AX,10
jae loop bd
cmp AL,00h
je end l
or AL, 30h
mov [SI], AL
end 1: pop DX
pop CX
ret
BYTE_TO_DEC ENDP
;-----
WRITE STR PROC near
push ax
mov ah,9h
int 21h
pop ax
ret
WRITE_STR ENDP
PARAGRAPHS TO BYTES PROC
mov bx, 0ah
xor cx, cx
division loop:
div bx
push dx
inc cx
sub dx, dx
cmp ax, 0h
jne division loop
write_symbol:
pop dx
add dl,30h
mov ah,02h
int 21h
loop write symbol
ret
```

;-----

PARAGRAPHS TO BYTES ENDP

```
MEMORY AVAILABLE PROC near
mov dx, offset AVAILABLE MEMORY
call WRITE STR
mov ah, 4ah
mov bx, Offffh
int 21h
mov ax, bx
mov bx, 16
mul bx
call PARAGRAPHS TO BYTES
mov dx, offset STRING BYTE
call WRITE STR
mov dx, offset NEW STRING
call WRITE_STR
ret
MEMORY AVAILABLE ENDP
MEMORY EXTENDED proc near
   mov al, 30h
    out 70h, al
   in al, 71h
mov al, 31h
   out 70h, al
   in al, 71h
   mov ah, al
mov bh, al
mov ax, bx
mov dx, offset EXTENDED MEMORY
call WRITE STR
mov bx, 010h
mul bx
call PARAGRAPHS TO BYTES
mov dx, offset STRING_BYTE
call WRITE_STR
mov dx, offset NEW_STRING
call WRITE STR
ret
MEMORY EXTENDED ENDP
```

MCB PROC near

```
mov ah, 52h
int 21h
mov ax, es: [bx-2]
mov es, ax
mov dx, offset MCB TABLE
call WRITE STR
MCB loop:
    mov ax, es
                               ;адрес
    mov di, offset ADDRESS
    add di, 12
    call WRD TO HEX
    mov dx, offset ADDRESS
    call WRITE STR
mov dx, offset SPACE STRING
call WRITE STR
mov ax, es:[1]
                           ;psp адрес
mov di, offset PSP_ADDRESS
add di, 16
call WRD TO HEX
mov dx, offset PSP_ADDRESS
call WRITE STR
mov dx, offset STRING_SIZE ;размер
call WRITE STR
mov ax, es:[3]
mov di, offset STRING SIZE
add di, 6
mov bx, 16
mul bx
call PARAGRAPHS TO BYTES
mov dx, offset SPACE STRING
call WRITE_STR
mov bx, 8
                              ;SC/SD
mov dx, offset SC SD
call WRITE STR
mov cx, 7
SC_SD_loop:
mov dl, es:[bx]
mov ah, 02h
int 21h
inc bx
loop SC SD loop
mov dx, offset NEW_STRING
call WRITE STR
mov bx, es:[3h]
mov al, es: [0h]
cmp al, 5ah
je MCB_END
```

```
mov ax, es
inc ax
add ax, bx
mov es, ax
jmp MCB loop
MCB END:
ret
MCB ENDP
FREE UNUSED MEMORY PROC near
   mov ax, cs
   mov es, ax
   mov bx, offset TESTPC END
   mov ax, es
   mov bx, ax
   mov ah, 4ah
   int 21h
   ret
FREE UNUSED MEMORY ENDP
MEMORY REQUEST PROC near
   mov bx, 1000h
   mov ah, 48h
   int 21h
    jb memory_fail
    jmp memory success
memory fail:
   mov dx, offset MEMORY REQUEST FAIL
    call WRITE STR
    jmp memory_request_end
memory_success:
   mov dx, offset MEMORY REQUEST SUCCESS
    call WRITE STR
memory request end:
   ret
MEMORY REQUEST ENDP
BEGIN:
call MEMORY REQUEST
call MEMORY AVAILABLE
call MEMORY EXTENDED
call FREE UNUSED MEMORY
call MCB
; Выход в DOS
```

xor al, al
 mov ah, 4ch
 int 21h

TESTPC_END:
TESTPC_ENDS
END_START